

内容大纲

- ▶ 协处理器分类
 - > 观察者类型协处理器
 - 端点类型协处理器
- 协处理器加载与卸载
 - 静态加载与卸载
 - 动态加载与卸载

协处理器分类




协处理器-Observer



DEMO: 关键字过滤协处理器

协处理器-Endpoint



DEMO: 订单金额求和协处理器

协处理器加载 - 静态加载

▶ 1、打包协处理器代码成jar包,上传到hdfs:

mvn package -DskipTests

/home/hadoop/hadoop-2.10.1/bin/hdfs dfs -mkdir /hadoop

/home/hadoop/hadoop-2.10.1/bin/hdfs dfs -put referencebook-1.0.jar hdfs://master1:9000/hadoop/referencebook-1.0.jar

▶ 2、修改hbase-site.xml配置项:

```
property>
```

<name>hbase.coprocessor.region.classes</name>

<value>com.mt.hbase.chpt08.coprocessor.SumOrderEndpoint </value>

- ➤ 3、将referencebook-1.0.jar 包放在HBASE_HOME/lib下
- ➤ 4、重启HBase RegionServer

协处理器加载 - 动态加载 (Shell方式)

- 1, drop 's_behavior'
- 2 create 's_behavior', {NAME => 'cf'}
- 3、disable 's_behavior'
- 4、alter 's_behavior', METHOD => 'table_att', 'Coprocessor'=>'hdfs://master1:9000/hadoop/referencebook-1.0.jar| com.mt.hbase.chpt08.coprocessor.KeyWordFilterRegionObserver| 12345| arg1=1,arg2=2'
- 5. enable 's_behavior'
- 6、put 's_behavior','user1behavior1','cf:o','阿里巴巴this is order 1'
- 7、scan 's_behavior'

协处理器加载 - 动态卸载 (Shell方式)

- 1. disable 's_behavior'
- 2 alter 's_behavior', METHOD => 'table_att_unset', NAME => 'coprocessor\$1'
- 3. enable 's_behavior'