1 RTSP服务器搭建

- 1 获取代码
- 2、强烈推荐
- 3、编译器
 - 3.1、编译器版本要求
 - 3.2、安装编译器
- 4、cmake
- 5、依赖库
 - 5.1、依赖库列表
 - 5.2、安装依赖库
- 6、构建和编译项目
- 7、运行
- 8 测试

推流测试

腾讯课堂 零声学院

FFmpeg/WebRTC/RTMP 音 视 频 流 媒 体 高 级 开 发 https://ke.qq.com/course/468797?tuin=137bb271

使用的开源服务地址: https://github.com/xiongziliang/ZLMediaKit

1 获取代码

- 1 #国内用户推荐从同步镜像网站gitee下载
- 2 git clone --depth 1 https://gitee.com/xia-chu/ZLMediaKit.git
- 3 cd ZLMediaKit
- 4 #千万不要忘记执行这句命令
- 5 git submodule update --init

2、强烈推荐

如果你是位新手,强烈建议使用ubuntu16或更新版本编译ZLMediaKit, macOS是次选推荐平台,最不推荐的是centos6.*或windows平台。

3、编译器

3.1、编译器版本要求

ZLMediaKit采用了C++11的语法和库,要求编译器支持完整的C++11标准,亦即:

- linux上要求gcc 版本 >= 4.8(4.7应该也能支持)
- macOS上clang >= ??? (我也不知道,估计大部分不会遇到这个问题)
- windows 上visual stuido >= 2015(vs2013某些版本也能编译通过,如果怕麻烦建议直接vs2017)

3.2、安装编译器

如果你是debian系操作系统(包括ubuntu系用户),一般自带的gcc版本够新,你可以这样安装gcc编译器:

```
1 sudo apt-get install build-essential
```

4、cmake

ZLMediaKit采用cmake来构建项目,通过cmake才能生成Makefile(或Xcode/VS工程),所以必须先安装cmake才能完成后续步骤。

 如果你是debian系操作系统(包括ubuntu系用户),一般自带的cmake版本够新,你可以这样安装 cmake

```
1 sudo apt-get install cmake
```

5、依赖库

5.1、依赖库列表

ZLMediaKit可选依赖一些第三方库,这些库都不是必选的;在构建ZLMediaKit时,cmake能查找系统路径中的这些库,并根据安装情况选择是否开启相关特性,你可以选择安装这些依赖并启用相关特性:

- openssl
 - flash player在播放rtmp时,采用的是复杂握手模式,如果不安装该库,flash player将播放不了zlmediakit 提供的rtmp url.
 - 。 同时ZLMediaKit的https/rtsps相关功能需要使用openssl才能开启。

- ffmpeg
 zlmediakit可以通过fork ffmpeg进程的方式实现多种协议的拉流,编译时不需要安装FFmpeg。
- sdl、avcodec、avutil
 这3个库供ZLMediaKit的test_player测试程序使用,你通常不需要安装这3个库。

5.2、安装依赖库

• Debian系(包括ubuntu)系统下安装依赖的方法:

```
1 #除了openssl,其他其实都可以不安装
2 sudo apt-get install libssl-dev
3 sudo apt-get install libsdl-dev
4 sudo apt-get install libavcodec-dev
5 sudo apt-get install libavutil-dev
6 sudo apt-get install ffmpeg
```

6、构建和编译项目

• 在linux或macOS系统下,你应该这样操作:

```
1 cd ZLMediaKit
2 mkdir build
3 cd build
4 #macOS下可能需要这样指定openss路径: cmake .. -DOPENSSL_ROOT_DIR=/usr/local/Cellar/openssl/1.0.2j/
5 cmake ..
6 make -j4
```

7、运行

ZLMediaKit工程主要生成3种二进制目标文件,他们的生成的路径在release目录下,这些目标文件主要分为:

- MediaServer进程这是ZLMediaKit作为服务器的主进程,该进程可以在免去开发的情况下直接作为测试流媒体服务器使用,如果你需要更复杂的业务逻辑,可以通过Web HOOK和RESTful API实现,同时你可以通过配置文件控制其参数。
 - 。 在linux下启动:

- 1 cd ZLMediaKit/release/linux/Debug
- 2 #通过-h可以了解启动参数
- 3 ./MediaServer -h
- 4 #以守护进程模式启动
- 5 /MediaServer -d &

8 测试

推流测试

ZLMediaKit支持rtsp/rtmp/rtp推流,一般通常使用obs/ffmpeg推流测试,其中FFmpeg推流命令支持以下:

• 1、使用rtsp方式推流

```
1 # h264推流
2 ffmpeg -re -i "/path/to/test.mp4" -vcodec h264 -acodec aac -f rtsp
    -rtsp_transport tcp rtsp://127.0.0.1/live/test
3 # h265推流
4 ffmpeg -re -i "/path/to/test.mp4" -vcodec h265 -acodec aac -f rtsp
    -rtsp_transport tcp rtsp://127.0.0.1/live/test
```

• 2、使用rtmp方式推流

- 1 #如果未安装FFmpeq,你也可以用obs推流
- 2 ffmpeg -re -i "/path/to/test.mp4" -vcodec h264 -acodec aac -f flv rtmp://127.0.0.1/live/test
- 3 # RTMP标准不支持H265,但是国内有自行扩展的,如果你想让FFmpeg支持RTMP-H265,请按照此文章编译: https://github.com/ksvc/FFmpeg/wiki/hevcpush

• 3、使用rtp方式推流

```
1 # h264推流
2 ffmpeg -re -i "/path/to/test.mp4" -vcodec h264 -acodec aac -f rtp_
```

```
mpegts rtp://127.0.0.1:10000
3 # h265推流
4 ffmpeg -re -i "/path/to/test.mp4" -vcodec h265 -acodec aac -f rtp_
mpegts rtp://127.0.0.1:10000
```

文件	(E) 编辑(E) 视图(<u>V</u>) 跳车	专(<u>G</u>) 捕获(<u>C</u>) 分析(<u>A</u>) 统计	(S) 电话(Y) 无线(W) 工具	(I) 帮助(<u>H</u>)	
		9 ← → 🥯 🕌 💆	QQQ		
irtp or rtcp or rtsp					
0	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
	7084 187.086109	111.229.231.225	192.168.2.225	RTSP	250 Reply: RTSP/1.0 200 OK
	7085 187.086904	192.168.2.225	111.229.231.225	RTSP	239 SETUP rtsp://111.229.231.225:554/live/test/streamid=0 RTSP/1.0
/	7086 187.114813	111.229.231.225	192.168.2.225	RTSP	324 Reply: RTSP/1.0 200 OK
	7087 187.115952	192.168.2.225	111.229.231.225	RTSP	239 SETUP rtsp://111.229.231.225:554/live/test/streamid=1 RTSP/1.0
	7088 187.143527	111.229.231.225	192.168.2.225	RTSP	324 Reply: RTSP/1.0 200 OK
	7089 187.144952	192.168.2.225	111.229.231.225	RTSP	188 RECORD rtsp://111.229.231.225:554/live/test RTSP/1.0
	7091 187.180959	111.229.231.225	192.168.2.225	RTSP	312 Reply: RTSP/1.0 200 OK
	7094 187.238928	192.168.2.225	111.229.231.225	RTCP	86 Sender Report
	7095 187.239184	192.168.2.225	111.229.231.225	RTP	1478 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0x746EAD8, Seq=230, Time=757807685, Mark, Sender Report
	7096 187.239185	192.168.2.225	111.229.231.225	RTP	557 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0x746EAD8, Seq=232, Time=757814885
	7098 187.239250	192.168.2.225	111.229.231.225	RTP	106 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0x746EAD8, Seq=233, Time=757814885
	7099 187.239344	192.168.2.225	111.229.231.225	RTP	1478 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0x746EAD8, Seq=234, Time=757814885, Mark, PT=DynamicRTP
	7100 187.239346	192.168.2.225	111.229.231.225	RTP	639 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0x746EAD8, Seq=236, Time=757811285
	7101 187.239554	192.168.2.225	111.229.231.225	RTP	1478 PT=DynamicRTP-Type-96, SSRC=0x746EAD8, Seq=237, Time=757811285, Mark, PT=DynamicRTP