DOCUMENTATION HAPROXY WEB

HAProxy est un logiciel open-source de répartition de charge et de proxy TCP/HTTP. Il est largement utilisé pour améliorer les performances et la fiabilité des applications web en distribuant le trafic entre plusieurs serveurs. HAProxy offre également des fonctionnalités avancées telles que l'équilibrage de charge, la haute disponibilité et la terminaison SSL.



Zakaria Bellazaar

2024

Sommaire

Définition

Prérequis

Installation d'un Load Balancer (HaProxy)

Configuration pour 2 serveurs web

Définition

HaProxy est un logiciel qui aide les sites web à fonctionner plus rapidement et de manière plus fiable en répartissant intelligemment le trafic des visiteurs sur plusieurs serveurs. Cela garantit que les sites web restent accessibles même en cas de forte affluence ou de problèmes techniques sur l'un des serveurs. En résumé, HaProxy améliore la performance et la disponibilité des sites web. On appelle cela un Load Balancer.

Prérequis

- - Un système d'exploitation supportant HaProxy, dans ce cas j'utilise un serveur Debian
- Un hyperviseur de type 1 afin d'installer nos machines virtuelles. (Dans mon cas j'utilise Proxmox VE)
- Quatres machines virtuelles sur Proxmox (2 serveurs proxy + 2 serveurs web)

Étape 1: Installation et configuration IP de HaProxy et Nginx

1. Dans un premier temps nous allons installer le service HaProxy sur les serveurs proxy

```
root@serveurProxy:~# apt install haproxy
```

2. Puis installer le service Nginx sur les serveurs web

```
root@web1:~# apt install nginx -y_
```

3. Tout d'abord nous allons configurer nos serveurs proxy en IP static pour cela il faut d'abord s'identifier en root et ensuite faire : nano /etc/network/interfaces et dedans rajouter les lignes suivantes en remplaçant les IP et la carte réseau afficher par les vôtres

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet dhcp
auto ens18
iface ens18 inet static
address 172.16.3.70
netmask 255.255.255.0
```

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet dhcp
auto ens18
iface ens18 inet static
address 172.16.3.68
netmask 255.255.255.0
```

4. Ensuite on fait de même avec les serveurs web

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
address 172.16.3.69
gateway 172.16.0.1
auto ens18
iface ens18 inet static
address 172.16.3.64/24
```

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens18
iface ens18 inet static
address 172.16.3.71
gateway 172.16.0.1

auto ens18
iface ens18 inet static
adress 172.16.3.64/24
```

5. Par la suite, nous allons modifier les 2 fichier de configuration de HaProxy : nano /etc/haproxy/haproxy.cfg

```
backend http_roundrobin
balance roundrobin
server proxy1 172.16.3.70:80 check
server proxy2 172.16.3.68:80 check
frontend http_haproxy
mode http
bind *:80
default_backend http_roundrobin
```

6. Sur les serveurs web taper cette commande afin de modifier l'interface du site web. Nous pourrons ainsi vérifier le bon fonctionnement du load balancer :

```
root@web1:~# echo serveur 1 > /var/www/html/index.nginx-debian.html
root@WEB2:~# echo server 2 > /var/www/html/index.nginx-debian.html
```

7. Tapez ensuite systemctl restart nginx pour redémarrer le service et dans un navigateur entrez l'adresse IP de votre serveur proxy, en raffraichissant la page il doit afficher vos 2 serveur web :






8. Ensuite nous allons ajouter « listenstats » a notre HaProxy pour voir les statistiques depuis le web. Pour ce faire il faut modifier le fichier de configuration HaProxy : nano /etc/haproxy/haproxy.cfg puis ajouter ces lignes.

```
listen stats
bind *:9000
mode http
stats enable
stats hide-version
stats realm HAproxy-statistics
stats uri /haproxy_stats
stats auth user:password
```

Remplacer user:password par votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une fois fais, redémarrer le service HaProxy (systemctl restart haproxy) puis entrer l'IP de votre proxy sur le port 9000 (ex : 172.16.3.68:9000/haproxy_stats)
Cela vous redirigera vers une page de connexion, entrez vos identifier choisis au préalable.



Vous avez maintenant accès aux statistiques de votre HaProxy

Maintenant il faut installer keepalived sur les deux serveurs proxy « apt install keepalived »

Maitenant que cela est fait sur les deux VM nous allons pouvoir commencer il va falloir crée une adresse ip virtuel

qui remontera sur les deux machine car eneffet le but ici et de pouvoir aller sur l'un des deux Haproxy quoi qu'il arrive.

Pour cela il faut définir celui qui va être le « Master » et celui qui va être le « slave » Nous allons dans un premier temps configuré le « Master » pour cela il faut crée le fichier keepalived.conf pour cela nano/etc/keepalived/keepalived.conf et y insérer les lignes suivantes

```
GNU nano 7.2
                                     /etc/keepalived/keepalived.conf
vrrp_script reload_haproxy {
       script "killall -0 haproxy"
       interval 1
vrrp_instance VI_1 {
  virtual_router_id 100
  state MASTER
  priority 100
  # Check inter-load balancer toutes les 1 secondes
  advert_int 1
  # Synchro de l'état des connexions entre les LB sur l'interface enp0s3
  lvs_sync_daemon_interface enp0s3
  interface enp0s8
  # Authentification mutuelle entre les LB, identique sur les deux membres
  authentication {
       auth_tupe PASS
       auth_pass secret
  # Interface réseau commune aux deux LB
  virtual_ipaddress {
        192.168.50.199/32 brd 192.168.50.255 scope global
  track_script {
      reload_haproxy
```

Ensuite il faut redémarrer le service keepalived « service keepalived restart » puis faire un « ip a » pour voir si l'ip virtuel remonte bien

```
: enp0s8: <8ROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1
link/ether 08:00:27:6b:5d:fd brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.50.5/24 brd 192.168.50.255 scope global enp0s8
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet 192.168.50.199/32 brd 192.168.50.255 scope global enp0s8
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:fe6b:5dfd/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

Nous pouvons voir que l'ip virtuel sue nous avons mis le 192.168.30.199 remonte bien. Il faut faire la configuration aussi sur le « slave » Pareil que l'autre il faut créer le fichier keepalived.conf Avec la commande nano /etc/keepalived/keepalived.conf Et y insérer les lignes suivante

```
vrrp_script reload_haproxy
        script "killall -0 haproxy"
        interval 1
vrrp_instance VI_1 {
  virtual_router_id 100
  state BACKUP
  priority 100
  advert_int 1
  # Synchro de l'état des connexions entre les LB sur l'interface enp0s3
  lvs_sync_daemon_interface enp0s8
   interface enp0s8
  # Authentification mutuelle entre les LB, identique sur les deux membres
  authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass secret
  # Interface réseau commune aux deux LB
  virtual_ipaddress {
        192.168.50.199/32 brd 192.168.50.255 scope global
  track_script {
      reload_haproxy
```

Il faut ensuite encore redémarrer le service et taper « ip a »

```
root@serveurproxy: "# ip a

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100

link/ether 08:00:27:9b:23:77 brd ff:ff:ff:ff:
inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
valid_lft 86:187sec preferred_lft 86:187sec
inet6 fe80::a00:27ff:fe5b:2377/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 100

link/ether 08:00:27:6a:9d:31 brd ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.50.6/24 brd 192.168.50.255 scope global enp0s8
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:fe6a:9d31/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::a00:27ff:fe6a:9d31/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
```

L'adresse Ip virtuel remonte bien nous allons donc pouvoir aller sur les deux Haproxy avec la même Ip.

On va ensuite installer un certificat SSL

Pour commencer on va installer OpenSSL « apt install openssl »

Ensuite générer une clé

```
openssl req -x509 -days 365 -out mycert.crt -nodes -newkey rsa:4096 -keyout mykey.key
```

```
Generating a RSA private key
                                        ..................
writing new private key to 'mykey.key'
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:RHONE
Locality Name (eg, city) []:maville
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:CONTACTIT
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:web.it.fr
Email Address []:contactit.yarka@slmail.me
```

On va ensuite fusionner notre clé et certificat en un .pem

Puis changer le fichier de config Haproxy

```
« mkdir /etc/ssl/nom_de_fichier »

« cat nom.key nom.crt > /etc/ssl/nom_du_fichier/nom_clé.pem »
```

Zakaria Bellazaar

8

```
rontend http_haproxy

mode http

bind *:80

bind *:443 ssl crt /etc/ssl/certs/ssl.pem

http-request redirect scheme https unless { ssl_fc }

default_backend http_roundrobin
```

Redémarrer ensuite le service Haproxy et aller sur l'interface web du proxy et vous serez en mesure voir https