Instalar e Configurar, Primário, Secundário e Reverse

1. Instalar Serviço DNS

```
yum install bind9 bind9-utils
```

2. Configurar Serviço de DNS (bind)

Antes de iniciar amos colocar o BIND no modo IPv4, já que nossa rede privada usa exclusivamente o IPv4. Para tal:

A. Editar o ficheiro: /etc/default/named e definir no final do ficheiro

```
#
# run resolvconf?
RESOLVCONF=no

# startup options for the server
#OPTIONS="-u bind"
OPTIONS="-u bind -4"
```

B. Fazer restart do serviço

```
systemctl restart bind9.service
```

C. Editar o ficheiro: /etc/bind/named.conf.options e definir ACLs e o endereço IP do servidor de DNS

```
acl trusted {192.168.57.0/24; 172.20.104.0/24; <IP_ou_ENDEREÇO_REDE;>};

options {
    directory "/var/cache/bind";

    recursion yes;  # enables recursive queries
    allow-recursion {trusted;};
    listen-on { <ip-servidor-dns>; }; #ns1 private IP address
    allow-transfer { none; }; #disable zone-transfers by default

    forwarders {
        172.20.6.100;
        8.8.8.8;
    };
    empty-zones-enable no;
};
```

Obs: acl (access-control-list) permitem definir listas de IPs ou redes que podem depois ser usadas para permitir ou negar pedidos ao servidor de DNS ou a domínios em específico.

- D. (Re)Iniciar o serviço: systematl restart bind9.service
- E. Definir serviço para arrancar automaticamente: systemctl enable bind9.service
- F. Verificar estado do serviço: systemctl status bind9.service

3. DNS Zonas (domínios Internet) – Primário, Secundário

Sendo o DNS um serviço central ao funcionamento das redes de comunicação é vital a existência de mecanismos que permitam o funcionamento do serviço com elevada disponibilidade. A configuração do DNS em dois servidores alternativos, designando-se um por primário (*master*) e o outro por secundário (*slave*) é usual e dá maior garantias sobre o funcionamento do serviço.

A configuração primário/secundário é bastante simples. Vejamos os ficheiros de configuração em ambos os servidores.

[Primário]

A. Editar ficheiro /etc/bind/named.conf.local e criar a zona indicando o ficheiro de hosts e o tipo de servidor para a zona (master/slave)

```
zone "<nome_da_zona (exemplo empresaA.com)>" {
                type master;
                file "/etc/bind/zones/<ficheiro_hosts (exemplo: empresaA.com.db)>";
                 allow-query {trusted;};
                 allow-transfer { <endereço IP do servidor secundário;> };
};
```

B. Criar o ficheiro "file" indicado na zone (ex: /etc/bind/zones/empresA.com.db) com o conteúdo

```
$TTL 1D
empresaA.com.
                          SOA
                                   ns1.empresaA.com.
                 2021120701
                                   ;Serial
                 28800
                                   ;Refresh
                 3600
                                   ;Retry
                 604800
                                   ;Expire
                 38400
                                   ; Minimum
        )
        ΙN
                 NS
                                   ns1.empresaA.com.
         IN
                 NS
                                   ns2.empresaA.com.
         IN
                 MX
                          10
                                   smtp.empresaA.com.
        ΤN
                 Α
                                   <ip-servidor-dns_ns1>
ns1
         IN
ns2
                 Α
                                   <ip-servidor-dns_ns2>
         IN
                                   <ip servidor smtp>
                 Α
smtp
         IN
                 CNAME
pop3
                                   smtp
         IN
                                   <ip servidor http>
```

Obs: Fazer o reload do serviço para assumir alterações: systemetl reload named.service

C. Indicar no ficheiro /etc/resolv.conf das máquinas qual o servidor de DNS a contatar

```
nameserver <endereço_IP_servidor_NS1>
nameserver <endereço_IP_servidor_NS2>
```

[Secundário]

- A. Editar ficheiro: /etc/bind/named.conf.options /etc/bind/named.conf.options configurar o servidor secundário (à semelhança do que foi feito no primário)
- B. Criar a zona /etc/bind/named.conf.local indicando ficheiro de hosts e o tipo de servidor para a zona (master/slave)

```
zone "<nome da zona (exemplo empresaA.com)>" {
        type slave;
        file "<ficheiro hosts (ex: empresaA.com.db)>";
        allow-query {internals;};
       masters { <endereço IP do servidor primário;> };
```

Obs1: O ficheiro indicado em file é criado e atualizado automaticamente a partir do primário. O ficheiro será transferido para o diretório /var/cache/bind/

Obs2: As alterações no DNS devem ser feitas sempre no primário. Deve ser igualmente atualizado o valor do "Serial" e feito o reload do serviço.

Obs3: Para fazer o reload do serviço: systemetl reload named.service

C. Indicar no ficheiro /etc/resolv.conf das máquinas qual o servidor de DNS a contatar

```
nameserver <endereço IP servidor NS1>
nameserver <endereço IP servidor NS2>
```

4. DNS Zonas (domínios Internet) – Reverse Address

Tipicamente o DNS é usado para dado um determinado nome e domínio descobrir qual é o IP associado. Existem, no entanto, situações em que é necessário fazer/conhecer o contrário, isto é, dado um determinado IP descobrir o nome associado. Ao longo dos próximos exemplos será mostrada uma configuração do DNS reverse address.

A. Editar ficheiro /etc/bind/named.conf.local e criar a zona indicando do tipo reverse address (inaddr.arpa)

```
zone "in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/etc/bind/zones/reverse.db";
        allow-transfer { <endereço IP do servidor secundário;> };
```

B. Criar o ficheiro "file" indicado na zone (ex: /etc/bind/zones/reverse.db) com o conteúdo

```
$TTL 86400
      IN
             SOA
                    ns1.empresaA.com.
                                         root.ns1.empresaA.com. (
              2020120201
                              ;Serial
              28800
                              ;Refresh
              3600
                              ;Retry
```

```
604800
                                ;Expire
              38400
                                ;Minimum
        IN
              NS
                                   ns1.empresaA.com.
5.10.10.10 IN
20.5.168.192 IN
                     PTR
                            ns1.empresaA.com.
                     PTR
                            www.qq-coisa.com.
```