# (EMAIL) POSTFIX + DOVECOT

JOÃO PAULO MAGALHÃES

JPM@ESTG.IPP.PT

## Equipa Docente

Regente: João Paulo Magalhães

#### Equipa docente:

Prof. João Paulo Magalhães (jpm@estg.ipp.pt)

## Introdução

Postfix é um Mail Transfer Agent (MTA), ou seja, servidor de emails

- Projetado com segurança em mente, tratando todos os emails como um risco em potencial
- Implementado como uma coleção de pequenos programas realizando tarefas específicas

Dovecot é um servidor IMAP e POP3

## Instalando no Ubuntu

[Postfix] apt-get install postfix

[Dovecot] apt-get install dovecot-imapd dovecot-pop3d

## **POSTFIX**

# Configuração Postfix

Os ficheiros de configuração ficam em /etc/postfix

As configurações principais do Postfix são feitas no ficheiro /etc/postfix/main.cf

Se nada for configurado, o formato de armazenamento de mensagens padrão é o **mbox**:

- Este formato grava as mensagens num único ficheiro
- Os e-mails dos utilizadores ficam em /var/spool/mail e cada utilizador terá um ficheiro de mensagens com o seu login

# Configuração Postfix

Para guardar as mensagens dos utilizadores de forma mais organizada, pode-se utilizar a pasta **MailDir** que fica na home do utilizador

Quando o formato utilizado é o **MailDir**, é criada uma uma estrutura de diretórios para o utilizador, e cada mensagem fica armazenada num ficheiro separado

# Configuração Postfix

Para verificar a fila de mensagens no servidor, pode-se usar o comando **mailq** 

 Mostra o ID do ficheiro, o tamanho da mensagem, data de entrada, remetente e os destinatários para os quais ainda falta entregar a mensagem

Exemplo do ficheiro de configuração (/etc/postfix/main.cf)

(No final do ficheiro)

```
myhostname = smtp.aulas.asi
mydomain = aulas.asi
...
mydestination = $mydomain, localhost.localdomain, localhost
...
inet_interfaces = all
...
```

Por defeito o formato em que os e-mails são guardados é mbox. Para ativar o formato maildir fazer:

```
...
home_mailbox = Maildir/
```

**Myhostname**: nome do host onde o Postfix é executado. Deve coincidir com o MX record registado no DNS

Mydomain: nome do domínio utilizado para envio de mensagens

Mydestination: lista de domínios atendidos pelo Postfix (para mensagens recebidas). Geralmente inclui o nome do host (para receber mensagens locais)

Mynetworks – esta opção especifica os endereços ou a gama de endereços dos quais o servidor vai aceitar o envio de mensagens

inet\_interfaces - permite configurar quais os interfaces em que o postfix estará à escuta

A linha **home\_mailbox** indica a pasta local, dentro da home de cada utilizador, na qual os e-mails ficarão armazenados. A pasta Maildir/ é o valor padrão utilizador por diversos MTA

A linha smtpd\_banner = \$myhostname ESMTP \$mail\_name (\$mail\_version), é o banner do servidor que aparece quando é feita uma ligação ao mesmo via TELNET

telnet <smtp\_server> 25

Este banner pode ser trocado para uma mensagem à escolha do administrador do serviço

 Boa prática para esconder versão do MTA evitando a exploração de vulnerabilidades conhecidas

## Opções

#### message size limit

- Na maioria dos casos, é desejável limitar o tamanho das mensagens recebidas (largura de banda e espaço em disco)
- O padrão do postfix é limitar as mensagens a 10 MB
  - Qualquer anexo maior que isso é recusado
- Esta configuração pode ser alterada através da opção
   "message\_size\_limit", na qual se especifica o valor desejado em bytes

## Opções

A opção "mailbox\_size\_limit" serviria para definir o limite de armazenamento para a caixa de correio do utilizador

Entretanto, ao usar o formato Maildir, cada mensagem é guardada num ficheiro em separado, e esta opção não funciona

Usa-se por isso o valor zero "o" para desativá-la

# Serviço Postfix

systemctl <start|stop|restart|reload|status> postfix

## Aliases

Aliases são apelidos para contas de e-mail, sendo utilizados para redirecionar mensagens de uma conta para outra.

O ficheiro onde ficam os aliases do Postfix é o /etc/aliases.

Após atualizar o ficheiro aliases deve-se usar o comando **postalias** /etc/aliases para atualizá-lo.

 Caso a base de dados de aliases n\u00e3o tenha sido iniciada, pode-se usar o comando newaliases para o efeito

# Forward de e-mail definidos pelo utilizador

O utilizador pode definir na sua home (~) o forward automático de emails.

#### Tal é feito no ficheiro .forward.

- Este ficheiro deve ter as permissões 0640 para funcionar corretamente.
- Neste ficheiro coloca-se o endereço para o qual o e-mails devem ser redirecionados.

# Controlos avançados definidos pelo utilizador

O utilizador pode, na sua *home*, criar o ficheiro <u>procmailre</u> e nele colocar controlos relacionados com o encaminhamento e recepção de email.

• Exemplos:

```
# Redirectionar todos os email para o e-mail de casa
   :0
   *
   ! myname@home.dom
   #end
# Fazer forward dos e-mails menores que 2K para o e-mail de casa
   :0
   * < 2000
   ! myname@home.dom
   #end</pre>
```

As permissões do ficheiro .procmailro devem ser 0640

### Servidor de e-mail e a sua relação com o DNS

No DNS devem ser reflectidos os nomes do servidores de e-mail usando o registo MX.

#### Exemplificando:

```
$TTL
        86400
                SOA nsl.aulas.asi. . (
<sub>@</sub>
        ΤN
                                        2022011101 ; Serial
                                        28800
                                                   ; Refresh
                                        14400 ; Retry
                                        3600000
                                                   ; Expire
                                        86400
                                                   ; Minimum
                                 ns1.aulas.asi.
                NS
        IN
                         10
                                 smtp.aulas.asi.
        IN
                MX
                                 <IP do Servidor SMTP>
smtp
        IN
                A
```

## DOVECOT

## Dovecot

#### Dovecot é um servidor de IMAP e POP3

O ficheiro de configuração é /etc/dovecot/dovecot.conf.

Os protocolos constam no diretório: /usr/share/dovecot/protocols.d

O diretório /etc/dovecot/conf.d contém um conjunto de ficheiros que necessitam de ser ajustados mediante a configuração específica a seguir

## Serviço Dovecot

systemctl <start|stop|restart|reload|status> dovecot