Installation et administration du service bind

Institution et administration on service timi
Résolution de noms:

Le système de résolution de noms permet de faire la
correspondance entre les noms d'hots et les afresses
IP. Permettart ainsi de contader une madrine ou un
service en utilisant un nom stable et facile à retair (a
évite égalemant le besoin de mémoriser les afresses IP numériques (basé sur 32 bits).

- Le fichier hosts:

Le fichierhost est un fichier qui se trouve dans chaque

machine disposant de sa propre base de données de noms qui contient les mappages entre les noms et les

Surdes réseaux importants, cette base de données dupliquéen est pas simple à maintenir Dans Linux le fichierhosts se trouve dans le répertoire

Suivant:/etc/hosts

Pour configurer le fichier hosts:
Ouvrez le fichier.

Saisissez les lignes faisant correspondre l'adresse ip au nomd hote

1270 0.1 localhost

Le swième DNS :

- Le système LNS: Est un système de risolution de nons qui gère une base de données distribuée hiérarchisée qui contient la comespondance et les mappages entre les noms FQDN (fully qualified domain name) et les adresses IP comespondantes.

correspondantes.
Chaque client qui veut contacter un hote utilisant son nom, cherche but d'abord dans son cache DNS local puis interroge le serveur de noms (DNS) pour obteni l'adresse IP de Ihore.
Espace de noms: this système DNS se base sur une structure arborsescente dans laquelle sont définie des domaines de niveas supérieur rattachés à un nœud pacine pronissentée par un moud

racine représentée par un point. On appelle un nom de domaine chaque nœud de l'arborescence

 L'extrémité de la branche est appelé : Nom FQDN.
 Cet espace de noms permet d'organiser les noms affichés de ressource en une structure logique, facile à comprendre pour les utilisateurs. Il simplifie l'organisation et la recherche de ces

ressources

- Le meud ncine représente le sommet de l'arborescence, il est anstitué de 13 serv aus possidants les noms & —m.).root.servers.net.

- le domaine de niveau supérieur présente la poriton finale d'un nom de domaine.

Il est présanté par deux ou tois caractères permettant d'idnitifier le statut og misationn do ug dographique du nom de domaine. Exemple: .com: commercial

- Les domaines du second niveau:

C'est un nom unique qui représente l'individu ou l'organisation, il est inscrit par l'InterNIC.

Exemple: .SGI google

- Les sous-domaines:

Utilisé par les organisations contenant plusieurs service afin de subdivisers son nomde domaine en

service afin de subdiviser son nom de domaine en ajoutant les autres départements qui seront représentés chacun parune portion distincte dans le nom de

domaine : - FQDN : Nom de domaine pleinement qualifié : Il contient le nom d'hote combiné avec la structure de

l'arborescence. Exemple: le nom FQDN su serveur de messagerie qui se trouve à l'ISGI est : Srv mail.isg i.ma

Zone: L'espace de noms DNS peut être divisé en zones L'espace de noms LNS peut etre divisée en zones. Chaque zone représente une base de données placée sous une autorité qui contient tout ou partie des noms et adresses des ordinateurs du réseau. Si le nombre de et adresses des ordinateurs du réseau. Si le nombre de noms d'ordinateurs et d'adresses qui sont liée est très important pour un réseau dome, il est possible de diviser la base de données en plusieurs zones stockées sur un ou plusieurs serveurs DNS. Zone de recherche directe.

Zone de recherche directe Une zone de recherche directe permet de retrou ver l'adresse IP d'un ordinateur du réseau dont le no mest foumi dans une requête au serveur de noms DNS. Un fichier de zone est créé pour contenir la liste des noms d'ordinateurs du domaine et leur adresse Il

Zone de recherche inversée
Une recherche inversée permet de trouver le nom d'ordinateur du domaine lorsqu'on fait une requête avec l'adresse IP. L'utilitaire NSLOOKUP, entre autres, utilise la recherche inversée. Il peut exister un fichier de zone pour chaque sous réseau du domaine. Réplication et transfert de zones

fichier de zone pour unaque sous de Réplication et transfert de zones Réplication La présence de serveurs de noms de domaine secondaires DNS permet la réplication des fichiers de zones. Cette praiéques e justifie dans les cas suivans : **Offiri une radondance en cas de pame du serveur DNS principal ** Réduire le trafic lorsque le domaine est dans des sites différents reliés pardes liaisons WAN.

sites différents reliés par des liaisons WAN.

** Réduire la charge du serveur de noms DNS

principal

Transfert de zone La réplication des fichiers de zones se fait au cours

d'une opération appelée transfert de zone.

Transfert de zone omplet.

Il y a un transfert omplet du fichier de zone lois qu'un nouveau serveur de noms DNS secondaire est installé.

nouveau seweurde nome DNS secondaire est installé. On parde de transfert de zone omplet (AXR)

Transfert de zone incrémentiel
Une fois le transfert de zone omplet effectué il se fait une mise à pur des fichiers de zones dans les servairs de noms secondaire au cours d'une opération nommée transfert de zone incrémentiel (IXIR)

Enregistrement d'un serveur DNS:
Chaque seveur gière une based de donnés dus qui contient l'ensemble des mappages et les enregistrement soncemant les hotes du domaine auquel il autorité

- Enregistrement detype A:

- Permet d'associe un nomd'hote à une adresse IP.

Permet d'associer un nomd'hote à une adresse IP. Srvunix. sgi.ma. IN A 192.168.100.11 - Enregistrement de type Cname (nom canonique):

Est un enregistrement de type Alias qui permet de donner un sumom à un nom d'hote Ex: www.isgima résolu en srvweb.isgi.ma.

Un internaute pourra donc tapez soit: http://192.168.100.1

http://SRVUNIX.isgi.ma

http://www.isgima - Enregistrement PTR

Se trouve dans la zone de recherches inversées et permet de résoudre l'adresse IP en nom d'hote. Ex : 10.0 200.4 résolu en pel isgi.ma. 1.100.168.192. in-addr.apa. IN PTR srvunix.isgi.ma 20.100.168.192. in-addr.apa. IN PTR postel.isgi.ma. - Euregistrement NS:

Spécifie un nomde domaine d'un servair DNS. Quand un servair DNS. Despoi d'emvarenne.

Quand un serveur DNS a besoin d'envoyerune requête à un domaine délégué, il se réfère à l'en registrement de ressource NS pour trouver les serveurs DNS de la zone cible EX:

IN NS Srvunix.isgi.ma

(a) IN S Srvunix.iggima.

- Enregistrement SRV:
Un enregistrement de ressources SRV indique un service réseau offert par un hote. Ex:
TCP. LIDAP ; gi. ma résol en del. sigima.
Enregistrement MX (Mail eXchanger):
Spécifie le nomet l'adresse d'un seweur de messagerie délié pour un domaine défini
EX: Isgima. IN MX 10 Srvmailligima.
- Enregistrement SOA:
(START of authority) spécifie le serveur DNS ayant priorité pour répondre aux raquèes des clients.
- Ex isgima. IN SOA Srvunix.isgima. Root (
200121011]: numéro de série
10800 ; maraichissement
3600 ; murel essai

3600 ; mouvel esai 604800 ; Obsolescence après une semaine 86400 ; TTL minimal de 1 jour

Isgi.ma. donne le nom de la zone. Le nom de la zone. Isgi.ma., danne le nom de la zone. Le nomde la zone ici "isgi.ma.", paut être remplacé par "I'@", arrobas. root: la pesconne qui est responsable de la zone. Le premier point sera remplacé par l'arobase (@) pour envoyerun courier d'ectornique. Cela deviendra root @sigi.ma.. En général postmaster, es un alias de messagerie electronique vers l'administrateur du DNS. Numén desérie: sous la forme AAAAMMJINN, sert à identifier la denière modification sur le serveur de nom smâtre. Ce numéno sera utilisé par les serveurs de nom secondains pour synchoniser leurs bases. Si le numério de série du serveur de nom primaire est supériar à celui des serveurs de nom primaire est supériar à celui des serveurs de de noms primaire est supérieur à celui des serveurs de noms secondaires, alors le processus de synchronisation suppose que l'administrateur a apporté

une modification sur le serveur maître et les bases seront synchronisées. Rafraîchissement : Intervalle de temps donné en secon de pour in diquer au serveur la pério dicité de la

Retry: intervalle de temps avant réitération si l'essai précédent n'a pas fonctionné.

precedent n a pas fonctionne.

Expire: temps au bout duquel le serveur ne remplit
plus sa mission s'il n'apu contacter le serveur maître
pour mettre à jourses données.

TTL : Time To Live, durée de vie des l'alc : linie 10 Live duine de vie est courte, plus l'administrateur est susceptible de considérer que ses bases sont à jour, par contre cela augmente le trafic sur

DDNS
Le service DNS inclut une possibilité de mise à jour Le service IAVS ricta une possibilité une de la divantique des fiditiers de zone, c'est les service DDNS Dynamic Domain Name System. Dès qu'un nouvel ordinatur a pparaît dans le domaine, le serveur DNS ajoute au tomatiquement un enregistrement A avec son nom et son afresse IP dans le fidirer de zone. Ce services appuie sur le service DHCP.

Le serveur Bind:
Bind (Berkeley Internet Name Domaine), est un
logiciel qui fait office de serveur DNS sous Linux. Il a été développé par des étudiants diplômés de l'Université de Californie (Berkeley).

Installation du service DNS:
L'installation du bind se fait en ajoutant ce paquetage en utilisant soit l'interface graph que ou via la commande pm:

[root@srv lolo]# [root@srv lolo] # [root@srv lolo]#rpm -q bind Bind-9.5.0-6mdv2009.0

Configuration d'un serveur DNS primaire:

Le fichier / etchiamed.onf. permet de onfigurer les options de fonctionnement, autorisations, redirections et les différentes zones utilisées par le serveur DNS.

Il contient les éléments suivans:

Le bolo "options" outient les options qui affectent le fonctionnement général du bgiciel.

- L'option 'directory' indique à named où il doit trouver tous ses fidniers de onfigurations (éci dans le dossier/varhamed). Tous les autres fichiers auront donc un demin relatif à celui-ci.

donc un chemin relatif à celui-ci.

Option {
Version '' '; Verson "";
Directory "/var/named";
Dump-file "/var/tmp/named dumdb";
Pid'file "var/rmn/named pil";
Statistis-file "var/rmp/named stats";
Allowquy (127.0.01; 192.168.100.0 /24.);
Zone-statistivs yes; // datasize 256M; Coresize 100M: fetch-glue no

// recursion no; Chaque bloc zone"..." contient la description d'une

La directive "type master" signifie que le serveur est maître pour cette zone et qu'il contient tous les

renseignements utiles. Pour ajouter la zone isgi.ma:

```
directory "/etc/namedb";
forwarders {
                   193.252.19.3;
193.252.19.4;
      allow-query {"ista";};
      type hint;
file "named.root";
" ista.com" {
   type master;
   file " ista.zone";
```

On édite le fichier de configuration de la zone isgima qui contiendra l'ensemble des enregistrements et des mappæes DNS: /var/named/isgi.ma

```
IN SOA pcl.ista.com.
root.ista.com. (
 02050500
                                   #numéro de série
 1800
                               #nouvel essai
                                   #expiration
  3600000
                                   #temps de vie minimal
 259200
IN NS pcl.isgi.com,
dns IN A 192.168.1.1
www IN CNAME dns.ista.com,
ftp IN A 192.168.1.2
mail IN A 192.168.1.3
routeurads! IN A 192.168.1.254
passerelle IN CNAME rtr.ista.com
```

Ajouter les lignes suivantes au fichier /etc/resolv.conf La ligne search précise dans quel domaine effectuer les requêtes DNS.

```
Search isgi.ma
Nameserver 1 92 .168 .100 .1
Nameserver 1 27 .0 .0 .1
```

La ligne names erver précise l'adresse IP du serveu

DNS.
Définir l'ordre de résolution dans le fichier host.onf
Cela précise au résolveur de regarder d'abord les
entrées du fichier /etc/hosts et ensuite d'utiliser le serveur précisé dans resolv.conf.

Order hosts bind Nospoof on Spoofalert on

Il faut alors relancer le service named à l'aide de la

[root@localhost /#cd /etc/init.d [root@localhost /#service named restart

Interrogation du serveur DNS:
Pour tester le serveur DNS, il suffit de lancer la commande ping:
[root@bcahost /#ping srvunix.isgi.ma
[root@bcahost /#ping www.isgi.ma
[root@bcahost /#ping in liligii.ma
[root@bcahost /#ping ftp.isgi.ma
[root@bcahost /#ping ftp.isgi.ma
[root@bcahost /#ping ftp.isgi.ma

Configuration des clients :
- Clients Microsoft :
Cliquer surpopriétés de la carte réseau, TCP/IP et saisir l'adresse IP du serveur dans la zone adéquate : Adresse ip: 192.168.100.20 Serveurdns prefixé: 192.168.100.1

Interrogation serveur: dans dos sous windows on doit ping é sur dans dos sous w ping ftp.isgi.ma

on in ping. Www.1821.11124

- Configuration client LINUX:

Dans les parametres reseau sous linux

Adresse p :192.168.100.30 Masque reseau :255.255.25.0

Passerelle : 193 .1 68 .100.30 Serveur DNS : 192 .1 68 .100.1

Serveur DNS: 192.168.100.1

La commande NShokup:
La commande NShokup permet de diagnostiquer d'intertog er en mode interactive le seweur DNS,
Elle permet aassi de visudiser tous les enregistrement d'une zone.

La commande NShokup –query=any sig ima permet d'afficher tous les enregistrements du seweur bind.

La commande NShokup –query—sin sig, ima permet d'afficher tous les enregistrements de bype ns dans la zone issui ma permet d'afficher tous les enregistrements de bype ns dans la zone issui me

zone isgi.ma Le résultat obtenu indique le nom du serveur dns et son adresse IP

son arresse IP.

La commande dig:

Dig est un outil flexible pour le test et l'interrogation
de servair DNS. Il permet en particulier de constinire
toutes les Dimes de raquées et de visualiser
l'ensemble des informations des réponses. D'autres commandes comme host et n slookup (déprécié) peuvent foumir, entre de bonnes mains, le même genre d'informations.

Dig a l'avantage (ou l'in convénient) de présenter les Dig a l'avantage (ou l'inomvénient) de présenterles informations sous une forme directement utilisable dans un fichier de configuration de Zone DNS.

Elle permet d'envoyer des raquées uniques à un serveur DNS aux fins de tests ou d'écriture (elle se comporte comme neal-ookup mais n'est pas interactive). La commande dig mailiegi, ma permet de diagnossíquer les requêtes DNS envoyés au serveur Dhep

DHCP est une nome TCPIP qui permet de simplifier la gestion et la distribution d'alresses IP sur un réseat.

la gestion et la distribution d'arresses IP surun réseau. DHCP est une extension du protocole BOOTP qui s'appuie sur UDP/IP.

Au démanage d'une station ou à expiration du bail, le client DHCP demande des informations de configuration au serveur DHCP. Ces informations comprennent: Une adresse IP

Une afresse IP

Un masque de sous-réseau

Des valeurs optionnelles, comme la passerelle par défaut l'adresse d'un serveur DNS.

Chaque serveur DHCP possède un pool d'adresses défini et propose une adresse de la plage au client. Si celui-ci accepte, le serveur accorde un bail pour ce client et cette adresse pour une durée limitée.

Processus DHCP

Lattribution d'informations par un serveur DHCP s'appelle un hail. Le processus d'attribution d'un bail debute, en particulier, brsque le dient DHCP démarre pour la première bis.

Le processus d'attribution d'un bail comporte quatre étapes:

étapes: DHCP DICOVER : Le client DHCP sur la station envoie une raquête DHCPDISCOVER pour essayer de trouver un servair DHCP. Il s'agit d'un message Broadcast puisque le client ne connaît pas l'adresse du servair DHCP. L'adresse source IP est à 0.0.0.0, puisque le client ne connaît pas son adresse IP (c'est c qu'il recherche).

DHCPOFEER: Le ou les serveurs DHCP qui ont reçu la requête DHCPDISCOVIR renvoient une réponse DHCPOFER qui comporte : 'adresse MAC du cient

une proposition d'adresse IP un masque de sous-réseau une durée de bail

une durée de pail l'adresse IP du serveur DHCP Cette réponse est envoyée sous forme de paquet Broalcast puisque l'adresse IP du client n'est pas encore fixée. Le client DHCP accepte la première

encore hxée. Le clent DHCP accepte la première réponse reque.

DHCREQUEST: Le client qui a accepté la première adresse reque diffuse un message DHCREQUEST pour indiquer qu'il possède une adresse IP. Ce message comporte l'adresse IP du serveur DHCP dont la proposition a été retenue. Celuici sait que l'adresse proposée a été retenue. Celuici sait que l'adresse proposée a été retenue. Tous les autres serveurs DHCP amulent leur proposition et peuvent réstitiser l'adresse proposée.

DHCPACK Ou DHCPACK : Le serveur DHCP dont l'offre a été acceptée diffuse un accusé de réception DHCPACK co message consent un bail valide et éventuellement d'autres informations. A l'ariivée de ce message chez le client le processus est terminé.

terminé. Si le message **DHCPREQUEST** échoue, le serveur

DHCP renvoie un accusé de réception négatif DHCPNACK Renouvellement de bail IP Lorsqu'un client redémarre, il tente d'obtenir un bail

pour la même adresse avec le serveur DHCP d'origine, en émettant un DHCPREQUEST. Si la tentative se en émettartun DHCPREQUEST. Si la tortaive se solde parun échec, le client continu à utiliser la même adresse lP si la ir sete du temps surson bail Les clients DHCP d'un serveur DHCP Windows (T/2000) Intent de ranouvele le lar bail braqu'ils ont atteint 50% de sa durée parun DHCPREQUEST. Si le serveur DHCP est disponible il envoie un DHCPACK avec la nouvelle durée et éventuellement les mises à jourdes paramètres de configuration. Si à 50% le bail n'ap utêt er enouvelé, le client ente de contacter l'ansemble des serveurs DHCP diffusion) lorsqu'il atteint 87 5% de son bail, avec un DHCPREQUEST, les serveurs répondent soit par DHCPACK soit par DHCPACK soit par DHCPACK (adresse inutilisable, étendue d'éactivée...) inutilisable, étendue désactivée...). Lorsque le bail expire ou qu'un message DHCPNACK est reçu le client doit cesser d'utiliser l'adres se IP et demander un nouveau bail (retour au processus de souscription). Lorsque le bail expire et que le client n'obtient pas d'autre adresse la communication TCP/IP Remarque : Si la demande n'aboutit pas et que le bail

n'est pas ex piré, le dient continue à utiliser ses paramètres IP. Installation Dhep sous linux : EN MODE GRAPHIQUE AVEC LE CONSOLES

Configuration du service Dhcp : La configuration du serveur Dhcp se passe en éditant

/etc/dhcpd.conf comme suit :

Ddns-update-style none; subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 { subnet 192.168.100.1; option subnet-mask 255.255.250.0; option domain-name "sgi.ma"; option domain-name servers srvurix.isgi.ma; option iis-domaine "isgi.ma"; rarge dynamic-bootp 192.168.100.128 192.168.100.254; delaults-lease-time 21600 : max-lease-time 43200; hosts srvunixl { nost s_srvinix { hardware ethernet 00:30:f1:82:35:0f; # donner l'adresse MAC du machine fixed-address 192.168.2.10; # donner une adresse fixe au PC identifié par hard

- Lancement du service DHCP: [root@localhost /#service dhep start [root@localhost /#service dhep status Samba

Introduction : C'est un outil permettant de partager des données avec Cest un offit perinetant de pariger us données avidantes avidantes Cel logiciel peut aussi être utilisé comme PDC (Primary Domain Contrôler) pour contrôler l'ouverture des sessions des utilisateurs de windows. Il se base sur le protocole SMB (Server Message Block) développé par IBM pour le partage de fichiers de l'imprimantes.

Démons de Samba
Deux programmes principales constituent le serveur samba: Smbd et nnbd.

Smbd Il s'agit du noyau, il authentifie les utilisateurs, contrôle les sessions et accède au système de fichiers et aux imprimantes. Nmbd . Ce démo s'assure que les utilisateurs de Windows soient averts des ressources mises à leurs dispositions. Il se charge également d'élire un serveur primaire dans

le cas où d'autres serveurs sont sur le réseau Installation samba:

En mode graphique

Configuration samba:
Toutela configuration du serveur est concentrée dans un sui fiditernommé smb.onf dans le répertoire /cet/samba.
Le fichiers mb. conf comprand plusieurs sections.
Le fichiers mb. conf comprand plusieurs sections.
Chaque section comprend plusieurs paramètres. Il existe plus de 170 paramètres avec des valeurs implicites. Cequi permet d'écrire facilement une configuration simple et opérationnelle.
Traisde cos sections avait sociétiques : Iclobal II Trois de ces sections sont spécifiques : [global].

[homs] et [printers]. La première section est obligatoire. Elle définie le nom d'hote, le groupe de travail, les paramètres de sécurité

La section homes décrit les paramètres du partage La secton <u>homes</u> decent les parametres du partage du réperbire personnel de chaque utilisatur. El la section <u>printers</u> permet quand à hi de partager des imprimantes.

D'autres sections peuvent dire rajoute pour partager d'autres ressources. Le nomde la section sera abrs le nomchois pour le partage.

Samba et partages réseau :

Microsoft a mis au point un piotocole destiné aux réseaux locaux un quement, appelé SMB. C'est ce qui fait fonctionner son voisinage réseau. Il ne nécessite p as de configurer un poste en serveur puisque le choix du serveur se fait automatiquement dès qu'une

machine rejoint le réseat. Samba a été développés afin de permettre aux sysèmes UNIX de communiquer avec des ordinateurs sous Windows en utilisant leur protocole, il peut ainsi apparaître dans le voisinage réseau de machines Windows.

Configuration:

Pour configurer un partage SAMBA éditer le fichier smb.conf comme suit :

vismb.conf

Comment = repertoire public Path = /file/share Browsable = yes
Public = yes
Writable =yes
Printable =no Creat mask = 0765 Guest ok = yes

er le service SAMBA

[root@srvunix /#cd /etc/init.d froot@srvunix init.d] service smb restart

Pour accéder au dossier partagé, à partir d'une machine Windows il faut aller au menu démarrer puis sur exéauter et tapez | <u>adresse</u> ip du serveur. Samba en tant que <u>FDC</u>:

La Samba permet d'authoritier les utilisateurs qui se connectent sur une machine WINDOWS du réseau. Peur selades comptes meschines et des comptes.

Pour cela des comptes machines et des comptes utilisateurs ainsi que des comptes Samba doit être crée d'avance sur le serveur. Configuration:

Il faut éditer le fichier smb.conf :

Vi smb.com #workgroup = nt-domaine-name or work group name Workgroup = isgi.ma Server name = srvunix Domain master= true Os level=255 Domain logons = yes Wins support = true # mot de passe # mot de passe
Unix password sync = yes
Passwd program = /user/bin/passwd %u
Encrypt passwords = yes
Null passwords = yes
#dmitd 'acces
Domaine guest group = guest
Domain almin group = @admin ,root

Création des comptes machines :

Pour créer un compte machine il faut utiliser la commande suivante : Useradd g machines –d /dev/null-s /bin/false postel \$

[root@srvunix initd]smbpasswd-a-m srv linux1 Added user srv linux1\$. [root@srvunix initd]#

Smbpasswd –a –mpostel • Création des comptes utilisateurs : Useradd mery Passwd mery

Tapez le mot de passe

- Créer le compte samba : Smbpasswd -a mery

Tapez le mot de passe snb.

- Définir un mot de passe de root :

Adhésion d'une machine Windows au domaine : Dans le menu contextuelle de poste de travail : saisir le nomde domaine.

Dans les propriétés TCP/IP, saisir l'adresse IP du serveur dns

Une fois redémarrée la machine affiche l'étape suivante :



En ouvrant une session sur le domaine, faire \adresse



Les commandes

Les commanues
mc: Michight Commander (Gestionnaire de
fichiers en mode onsole).
Ctrl + Alt + Fr: Cuvre une nouvelle console.
Ctrl + Alt + Fr: Retour à l'interface Graphiq.
Ctrl + Alt + [Touche <--]: Redémarre l'interface graphique.

..: Fichier cadhé.
..: Répertoire courant.
..: Répertoire parent.
/: Racine.
\$commande: Exécute la commande en arrière

m + [touche TAB]: Recherche dans le répertoire courant les fichiers commençant par

m. less fichier: affiche le contenu du fichier.

Obtenir de L'aide :
man : Aide, apour quitter.
commande --h ou commande --help : Obtenir l'aide sur cette commande.

Taice sur cette commande.

Commandes de Base:

Is -aIR /: Affiche tous les fichiers d'un système.

Is -aIR / grep doc: Affiche tous les fichiers onterant doc.

cd...: Remonte d'un niveau.

cd / : Retourne à la radine. cd - : Retourne au répertoire précédent.

cd : Retourne au répertoire utilisateur.

rm : Supprime un fichier. cp : copie un fichier. mv : Déplace un fichier.

rmdir -p rep1/rep2/rep3 : Supprime le répertoire et ses sous répertoire assodés. **mkdir rep** : Grée un répertoire.

mkdir -p rep1/rep2/rep3 : Crée un répertoire et ses sous répertoires assodés. who : Renvoit l'utilisateur connecté. pwd : Affiche l'arborescence du répertoire

uname -a : Affiche la version du système

cat /proc/cpuinfo : Affiche les informations sur

Arrêt de la machine :

halt

poweroff

Redémarrage de la machine : shutdown-rnowreboot bye, exit : Décomexion de l'utilisateur courant.

Montage / Démontage : mount-tiso9660 /dev/cdrom /cdrom

umount /dev/cdrom

mount-a-t-msdos/dev/hdc2 /mnt/dos df, du : U-tisation dsque. tree : Affichage graphiquement larborescence du disque sous forme d'arbre.

free: Mémoire utilisée.
Création d'une Disquette de Boot:
mkbootdisk --device /dev/fd0 2.2.134.mdk: Crée une disquette de Boot.
Copie d'une disquette:
p /dev/fd0 dskimp
q diskimp /dev/fd0
Utilitaires de configuration Graphique:

xf86Config Xconfigurator XF86Setup

In -s /répertoire/nom_source

/nom destination: Création d'un lien

Scandisk:

Seck - CVa /
e2fsck - cpv / dev/hda5
e2fsck - fpv 8193 / dev/hdc5
vi : Editeur de texte en mode console, : wq pour

enregistrer et quitter find / -name fichier : Chercher fichier

./configure : Exécute le script "configure" top : Affiche les ressources utilisées lpr fichier : Imprime le contenu de fichier lpq : affiche la queue d'Impression

Tuer un processus:

ps aux : Liste des processus actifs kill -9 PID : Tuer un processus

Archivage:
gzip -gv * backup.gz : Compresse le répertoire
courant et crée le fidhier backup.gz
gzip -d backup.gz : Décompresse le fidhier

tar -zcvf /dev/rmt0 /home : Sauvegarde le tar -zov/ /usr/fred /home : Sauvegarde ir reperbire /home vers un lecteur de bande tar -zovf /usr/fred /home : Sauvegarde le réperbire home vers fred tar -zxd /usr/fred /home : Resbure fred

dans le répertoire home Gestion des fichiers rpm :

sestion des richiers rpm: rpm -ivh fichier.rpm: Installe le fichier rpm rpm -e fichier.rpm: Désinstalle le package rpm -uvh fichier.rpm: Updatele package rpm -qa: Liste lespackages installés Affichage des Logs Système: dmear: Affichales mescased le bot

Affichage des Logs Système: dmesg: Affiche les mesgages de bot tail -50 /var/log/messages: Affiche les 50 demières lignes du fichier de log système cat /proc/interrupts: Affiche les IRQ utilisés cat /proc/ioports: Affiche les ports d'entrée /sorte utilsés cat /proc/dma: Affiche lutilisation des caraux DMA cat /proc/pci: Affiche lutilisation des ports PCI compatage de hea rivieur d'une discruette.

Formatage de bas niveau d'une disquette : fdformat /dev/fd0H1440 puis mkfs -t ext2 -m 0 /dev/fd0H1440 1440 Lancer l'interface Graphique :

startx: Lanœ l'interfaœ graphique. kdm: Lance K Desktop Manager

lilo -u: Désinstalle LILO.

Réseau : ifconfig : Renvoie les paramétres réseau

route: Renvoie la table de routage (route print)

nslookup: Utilitaire d'intérrocation DNS netcfq: Utilitaire de configuration Réseau

netcre : Utilitaire de conniguration keesau Sécurité/Administration : su / sudo : Devenir super utilisateur (root) passwd : Change le mot de passe de l'utilisateur adduser fred : Ajout de l'utilisateur Fred userdel fred : Supprime l'utilisateur Fred addgrp: Ajoute un nouveau Groupe

chgrp user /dev/hd*: attribue au groupe utilisateur tous les fichiers du réperbire /dev dont le nom commence par hd groups : affiche les groupes auquel appartient l'utilisateur actif

groupinod: modfie les propriétés d'un groupe groupdel: supprime un groupe chown nobody / shared/book.tex: Changer le propriétaire du fichier/shared/book.tex en nobody.

nobody.

chown-Rc fredmusique *.mid concerts/:

Donner la propriété de bus les fichiers dans le réperbire courant se terminant par .mid et de tous les fichiers et sous répertoires du répertoire concerts/ à fed et au groupe musique, en ne rapportant que les fichiers affectés par la commande.

commande.

Droit de lecture (r pour Read, « lire »): Pour un fichier, cela autorise à en lire le contenu. Pour un répertoire, cela autorise à lister les fichiers contenus dans ce répertoire, si et seulement si le droit d'exécution sur ce répertoire

est positionné également.

Droit d'écriture (w pour Write, « écrire»): Pour un fichier, cela autorise à en modifier le contenu. Pour un répertoire, cela autorise à créer

contenu. Pour unrepertore, que autonse a des des fichiers et à eneffacer, même si l'on n'est pas le propriétaire de œs fichiers. Droit d'exécution (x pour exécute, « exécuter »): Pour un fichier, cela en autorise l'exécution (par conséquent, seus les fichiers exécutible, pour tourselpente de deit exécutables ont normalement ce droit positionné). Pour un répertoire, œla autorise l'utilisateur à le traverær (c'est-à-dire de sy rendre ou de se rendre dans l'un de ses répertoires fils).

\$ Is -I total 1

- 1 sebastien users 0 jui 8 14:11

drwxr-xr-- 2 nicolas users 1024 jui 814:11 un_répertoire/

d ou - indique un fichier ou un répertoire puis : Les trois premiers (rw-) sont les droits de l'utilisateur propriétaire de ce fichier, en l'occurrence Sébastien. L'utilisateur Sébastien a donc le droit de lire le fichier (r), de le modifier (w) mais pas de l'exécuter (-). Les trois suivants (r--) s'appliquent à tout utilisateur qui n'est pas Sébastien mais qui appartient au groupe users : il pourra lire le fichier (r), mais ne pourra ni écrire, ni l'exécuter

(-). Les trois derniers (-) s'appliquent à tout utilisateur qui n'est pas Sébastien et qui n'appartient pas au groupe users : un tel utilisateur n'a tout simplement aucun droit sur ce

chmod XXX fichier: Change les droits d'un fichier XXX = Utilisateur | Groupe | Autres où X représente un entier 1<7 X = Lecture+Ecriture+Exécution avec Lecture=4, Ecriture=2, Exécution=1 chmod -c 644 divers / fichier*: Change les droits d'accès de tous les fidhiers du répertoire divers/ dont les noms commennent par foliteire en rwr-r-- (droit d'accès en lecture pour tout le en rw-r--r-- (droit d'accès en lecture pour tout le en rwr-r- (crat dates en lecture pour toute monde et droit d'accèsen ériture pour le propriétaire du fichier seulement), et ne rapporter que les fichies affectés par l'opération. chmod-R o-w /shared/docs: Erlever de façon récursive le droit d'accèsen écriture aux autres » sur tous les fichiers et sous-réperboires du répertoire /shared/docs/.

du repertare /shared/docy. chmod -R og-w,o-x prive/: Enlever de façon récursive le droit d'accès en écriture pour le groupe et les autres sur tout le répertoire prive/, et retre le droit d'accès en exécution pour les

cron(Automatisation des tâches):
crontab -l: Permet de voir la liste des tâches en

crontab -r: Supprime le fichier crontab crontab -e: Edite/us/spod/cron/crontabsdans

smbclient: smbclient//machine/répertoire -U

administrateur -1 192.168.1.1: Accède au parlage d'une machine SMB Linux ou Windows. get fichier: Obtenir un fichier. put fichier: mettre un fichier mount -t smbfs -o username=froverio //desktop/d\$/mnt/desktop: Monte directement la cartene

Un exemple de configuration interface

255. 255. 255. 0 up

l'interface loopback route add -net 127.0.0.0 netmask route add -net 255.0.0.0 etho