Timer Manager For Unity API

TimerManager. GetInstance

public static TimerManager GetInstance();

返回

TimerManager 时间管理器单例

描述

获取时间管理器单例,如果不存在,则创建它

TimerManager. Instance

public static TimerManager Instance;

描述

时间管理器单例,如果还未被创建,则为 null

TimerManager. SetTimer

public void **SetTimer**(ref TimerHandle **inHandle**, TimerDelegate **inDelegate**, float **inDuration**, bool **inbLoop** = false, float **inTimeScale** = 1f, float **inFirstDelay** = -1f);

参数

inHandle 计时器句柄 inDelegate 计时器委托 inDuration 计时器持续时间 inbLoop 是否循环

inTimeScale 时间尺度,被钳制在区间[0.001, 1000]

inFirstDelay 首次持续时间

描述

创建一个计时器,并返回计时器句柄 inHandle,如果输入的 inHandle 指向一个仍然存活的计时器则先销毁它然后被覆盖。计时器持续 inDuration 秒后,执行 inDelegate 委托并自动销毁。如果 inbLoop 为 true,那么计时器将以间隔为 inDuration 秒执行一次 inDelegate 委托,直到被显式销毁。如果 inFirstDelay 不为负数,那么计时器首次持续时间将被替换为 inFirstDelay 秒。inTimeScale 可以此计时器的时间流速速率。

TimerManager. SetTimerForNextUpdate

public TimerHandle SetTimerForNextUpdate(TimerDelegate inDelegate);

参数

inDelegate 计时器委托

返回

TimerHandle 被创建计时器的句柄

描述

创建一个计时器,并返回计时器句柄 inHandle。计时器将在下一帧执行 inDelegate 委托并自动销毁

TimerManager.ClearTimer

public void ClearTimer(in TimerHandle inHandle);

参数

inHandle 计时器句柄

描述

销毁 inHandle 指向的计时器

TimerManager. ClearAllTimersForObject

public void ClearAllTimersForObject(object obj);

参数

obj 使用计时器的对象

描述

销毁与 obj 对象有关的所有计时器,在 obj 被销毁时,需要调用此方法来清理任何依赖于此对象的计时器

TimerManager. PauseTimer

public void PauseTimer(TimerHandle inHandle);

参数

inHandle 计时器句柄

描述

暂停 inHandle 指向的计时器

TimerManager. UnPauseTimer

public void UnPauseTimer(TimerHandle inHandle);

参数

inHandle 计时器句柄

描述

唤醒 inHandle 指向的计时器

TimerManager. IsTimerExists

public bool IsTimerExists(in TimerHandle handle);

参数

inHandle 计时器句柄

返回

bool inHandle 指向的计时器是否存在

描述

inHandle 指向的计时器是否存在

TimerManager.GetTimerRemaining

public float GetTimerRemaining(in TimerHandle inHandle);

参数

inHandle 计时器句柄

返回

float inHandle 指向的计时器剩余的真实时间

描述

获取 inHandle 指向的计时器剩余的真实时间,如果计时器不存在,返回-1

TimerManager.GetTimeScale

public float GetTimeScale(in TimerHandle inHandle);

参数

inHandle 计时器句柄

返回

float inHandle 指向的计时器时间尺度

描述

获取 inHandle 指向的计时器时间尺度,如果计时器不存在,返回-1

TimerManager.SetTimeScale

public void SetTimeScale(in TimerHandle inHandle, float inTimeScale);

参数

inHandle 计时器句柄 inTimeScale 新的时间尺度

描述

设置 inHandle 指向的计时器时间尺度

Timer Handle 语法糖

TimerHandle. Clear

public void Clear();

描述

销毁 inHandle 指向的计时器

TimerHandle. Pause

public void Pause();

描述

暂停 inHandle 指向的计时器

TimerHandle. UnPause

public void UnPause();

描述

唤醒 inHandle 指向的计时器

TimerHandle. IsExists

public bool IsExists();

返回

bool inHandle 指向的计时器是否存在

描述

inHandle 指向的计时器是否存在

TimerHandle. Remaining

public float Remaining;

描述

获取 inHandle 指向的计时器剩余的真实时间

TimerHandle. TimeScale

public float TimeScale;

描述

获取/设置 inHandle 指向的计时器的时间尺度