CentOS 7.0 系统安装配置图解教程



说明:

截止目前 CentOS 7.x 最新版本为 CentOS 7.0,下面介绍 CentOS 7.0 的具体安装配置过

程

服务器相关设置如下:

操作系统: CentOS 7.0 64 位

IP地址:192.168.21.128

网关:192.168.21.2

DNS: 8.8.8.8 8.8.4.4

备注:

生产服务器如果是大内存(4G以上内存),建议安装64位版本

CentOS-7.0-1406-x86_64-DVD.iso

4,415,488...

一、安装 CentOS 7.0

成功引导系统后,会出现下面的界面

界面说明:

Install CentOS 7 安装 CentOS 7

Test this media & install CentOS 7 测试安装文件并安装 CentOS 7

Troubleshooting 修复故障

这里选择第一项,安装 CentOS 7,回车,进入下面的界面





选择语言:中文-简体中文(中国)



继续



选择-系统-安装位置,进入磁盘分区界面



选择-其它存储选项-分区-我要配置分区,点左上角的"完成",进入下面的界面



分区前先规划好

swap #交换分区,一般设置为内存的2倍

/ #剩余所有空间

备注:生产服务器建议单独再划分一个/data 分区存放数据



点左下角的"+"号

挂载点:swap

期望容量:2048

添加挂载点,如下图所示

手动分区 完成(D)	CENTOS 7 安装 四 cn
▼ 新 CentOS 7 安装 数据 系统	sdal 名称(N): sdal
swap sdal 2.04 GB > + − % C 🔞	接載点(P): 标签(L): 期望容量(D): 2.048 GB 设备类型(T): 标准分区 加密(E) 文件系统(S) WWW. OSYUNWei, Com 实件系统(S) 更新设置(U) 注意:在您点击主菜单上的"开始安装"按钮之前", 您在本屏幕内所做的更改不会被应用。
回用空间 18.43 GB 20.48 GB 已选择 1 存储设备(S)	全部重设(R)

继续点左下角的"+"号

挂载点:/

期望容量:18.43GB #剩余所有空间

添加挂载点,如下图所示



手动分区 完成(D)	CENTOS 7 安装 四 cn
▼ 新 CentOS 7 安装 数据 系统	Sda2 名称(N):
/ 18.43 GB >	挂载点(P): /
swap 2.04 GB + - % C 1	「「「「「「「「「「」」」」
1.96 MB \$\frac{3}{2}\$\text{Q}\$ (S) 日选择 1 存储设备(S)	全部重设(R)

点左上角的"完成",进入下面的界面



接受更改,进入下面的界面



开始安装 #注意"软件"-"软件选择",默认是最小安装,即不安装桌面环境,可以自

己设置。

进入下面的界面



选择-用户设置-ROOT密码,进入下面的界面

ROOT 密码 完成(D)	CENTOS 7 安装 図 cn
root 帐户用于 Root 密码: 确认(C):	F管理系統。为 root 用户输入密码。 ・・・・・
	Www.OsYunWei.Com
△ 您的密码强度不高: 密码少于 8 个字符, 您需要被完成	成(Done)两次来确认。

设置 Root 密码 (统一设置成: Ookm(JJN8uhb)

如果密码长度少于8位,会提示要按"完成"两次来确认,安装继续

安装完成之后,会进入下面的界面



点重启

系统重新启动

```
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0-123.el7.x86_64 on an x86_64
localhost login:

Www.OsYunWei.Com
```

进入登录界面

```
CentOS Linux 7 (Core)
Kernel 3.10.0–123.el7.x86_64 on an x86_64
localhost login: root
Password:
Iroot@localhost ~1# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
                                          5% /
0% /deu
/dev/sda2
devtmpfs
                   18G 843M
                                  18G
                   489M
                                  489M
                              0
                                  494M
tmpfs
                   494M
                              0
                                           0% /deu/shm
                          6.7M 487M
0 494M
                                          2% /run
0% /sys/fs/cgroup
                   494M
tmpfs
tmpfs 494M 0
[root@localhost~]# free -m
                                                     shared
               total
                                                      shared buffers cached www.OsYunWei!74om
                              used
                                            free
                                            659
                 987
                               327
-/+ buffers/cache:
                                151
                                             835
Swap: 2047
[root@localhost ~]#
                                  0
                                            2047
```

账号输入 root 回车

再输入上面设置的 root 密码回车

系统登录成功

二、设置 IP 地址、网关 DNS

说明: CentOS 7.0 默认安装好之后是没有自动开启网络连接的!

cd /etc/sysconfig/network-scripts/ #进入网络配置文件目录

vim ifcfg-ens33 #编辑配置文件,添加修改以下内容

```
HWADDR=00:0C:29:8D:24:73

TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6 INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_PEERROUTES=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=eno16777736
UUID=ac0965e7-22b9-45aa-8ec9-3f0a20a85d11
ONBOOT=yes
IPADDR0=192.168.21.128
PREFIX00=24
GATEWAY0=192.168.21.2
DNS1=8.8.8.8
DNS2=8.8.4.4
```

HWADDR=00:0C:29:8D:24:73

TYPE=Ethernet

BOOTPROTO=static #启用静态 IP 地址

DEFROUTE=yes

PEERDNS=yes

PEERROUTES=yes

IPV4_FAILURE_FATAL=no

IPV6INIT=yes

IPV6_AUTOCONF=yes

IPV6_DEFROUTE=yes

IPV6_PEERDNS=yes

IPV6_PEERROUTES=yes

IPV6_FAILURE_FATAL=no

NAME=eno16777736

UUID=ae0965e7-22b9-45aa-8ec9-3f0a20a85d11

ONBOOT=yes #开启自动启用网络连接

IPADDR0=192.168.21.128 #设置 IP 地址

PREFIXO0=24 #设置子网掩码

GATEWAY0=192.168.21.2 #设置网关

```
DNS1=8.8.8.8 #设置主 DNS
```

DNS2=8.8.4.4 #设置备 DNS

:wq! #保存退出

service network restart #重启网络

ping www.baidu.com #测试网络是否正常

```
Irootelocalhost network-scripts!# service network restart
Restarting network (via systemctl):

[ OK ]
Irootelocalhost network-scripts!# ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (180.97.33.67) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 180.97.33.67: icmp_seq=1 ttl=128 time=48.0 ms
64 bytes from 180.97.33.67: icmp_seq=2 ttl=128 time=25.4 ms
64 bytes from 180.97.33.67: icmp_seq=3 ttl=128 time=25.4 ms
64 bytes from 180.97.33.67: icmp_seq=4 ttl=128 time=26.0 ms SYUNVEI.COM
64 bytes from 180.97.33.67: icmp_seq=5 ttl=128 time=26.0 ms SYUNVEI.COM
64 bytes from 180.97.33.67: icmp_seq=5 ttl=128 time=26.2 ms
64 bytes from 180.97.33.67: icmp_seq=7 ttl=128 time=26.2 ms
64 bytes from 180.97.33.67: icmp_seq=8 ttl=128 time=25.1 ms
64 bytes from 180.97.33.67: icmp_seq=9 ttl=128 time=25.2 ms
64 bytes from 180.97.33.67: icmp_seq=9 ttl=128 time=25.4 ms
```

ip addr #查看 IP 地址

```
Iroot@localhost network-scripts!# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno16777736: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> Wtw/1500 qdisd_pfire_dst_state_UP
    link/ether 00:0c:29:8d:24:73 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.21.128/24 brd 192.168.21.255 scope global eno16777736
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe8d:2473/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

三、设置主机名为 bjgoodwill

hostname bjgoodwill #设置主机名为 bjgoodwill

vi /etc/hostname #编辑配置文件

bjgoodwill #修改 localhost.localdomain 为 bjgoodwill

:wq! #保存退出

vi /etc/hosts #编辑配置文件

127.0.0.1 localhost www #修改 localhost.localdomain 为 www

:wq! #保存退出

shutdown -r now #重启系统

至此, CentOS 7.0 系统安装配置图解教程完成!