

7.4 控制成本:

1、过程定义:监督项目状态,以更新项目成本,管理成本基准变更的过程。



- 2、这个过程重点在于挣值管理工具的使用。
- 1) 在某个特定时间点,针对每个工作包和控制账户,计算并监测以下三个关键指标:
- a、计划价值(Planned value) PV: 在某个时间点,计划完成工作的预算价值,PV=计划单价*计划工作量。
- b、**挣值**(Earned value) EV: 在某个时间点,实际完成工作的预算价值,把计划工作挣回来的价值、"实现价值"。EV 的上限是 BAC, EV=计划单价*实际工作量。
- c、实际成本(Actual cost)AC: 在某个时间点,实际完成工作所花费的成本,AC 没有上限,AC=实际单价*实际工作量。

我们来看一道题:

原计划 12 个小时,包 100 个饺子,每个饺子计划 1 块钱 1 个。但是包的过程中发现打掉了一袋面粉,这下饺子的成本提高了,要 2 块钱一个了。在 6 小时的时候发现实际包了 20 个饺子。请问这时的 PV、EV、AC 是多少?

解析: 三个指标是要在某个时间点来监控

这个时间点取的是 6 小时, 6 小时是原计划 12 小时的一半, 时间过了一半, pv 也是一半

原计划 12 小时,包 100 个。那么 6 小时: pv=50 个*1 块钱=50

EV=实际完成工作量*预算单价=20*1=20

AC=实际完成工作量*实际单价=20*2=40

完工预算BAC (budget at completion):项目的总计划价值,PV的总和,又称为完工预算BAC,就是成本基准。



2) 监测实际绩效与基准之间的偏差:

进度偏差 SV=EV-PV,小于 0 进度落后,等于 0 进度正好,大于 0 进度提前;成本偏差 CV=EV-AC,小于 0 成本超支,等于 0 成本刚好,大于 0 成本结余;进度绩效指数 SPI=EV/PV,小于 1 进度落后,等于 1 进度刚好,大于 1 进度提前;成本绩效指数 CPI=EV/AC,小于 1 成本超支,等于 1 成本刚好,大于 1 成本结余;

绩 效 测量数据		进 度		
		SV >0 & SPI >1	SV = 0 & SPI = 1	SV <0 & SPI <1
成本	CV >0 & CPI > 1	进度提前 成本结余	进度符合计划 成本结余	进度滞后 成本结余
	CV = 0 & CPI = 1	进度提前 成本符合预算	进度符合计划 成本符合预算	进度滞后 成本符合预算
	CV < 0 & CPI < 1	进度提前 成本超支	进度符合计划 成本超支	进度滞后 成本超支

3) 预测未来:

A: 完工尚需估算 ETC:

分两种情况:非典型偏差: ETC= (BAC-EV) /1; 典型偏差: ETC= (BAC-EV) /CPI;

B: 完工估算 EAC=ETC+AC

由于 ETC 有多种计算方法,所以 EAC 也有多种算法 非典型偏差: EAC=BAC-CV; 典型偏差: EAC=BAC/CPI;

4) 计算最新工期的方法, EACt=原计划工期/SPI; (典型)

那么,什么是典型和非典型呢?

非典型偏差:未来绩效将会改进,接下来的工作按时、按预算完成; 典型偏差:继续保持目前绩效,按目前趋势;(题目没有特殊说明默认典型偏差);