

夏 × 語 × 遙
X I A Y U Y A O


聲音資料庫

Version 3

必看!常見問題集

Q1：為何放入夏語遙聲音庫後，一開啟時會出現 Voice set report?


A：此為“原音設定報告”，其目的是提醒在原音設定上的問題，但這些是本聲音庫必須的設定，故可點選 Close 忽略。或勾選左下角之 Do not show，將來則不再顯示。



Q2：合成後的發音有些唇齒音聽起來糊糊的，不太明顯？

A：的確部分的聲母在唇齒音的發音是比較短的，而且為了避免自動 CVVC 時的聲母重疊，在原音設定上還會設得比原長更短一點點。在使用中可以通過幾種方式解決：

1. 在有此問題之音符點右鍵，點選 Property，於跳出之視窗中的 consonant velocity 選項調慢(=100 時為原長，=0 時為兩倍長)，以拉長聲母；但由於 presamp 對於這個情況的處理方式不同於 UTAU，故在非起頭音(- XX)的情況下若拉得太長有可能會造成不自然。
2. 在上述方法出現不自然時，手動拆音解決，例：



3. 在混音時直接於 DAW 中編輯波形處理。


Q3:為何在撥放時有些音符之間會出現爆音?

A: 爆音問題的出現場合是，一個長度較短的休止符+一個先行發聲較長的音符。這個是 UTAU 內部處理問題，一般情況下，音符的先行發聲的長度會根據前接音符的長度自動調整，這樣即使先行發聲長度長到甚至超過前接音長度，也是可以正常運作。而當音符前接休止符時，調整的算法就有點不同，導致爆音形成。


以下提供幾種解決辦法，可擇一使用：

1. 將休止符後面連接的子音 consonant velocity(子音速度)調快，比如到 180，來縮減先行發聲長度。


於須修正的音符上點右鍵，點選 Property




2. 把[R]手動分割成兩個。



3. 把[R]改成[RR]。




4. 把[R]改成前接音符的尾音。



Q4：為何已經改了音源組後綴而播放時，卻還是發出更改前的音？

A：這是 UTAU 暫存造成的。可能發生的情況有：

1. 前一次合成被中途取消，但暫存還在，且狀態是**待播放**，下一次合成播放時會先載入前次合成殘留的暫存。但這種情形，在下次播放會自動恢復正常。
2. 上述做法若無效還有一種可能性，是由 Presamp 造成的，解決的辦法是清空暫存，關閉專案、手動刪除暫存檔、然後重開。暫存檔會與您的專案存於同一個位置，可將整個.cache 資料夾中的暫存檔刪除，如下圖。



Q5：為何有時尾音會變得突然很大聲？


A：這是所用合成引擎的自動音量規格化的原因，以下提供四種解決方法，可擇一使用：

1. 如果所用引擎有支援 P flag，可以對問題音加 flag P0 試試看。
2. 調整 envelope 將尾音音量下修。
3. 將遇到問題的音符改用完整音，例([xia_oM]改為[xia+_oM])。
4. 手動加入尾音，例：將[- huo_oM] 加入成[- huo_oM][wo R_oM]，接著將 [wo R_oM] 的音量拉低即可。


Q6:為何 inside 與 canto 的音聽起來都沙沙的，感覺雜音很大？

A：Inside 和 Canto 部分都是屬於比較輕聲的採樣方式，不同引擎合成效果差別會較大。合成時若遇氣聲過大時可採取下列三種方式解決。

1. 把氣音參數調到最低“0”，如圖：



於須修正的音符上點右鍵，點選 Property



2. 可更換合成引擎試試看。氣息雜音聲比較小的引擎有 w4u、tn_fnds、moresampler、TIPS 等等，這種氣息雜音通常混進音樂之後聽起來會小一點。
3. 可於混音時直接於 DAW 中做雜音過濾處理。