

夏 × 語 × 遙
X I A Y U Y A O

聲音資料庫

Version 3

使用手冊

僅支援作業系統 WindowsXP、Windows7、Windows8

Windows10 尚未經完整測試，不支援 Mac

一、 夏語遙聲音庫 Version 3 簡介：

夏語遙聲音庫 Version 3(以下簡稱 V3)這次最重大的改版即是將 V2 版的 Inside 與 Outside 語庫合併，讓各音源組的聲音都可在同一個 UTAU 的專案中相容以及自由搭配使用，增添了夏語遙的歌聲變化及豐富性，另外為使聲音更加優化，還加入了 presamp.ini 設定。

本聲音庫之各音源組都能完全套用 Presamp 運行，且搭配外掛的使用，讓使用者在調聲上更加方便，即使是初學者都能快速上手及大幅縮短調聲所需的時間。

因考量注音版本於 UTAU 中輸入時顯示為亂碼，使得在調聲過程中產生諸多不便，以及新版外掛已能完成拼音版之中文歌詞轉換，故 V3 版將注音版聲音庫移除。

二、 V3 聲音庫內容說明：


夏語遙 V3 聲音庫共有 6 種不同音源組，因搭配 presamp 使用，故不需輸入連續音，只要標示清楚每個字的後綴即可，其中 Unique、Peace 及 Canto 音源組有做開頭音、中間音、完整音的設定，可視需求取用。



各音源組標記方式如下：


1. Unique 音源組

CV 部分有 - xia (開頭音), xia (中間音), xia+(完整音) 三種設定，完整後綴分別是 xia_oH、xia_oM、xia_oL，其中小寫 o 為 Outside 的意思，H、M、L 分別為高中低音程，音程範圍 A4 以上為高音，A3~G#4 之間為中音，G#3 以下則配為中低音，因此音源組為預設發音，故使用時不必另外輸入後綴，如下圖：




2. Peace 音源組

CV 部分有 - xia (開頭音), xia (中間音), xia+(完整音) 三種設定，其完整後綴分別是 xia_iH、xia_iM，其中小寫 i 為 INSIDE 的意思，H、M 分別為高中音程，音程範圍 F#4 以上為高音，F4 以下則配為中音，使用時須加入後綴 _i，如下圖：



3. Canto 音源組

CV 部分有 -xia0 (開頭音), xia0 (中間音), xia+0 (完整音) 三種設定, 完整後綴為 xia0_iH, 其中小寫 i 為 INSIDE 的意思, H 為高音程, Canto 音源組特色為假音取樣, 故只作高音程取樣, 並搭配 Peace 音源組之後綴_i, 使用時, 於後綴前加一數字 0, 如下圖:




4. Muffle 音源組

無 Inside 及 Outside 之分, 以及無後綴, 直接輸入方式為, (減號+空格+歌詞+減號) 例: " - wan- "
可用之聲音如下表

38 個可用 Muffle 音源							
a	o	e	eh	ai	ei	ao	ou
an	en	ang	eng	er	yi	ya	yo
ye	yai	yao	you	yan	yin	yang	ying
wu	wa	wo	wai	wei	wan	wen	wang
weng	yu	yue	yuna	yuen	yong		

實際應用如下圖:




5. Dear 音源組

本音源組可用之聲音需參考下表，只有 - CV， CV(設定方式同 CV+) 兩種設定，單一音程取樣，故無後綴。

37 個 Dear 音源							
ber	per	mer	fer	der	ter	ner	ler
ger	ker	her	jier	qier	xier	zhier	chier
shier	rier	zier	cier	sier	aer	oer	eer
eher	aier	eier	aoer	ouer	aner	ener	anger
enger	erer	yier	wuer	yuer			

在 Outside 使用時，直接輸入即可，若搭配 Inside 使用，則輸入時須在後方加上數字 1。例："ber1" or "-ber1"，如下圖：



6. Special 音源組(因發音較特殊，故於聲音庫中有放入試聽檔可供取用。)

本音源組可用之聲音需參考下表，也是只有 - CV， CV(設定方式同 CV+) 兩種設定，單一音程取樣，故無後綴，使用方式同 Dear 音源組，在 Outside 使用時，直接輸入即可，若搭配 Inside 使用，輸入時須在後方加上數字 1。
例："bianng 1" or "-bianng 1"。(請參考上圖)

55 個 Special 音源							
ann	ball	bianng	ceh	cinng	cua	den	diam
diang	duainng	fiao	fo	gianng	ging	ginng	guanng
hann	hiung	hn	jio	jiyu	ki	kiam	king
kiyu	kuanng	lia	linng	lo	lyuan	mall	mn
n	nann	new	ng	no	nuang	pua	puen
pull	rii	suainng	suei	swee	tiam	vanng	ve
veh	vinng	vonng	xiyu	yianng	zuann	zyu	

7. 尾音部分


在套用 Presamp 後，是以 Presamp 自動判定加入為主，只要音符後接上休止符 R，就可自動完成，所有韻母+尾音之可用聲音如下表：

韻母輸入對照表(共 40 個)			
h-i	- i	a	o
e	eh	ai	ei
ao	ou	an	en
ang	eng	er	yi
ya	yo	ye	yai
yao	you	yan	yin
yang	ying	wu	wa
wo	wai	wei	wan
wen	wang	weng	yu
yue	yuan	yuen	yong

本表韻母中 zhi、chi、shi、ri 在輸入時代號為 "h-i" 及 zi、ci、si 在輸入時代號為 "- i"，其餘皆參照本表輸入即可。

另可自行輸入或替換，本次尾音部分為配合 Presamp 使用，故輸入方式改為，韻母+空格+R+_後綴。

例：Outside 部分 "ang R_oH"，Inside 部分 "ang R_iH"，如下圖：




8. 吸氣聲 breath sounds

置於 V 3 聲音庫供各位使用，並將吸氣聲設定入 V 3 聲音庫當中，使其可以從 UTAU 中直接輸入吸氣聲來使用，使用的代號如下表：

聲音檔名	描述	UTAU 中使用代號
bre 1 .wav	較用力	bre1
bre 2 .wav	較尖銳	bre2
bre 3 .wav	較快速	bre3
bre 4 .wav	較慢	bre4
bre 5 .wav	較短	bre5
bre 6 .wav	較低沉	bre6

可參考下圖：



致謝：

特別感謝 jjjf 以及所有參與的測試人員大力協助本次聲音庫更新，也謝謝所有喜歡語遙的朋友們，你們的支持是 Voicemith 最大的動力。

