

Pasos Pfsense

Ejercicio



pfsense	Contenedor
Proxmox	
Ubuntu	




Verificar las interfaces de pfSense

```
virsh domiflist pfsense
 Interfaz   Tipo     Origen          Modelo    MAC
-------------------------------------------------------------
 vnet0      bridge   br-wan           virtio    52:54:00:b4:72:05
 vnet1      bridge   br-lan          virtio    52:54:00:b2:98:1d
 vnet2      bridge   br-dmz-ruteada    virtio    52:54:00:20:ae:a9
 vnet3      bridge   br-dmz-portfw     virtio    52:54:00:67:ac:1b


bridge link
2: enp195s0f0: master br-wan state forwarding priority 32 cost 100
14: vnet0: master br-wan state forwarding priority 32 cost 2
15: vnet1: master br-lan state forwarding priority 32 cost 2
16: vnet2: master br-dmz-ruteada state forwarding priority 32 cost 2
17: vnet3: master br-dmz-portfw state forwarding priority 32 cost 2
```

Instalamos Pfsense




- Install pfSense

Instalamos Pfsense




- Selección de red

Instalamos Pfsense




- Install pfSense

Instalamos Pfsense




- La asignación inicial está correcta:
- WAN vtnet0
- LAN vtnet1
- Como ya tenés cuatro NIC, elegí Assign/Configure ahora y agregá las otras dos:
- OPT1 vtnet2 → después: DMZ-RUTEADA
- OPT2 vtnet3 → después: DMZ-PORTFW

Instalamos Pfsense




- Elegí Install CE y presioná Enter.
- La ISO que usaste es el instalador unificado de Netgate: primero intenta validar pfSense Plus y, como no hay suscripción, te ofrece instalar la edición Community. Es exactamente lo que queremos.

Instalamos Pfsense




- Elegí Continue y Enter. Con un solo disco, más adelante quedará sin redundancia automáticamente.

Instalamos Pfsense




- Correcto: dejá stripe — No Redundancy y presioná Enter en OK.
- Tenés un único disco virtual de 20 GB, así que no hay alternativa de RAID útil.

Instalamos Pfsense




- Dejalo marcado y elegí OK. El siguiente paso te va a pedir confirmar que borre ese disco virtual para instalar pfSense. Confirmalo.

Instalamos Pfsense




- Sí: elegí Yes y Enter.
- vtbd0 es el disco virtual de 20 GB que creaste exclusivamente para esta VM, así que puede borrarlo.

Instalamos Pfsense




- Elegí la primera opción:
- 2.9.0 — Current Stable Version
- Ya está seleccionada. Presioná Enter en OK.

Instalamos Pfsense



- La instalación terminó correctamente: aparece pfSense Post Installation setup ... done.
- El texto de drm-kmod es irrelevante para esta VM.
- Presioná Enter en OK. Si te ofrece reiniciar, elegí Reboot. Luego seguimos con la asignación de vtnet2 y vtnet3.

Instalamos Pfsense



- Elegí Reboot y Enter.
- Al reiniciar, debería arrancar ya desde el disco vtbd0.

Instalamos Pfsense



- Elegí Reboot y Enter.
- Al reiniciar, debería arrancar ya desde el disco vtbd0.

Como ingresar a administrar PfSense

Desde el host, agregar temporalmente una IP a br-lan, que está en la misma red que la LAN de pfSense:

sudo ip address add 192.168.10.2/24 dev br-lan

Luego, en el navegador del host, abrí:

https://192.168.10.1

usuario: admin

clave: pfsense

No usar la IP WAN 10.41.117.112: pfSense no habilita su GUI por WAN de forma predeterminada.

Interfaces / OPT1 (vtnet2)

Configuración general

Permitir ☑ Habilitar interfaz

Descripción ruteada
Introduzca aquí una descripción (nombre) para la interfaz.

Tipo de configuración IPv4 IPv4 estática

Tipo de configuración IPv6 Ninguno

Dirección MAC xx:xx:xx:xx:xx:xx
Este campo se puede usar para modificar ("suplantar") la dirección MAC de esta interfaz.
Ingrese una dirección MAC en el siguiente formato: xx:xx:xx:xx:xx:xx o déjelo en blanco.

MTU
Si este campo está en blanco, se utilizará la MTU predeterminada del adaptador. Normalmente es de 1500 bytes, pero puede variar en determinadas circunstancias.

MSS
Si se introduce un valor en este campo, se aplicará la limitación de MSS para conexiones TCP al valor introducido anteriormente menos 40 para IPv4 (tamaño de la cabecera TCP/IPv4) y menos 60 para IPv6 (tamaño de la cabecera TCP/IPv6).

Velocidad y dúplex Predeterminado (sin preferencia, normalmente selección automátic
Configure explícitamente la velocidad y el modo dúplex para esta interfaz.
ADVERTENCIA: Debe configurarse en selección automática (negociación automática de velocidad) a menos que el puerto al que se conecta esta interfaz tenga la velocidad y el modo dúplex configurados de forma forzada.

Configuración estática de IPv4

Dirección IPv4 44.0.0.1 / 24

Puerta de enlace ascendente IPv4 Ninguno + Agregar una nueva puerta de enlace


Si esta interfaz es una conexión a Internet, seleccione una puerta de enlace existente de la lista o agregue una nueva con el botón "Agregar".
En las interfaces de red de área local, la puerta de enlace ascendente debe ser "ninguna".
Al seleccionar una puerta de enlace ascendente, el firewall tratará esta interfaz como una interfaz de tipo WAN .
Puede administrar las puertas de enlace haciendo clic aquí .

Redes reservadas

Bloquear redes privadas y direcciones de bucle invertido ☐
Bloquea el tráfico proveniente de direcciones IP reservadas para redes privadas según la RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) y direcciones locales únicas según la RFC 4193 (fc00::/7), así como direcciones de bucle invertido (127/8). Esta opción generalmente debe estar activada, a menos que esta interfaz de red también se encuentre en un espacio de direcciones privadas.


Bloquear redes bogon ☐
Bloquea el tráfico proveniente de direcciones IP reservadas (pero no de RFC 1918) o aún no asignadas por IANA. Los prefijos Bogon son aquellos que

Primer inicio de Pfsense




Primer inicio de Pfsense

Hack para deshabilitar firewall y poder ingresar




Primer inicio de Pfsense

Lan



Primer inicio de Pfsense

ICMP Lan



Fijar

Interfaces / WAN (vtnet0)

General Configuration

Enable — Enable interface

Description — WAN
Enter a description (name) for the interface here.

IPv4 Configuration Type — Static IPv4

IPv6 Configuration Type — DHCP6

MAC Address — xx:xx:xx:xx:xx:xx
This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of this interface.
Enter a MAC address in the following format: xx:xx:xx:xx:xx:xx or leave blank.

MTU
If this field is blank, the adapter's default MTU will be used. This is typically 1500 bytes but can vary in some circumstances.

MSS
If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 for IPv4 (TCP/IPv4 header size) and minus 60 for IPv6 (TCP/IPv6 header size) will be in effect.

Speed and Duplex — Default (no preference, typically autoselect)
Explicitly set speed and duplex mode for this interface.
WARNING: MUST be set to autoselect (automatically negotiate speed) unless the port this interface connects to has its speed and duplex forced.

Static IPv4 Configuration

IPv4 Address — 10.41.118.147 / 22


IPv4 Upstream gateway — WANGW - 10.41.117.99 + Add a new gateway

If this interface is an Internet connection, select an existing Gateway from the list or add a new one using the "Add" button.
On local area network interfaces the upstream gateway should be "none".
Selecting an upstream gateway causes the firewall to treat this interface as a WAN type interface.
Gateways can be managed by clicking here.

DHCP6 Client Configuration


Primer inicio de Pfsense

Gw




Primer inicio de Pfsense

DMZ



Primer inicio de Pfsense

DMZ interface (sin GW)




Primer inicio de Pfsense

Configuramos en

Serivces-> Dhcp ->Lan

Habilitamos el Dhcp




Creamos un Ct en la Lan

Con el template de Ubuntu

Y recursos por Defecto

Network que tome desde la


Lan por Dhcp



Creamos un Ct en la Lan

Confirmamos detalles antes

de levantar



Creamos un Ct en la DMZ

Creamos otro contenedor

Bridge DMZ


Ip Estática (La dmz no tiene dhcp)

Ip 10.40.FN.10/24

(Ejemplo con la compu 147!)

Gateway : 10.40.47.1

(Es la que configuramos en el pfsense)



Creamos un Ct en la DMZ

Confirmamos detalles

