
COMPÁS A COMPÁS



Manual de uso

Editar, guardar e imprimir hojas de acordes

Autor del proyecto: Jesús Quevedo Rodríguez

Aplicación 0.5.0 · 17/10/2026

Repositorio: a01653/Compas-a-compas

Índice

Preparar una canción 3

Compás, acorde y posición 4

Escribir digitaciones, grados y textos 4

- Digitación . . . 4
- Grados y color . . . 4
- Elegir los colores . . . 5
- Títulos, anotaciones y grado del voicing . . . 5
- Tonalidad de cada posición . . . 6
- Deshacer y rehacer . . . 7

Añadir varios compases mediante una lista 8

Repeticiones, casillas y saltos 8

Guardar y recuperar el trabajo 9

Exportar e imprimir 10


Si algo no sale como esperabas 10

Aplicación 0.5.0 · Edición del manual: 17/10/2026. Autor del proyecto: Jesús Quevedo Rodríguez.

Preparar una canción

1. Abre la aplicación en GitHub Pages o con `Abrir-Compas.cmd` desde la carpeta del proyecto. En local, conserva abierta la consola que arranca el servidor.
2. Abre el menú superior de tres puntos y pulsa Nueva canción, o pulsa Abrir para continuar una canción guardada. Para practicar puedes abrir `examples/cancion-demo.json`.
3. Pulsa el título de la cabecera para abrir los datos y escribe el nombre de la canción y la tonalidad. La tonalidad aparece a continuación del nombre en cada hoja. Puedes elegir su calidad para el color inicial de las franjas de las tarjetas. La versión del documento es una etiqueta opcional para tus revisiones; no cambia la versión de la aplicación.
4. Añade compases y sus posiciones. Revisa el resultado a la derecha y guarda con Guardar JSON.

La interfaz tiene un editor compacto a la izquierda y la hoja a la derecha. Los selectores de compás, acorde y posición evitan listas verticales largas. Digitación y grados quedan en la parte alta del editor; los textos y el contexto de la posición aparecen debajo. El editor conserva desplazamiento interno cuando no cabe todo. En móvil se apilan las zonas. Ajustar al ancho y los botones de zoom solo cambian la vista, no el tamaño de impresión.



Compás, acorde y posición

Un compás contiene uno o varios acordes. Cada acorde puede tener varias posiciones o *voicings*: distintas digitaciones del mismo acorde.

Quiero escribir…	Acción
Cm7 y después F7 en el mismo compás	Añadir otro acorde
Dos maneras de tocar Cm7	Añadir otra posición dentro de Cm7
La misma posición con un pequeño cambio	Duplicar posición y editar sus trastes

Añadir una posición no crea otro acorde ni asigna tiempos. La aplicación tampoco calcula cuánto dura cada acorde.

Selecciona un compás en el desplegable superior o con las flechas; también puedes pulsar una tarjeta de la hoja. Usa los selectores de acorde y posición para elegir qué editar. El botón + añade un compás y el menú de tres puntos ofrece las demás operaciones. Puedes insertar, duplicar, mover o borrar compases. Su etiqueta visible se puede escribir y no se renumera automáticamente al moverlos. Antes de borrar un compás se muestran las consecuencias para sus marcas musicales.

Escribir digitaciones, grados y textos

Digitación

Introduce seis valores, de sexta a primera cuerda: la cuerda grave primero y la aguda al final. Usa `x` para una cuerda muda y `0` para una cuerda al aire.

```
x 3 5 5 4 3       Cm7
x 10 12 10 11 10  Una posición en trastes de dos cifras
0 2 2 4 0 0       Ejemplo que ocupa cuatro trastes
```

También se acepta `x35343` cuando cada traste tiene una cifra. Usa espacios si hay trastes de dos cifras. Una entrada incorrecta muestra un aviso y conserva la última digitación válida.

Una posición nueva empieza con todas las cuerdas mudas: debes introducir sus notas. En el dibujo, la primera cuerda está arriba. El mástil muestra al menos tres trastes y crece solo a cuatro o más si lo necesita. El límite actual es un intervalo visible de 32 trastes; si se supera, conserva los datos, avisa y bloquea la exportación hasta corregirlo.

Grados y color

Los seis campos de grados siguen el mismo orden, de sexta a primera cuerda. Son opcionales y manuales: puedes escribir `1`, `b3`, `5` o `b7`, por ejemplo. Los grados reconocidos colorean los puntos; un campo vacío deja la nota sin grado. Los textos largos se abrevian en el punto y se explican en una leyenda.

El selector de familia cambia la presentación del acorde. No analiza sus notas ni genera una digitación.


Elegir los colores

Pulsa Colores en la cabecera. En Calidad del acorde cambia el fondo de mayor, menor, dominante, semidisminuido, disminuido y otros. Se usa la familia que hayas elegido en cada acorde; no se deduce del nombre.

En Notas y grados, elige naturales, bemoles o sostenidos para ver los grados del 1 al 13. Cada uno tiene su propio color: cambiar `b3` no modifica `3`. Puedes usar el selector de color o escribir un hexadecimal `#RRGGBB`. Otro grado o etiqueta añade valores como `bb7`, `##4` o `R`, de hasta 32 caracteres. Los símbolos ♭ y ♯ equivalen a `b` y `#`. También se puede cambiar el color de las notas sin grado o sin un color propio.

Las muestras se actualizan y los colores se aplican a todos los compases de esta canción. El texto y la rejilla se adaptan para leer sobre fondos oscuros. La flecha circular restaura un color; Restaurar paleta original pide confirmar antes de quitar todos los colores personalizados.

Pulsa Listo para cerrar y Guardar JSON para conservar la paleta en el archivo. Se incluye también en HTML e impresión. Abrir otra canción utiliza sus colores, o los originales si no tiene una paleta guardada. Las versiones anteriores a 0.3.0 no pueden abrir JSON con el campo `palette`; utiliza la aplicación actualizada.




Títulos, anotaciones y grado del voicing

El bloque Textos de la tarjeta aparece debajo de digitación y grados, siempre visible y sin pestañas. Título sobre la tarjeta se dibuja en un recuadro encima de su posición y fuera de la línea vertical del compás. Anotación dentro conserva su lugar bajo el nombre del acorde. Vaciar cualquiera lo quita de esa tarjeta.

Con varias posiciones, Aplicar los cambios a permite modificar esos dos textos en esta posición o en todas las del acorde. Cada campo que edites para todas sustituye sus valores propios; el otro campo no cambia. Al seleccionar otra posición vuelve a la edición individual.

Grado del voicing es un campo manual independiente: escribe `ii`, `V7/ii` o el texto que necesites. Sale arriba a la derecha de la tarjeta, junto al acorde. No modifica los seis grados de las cuerdas ni se calcula automáticamente. Este campo pertenece siempre a la posición seleccionada.



Tonalidad de cada posición

En Tonalidad de esta posición escribe un cambio de contexto y elige su Calidad de tonalidad. Mayor, menor y las demás calidades usan los colores de la paleta de familias de esta canción. La calidad de la franja es independiente de la del acorde: un dominante puede llevar una tonalidad menor encima.

Deja el campo vacío para continuar con la tonalidad anterior, incluido su color, sin imprimir otra etiqueta. La herencia sigue el orden escrito a través de acordes, compases y páginas. No interpreta las repeticiones. Borrar un cambio hace que esa posición y las siguientes vuelvan a heredar del contexto anterior, hasta el próximo cambio escrito.

La tonalidad general inicia el contexto; si no has elegido su calidad, usa el color neutro de Otro. Sin tonalidad general ni cambio previo no se inventa ninguna. Cuando está vacío, el campo muestra una guía «Hereda: …» y el color del contexto efectivo; al pasar el ratón se ve la explicación completa. Elegir una calidad con el campo vacío prepara el siguiente texto; no crea un cambio invisible en el archivo.

Para ocultar las franjas en todas las hojas, abre los datos de canción pulsando su título y desmarca Mostrar tonalidades de las tarjetas. La tonalidad junto al título sigue visible. Vuelve a marcar para recuperar las franjas; no se borra ningún dato.

Grado del voicing y tonalidad son propios de cada posición, aunque el selector de los otros textos esté en «Todas las posiciones del acorde». Se guardan en JSON y se conservan en vista previa, HTML e impresión. Puedes probarlo abriendo `examples/textos-tonalidades.json`. Los archivos con estos campos nuevos requieren 0.5.0 o posterior; los anteriores siguen abriendo.

Deshacer y rehacer

Pulsa la flecha hacia la izquierda de la cabecera para Deshacer y la flecha hacia la derecha para Rehacer. También están dentro de los diálogos de datos, marcas y colores, por lo que puedes deshacer una coda sin cerrar su panel. Se deshacen las acciones aplicadas a la canción: textos, digitaciones, grados, tonalidades, su visibilidad, colores, compases, acordes, posiciones y marcas musicales.

La escritura continua en un campo se agrupa hasta salir de él. Fuera de los campos funcionan Ctrl+Z y Ctrl+Y o Ctrl+Mayús+Z; en Mac se puede usar Cmd. Dentro de un campo se conserva el deshacer habitual del navegador, también para los borradores de marcas que todavía no se han añadido.

Guardar JSON conserva el historial de esta sesión. Abrir otra canción, crear una nueva o recuperar una copia empieza otro historial. Al recargar se conserva la canción que ofrezca la recuperación, pero no sus pasos de deshacer. Hay hasta 100 pasos, sujetos a un presupuesto de tamaño; la última acción siempre se conserva. El historial no se incluye en el JSON. Una acción nueva después de deshacer elimina la rama de rehacer.



Añadir varios compases mediante una lista

Abre el menú de tres puntos del bloque Compás y pulsa Importar lista e introduce una línea por compás:

```
1 | Cm7 @ x 3 5 3 4 3 / 8 10 8 8 8 8
2 | F7 @ 1 3 1 2 1 1 ; Bbmaj7 @ x 1 3 2 3 1
3 |
```

- `|` separa la etiqueta y el contenido del compás.
- `@` separa el nombre del acorde y su digitación.
- `;` añade otro acorde al mismo compás.
- `/`, con espacios, añade otra posición al acorde. `C/E` sigue siendo un nombre de acorde.
- Una línea como `3 |` crea un compás vacío.

Comprueba la previsualización. La lista se añade al final de la canción y solo se importa si no hay errores. No sustituye los compases existentes.

Repeticiones, casillas y saltos

Pulsa Marcas, junto al selector del compás. El título del panel indica Marcas del compás 4, por ejemplo. Muestra las marcas escritas en ese compás y las repeticiones o casillas cuyo tramo lo incluye.

Al cambiar de compás, también desde el selector del propio panel, las nuevas marcas parten del elegido. Las marcas ya guardadas conservan su ubicación. Si estabas rellenando una marca sin guardar, cambiar de compás prepara un formulario nuevo; pulsa Añadir marca o Guardar cambios antes si quieres conservar esa edición.

Ver todas las marcas muestra el conjunto de la canción, incluidas referencias pendientes que no puedan asociarse a un compás existente. Ver este compás vuelve al filtro local. Los avisos pendientes de toda la canción permanecen visibles.



El formulario permite añadir y editar la estructura escrita:

Marca	Cómo prepararla
Repetición	Elige el compás inicial, el final y el número total de pasadas. ×3 significa tres pasadas en total.
Casilla	Elige su inicio y final, las pasadas y, cuando corresponda, la repetición a la que pertenece.
Segno, Coda y Fine	Coloca la marca antes o después del compás elegido.
D.C., D.S. y variantes	Elige el salto y los destinos Segno, Coda o Fine que solicite el formulario.
To Coda	Colócalo en el punto de salida y selecciona la Coda de destino.

Para una indicación D.S. al Coda, crea primero el Segno y la Coda; después configura el salto y el To Coda correspondiente. Revisa el recorrido escrito como lo harías en una partitura.

Las marcas se dibujan, pero no hay reproducción ni comprobación del recorrido musical completo. Si falta un destino, aparece un aviso y la referencia queda pendiente; no salta a otro compás por su cuenta. Corrige el destino desde el panel. Antes de exportar referencias pendientes se pide confirmación.

Guardar y recuperar el trabajo

Guardar JSON conserva la canción editable completa. Según el navegador, aparecerá un selector de archivo o una descarga. Elige una carpeta conocida y conserva copias con nombres como `Mi-cancion-01.json`.

Abrir JSON permite continuar ese proyecto. Si el formato es inválido, tiene campos desconocidos o pertenece a otra versión de esquema, se rechaza y la canción abierta se conserva. Nuevo y Abrir avisan si tienes cambios pendientes.

El navegador guarda además una recuperación local y la ofrece al volver a entrar si quedaron cambios pendientes. Depende del mismo navegador, perfil y dirección de la aplicación; otro puerto usa otro almacenamiento. Se borra al guardar, abrir o crear una canción. La recuperación no sustituye al archivo JSON.

Exportar HTML o imprimir no equivale a guardar los cambios del proyecto. Guarda el JSON antes de cerrar. Deshacer permite corregir acciones de esta sesión; no sustituye al archivo guardado.

Exportar e imprimir

Abre el menú Exportar de la cabecera. Exportar HTML crea un archivo único con las hojas, estilos y fuentes incluidos. Puedes abrirlo sin conexión y compartirlo. No contiene el editor ni sirve para recuperar una canción editable.

Imprimir / PDF abre la impresión del navegador con las mismas hojas. Para guardar como PDF:

1. Selecciona Guardar como PDF como destino.
2. Elige papel A4 horizontal, escala 100 % y márgenes Ninguno.
3. Desactiva los encabezados y pies del navegador. Activa los gráficos de fondo si los colores no aparecen.
4. Revisa la previsualización y guarda el archivo.

Cada página lleva nombre de canción, tonalidad y numeración `actual/total` arriba a la derecha. La hoja mide 297 × 210 mm y ya incluye sus márgenes de 5 mm.

Las filas se adaptan al contenido: no hay cuatro compases fijos por fila. Al añadir compases se vuelve a repartir la canción. Las tarjetas pueden ensancharse para completar una fila, mientras el dibujo conserva la escala de sus trastes. Un compás muy largo continúa entre tarjetas en otra fila u hoja, con su etiqueta y la indicación de continuación.

Si una digitación o un bloque no cabe, se avisa y se bloquea la salida; nunca se modifican tus trastes para hacerlos caber.

Si algo no sale como esperabas

Situación	Qué revisar
He añadido una posición y parece vacía	Empieza con seis cuerdas mudas. Escribe una digitación distinta para verla.
Dos posiciones muestran el mismo texto	Selecciona una y edita sus textos con «Solo esta posición».
La siguiente hoja tiene tarjetas más anchas	Las filas parciales reparten el ancho disponible. El zoom no cambia el tamaño exportado.
El grado no aparece	Comprueba el orden de las cuerdas y si esa cuerda está muda.
Hay un destino pendiente	Vuelve a elegir la marca o el compás en el panel Marcas.
El navegador no abre la aplicación	Abre GitHub Pages o arranca el servidor local; consulta la guía de instalación.