
Обновлено 09.04.2024 V1.3



Преднастройка

Если в задании не будут использоваться встроенные репозитории, а будет возможность скачивать все пакеты из интернета, необходимо отключить проверку пакетов через cdrom зайдя по пути

Nano /etc/apt/sources.list

и закомментировать находящуюся там строку.

Задание 1 модуля 1

1. Выполните базовую настройку всех устройств:

А. Присвоить имена в соответствии с топологией

Примечание: для выполнения данного задания необходимо постоянное изменение имени каждого устройства, указанного на топологии (временно изменение, действует только до перезагрузки системы и не является верным выполнением задания)

Решение:

Для фиксированного изменения имени компьютера, необходимо использовать команду:

hostnamectl set-hostname Имя устройства

Для изменения имени компьютера в текущем сеансе без перезагрузки можно воспользоваться командой:

newgrp

```
☐ HQ-SRV

root@debian:~# hostnamectl set-hostname HQ-SRV

root@debian:~# newgrp

root@HQ-SRV:~# hostname

HQ-SRV

root@HQ-SRV:~#
```

Рисунок 1 — Пример изменения имени устройства

- В. Рассчитайте IP-адресацию IPv4 и IPv6. Необходимо заполнить таблицу №1, чтобы эксперты могли проверить ваше рабочее место.
 - С. Пул адресов для сети офиса BRANCH не более 16
 - D. Пул адресов для сети офиса HQ не более 64

Примечание: Для сетей офисов HQ (входят устройства HQ-R и HQ-SRV) и офисов BRANCH (входят устройства BR-R и BR-SRV), необходимо рассчитать IPv4 и IPv6 адреса согласно пунктам С и D, для устройств CLI и ISP, можно выбирать адреса из пула серых адресов с стандартной маской /24 255.255.255.0 (при условии, что IP адреса этих устройств не будут заданы заранее или не будут указаны другие условия в задании)

Решение:

Для расчёта IPv4 адресов можно воспользоваться стандартной таблицей масок от 24 до 32 (при условии, если количество адресов в сети 256 или меньше и изменяется только последний октет в адресе)

255.255.255.0/24 маска — 1 сеть в которой 256 адресов от 0 до 255 255.255.255.128/25 маска — 2 сети в каждой из которых по 128 адресов от 0 до 127 и от 128 до 256

255.255.255.192/26 маска — 4 сети в каждой из которых по 64 адреса 255.255.255.224/27 маска — 8 сетей по 32 адреса 255.255.255.240/28 маска — 16 сетей по 16 адресов 255.255.255.248/29 маска — 32 сети по 8 адресов 255.255.255.252/30 маска — 64 сети по 4 адреса

255.255.255.254 /31 маска — 128 сетей по 2 адреса 255.255.255.255 /32 маска — 256 сетей по 1 адресу

Исходя из таблицы мы понимаем, что в офисе HQ используется 26 маска, а в офисе Branch используется 28 маска

При изменение 3-го октета в адресе используются маски от 16 до 23, при изменении 2-го октета в адерсе используются маски от 8 до 15 при изменении 1-го октета в адресе используются маски от 1 до 7

В сетях IPV6 размер маски составляет 128 бит

так

/121 маска — 2 сети в каждой из которых по 128 адресов первая сеть в диапазоне

om

xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxx80

до

xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxff

Объяснение:

Так как размер одного октета в IPv6 равняется 16 битам, в то время как в IPv4 оно равно 8 битам, изменяются лишь два последних числа в

```
октете
```

хххх.хххх.хххх.хххх.хххх.хххх.хххх. , а размер будет равен 256 битам

, в случае если у нас будут 2 сети по 128 адресов, то есть в каждую сеть вместить по 128 значений (заполнение начинается всегда справа)

при заполнении правого значения на максимум

xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxf,

левое значение увеличивается на один

xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxx10

и происходит снова заполнение правого значения до xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxx1F и т.д.

пока не будут вмещены все 128 битов (от 0 до 127), 128(число битов) делим на 16 (от 0 до F) и отнимаем 1 (Так как нужно учитывать 0)

=128/16-1=80(восемь и ноль) -1 = 7F (семь ЭФ) и получаем последний адрес для первой xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxx

следовательно, следующая сеть начинается с

xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxx0

и заканчивается на

xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxFF

/122 маска — 4 сети в каждой из которых по 64 адресов первая сеть в диапазоне

om

xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxx00

до

xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxf

Вторая сеть в диапазоне

om

xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxx40

до

xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxx

 $u m.\partial$.

/123 маска — 8 сетей по 32 адреса

/124 маска — 16 сетей по 16 адресов

/125 маска — 32 сети по 8 адресов

/126 маска — 64 сети по 4 адреса

/127 маска — 128 сетей по 2 адреса

/128 маска — 256 сетей по 1 адресу

Для сетевого взаимодействия можно использовать первый октет 2001

Так же необходимо подобрать IP адреса (IPv4 и IPv6) которые будут устанавливаться на интерфейсах между маршрутизаторами (если иного не указано в задании, или если они не выданы заранее)

Имя устройства	IP
CLI	192.168.0.2 255.255.255.0 — к ISP
	2001::3:2/120 — к ISP
ISP	192.168.0.1 255.255.255.0 — к CLI
	2001::3:1/120 — к CLI
	10.10.10.2 255.255.255.252 — к HQ-R
	10.10.10.6 255.255.255.252 — к BR-R
	2001::7:2/126 — к HQ-R
	2001::7:6/126 — к BR-R
HQ-R	192.168.1.1 255.255.255.192 — к HQ-SRV
	2001::1:1/122 — к HQ-SRV
	10.10.10.1 255.255.255.252 — к ISP
	2001::7:1/126 κ — ISP
HQ-SRV	192.168.1.2 255.255.255.192 — к HQ-R
	2001::1:2/122 — к HQ-R
BR-R	192.168.2.1 255.255.255.240 — к BR-SRV
	2001::2:1/124 — к BR-SRV
	10.10.10.5 255.255.255.252 — к ISP
	2001::7:5/126 — к ISP
BR-SRV	192.168.2.2 255.255.255.240 — к BR-R
	2001::2:2/124 — к BR-R
l .	·

Следующим шагом необходимо установить выбранные IP адреса на соответствующие машины, для этого существуют 2 способа.

Первый способ: через network-manager

Если network manager не установлен, его можно установить командой

root@HQ-R:~# apt install network-manager

Рисунок 2 — Установка NMTUI

Для того что бы зайти в Network-manager можно воспользоваться командой:

nmtui

В nmtui пройдя по пути Edit a connection — имя интерфейса

Необходимо настроить ір адреса в соответствии с таблицей адресации




Рисунок 3 — Пример настройки IPv4 и IPv6 на HQ-SRV

После настройки необходимо зайти в activate a connection и перезагрузить все интерфейсы (нажать deactivate и activate на каждом интерфейсе)




Рисунок 4 — перезагрузка интерфейсов

Примечание: на интерфейсах, находящихся между маршрутизаторами, не

нужно указывать dns, достаточно это сделать на внутренних локальных интерфейсах маршрутизаторов.

Второй способ: через редактирования конфига интерфейсов

Вариант ручной настройки без использования любых программ (в случае если не будет возможности установки nmtui или она будет запрещена). Перед установкой интерфейсов необходимо воспользоваться командой IP А для определения имён 7интерфейсов, находим незаполненный интерфейс, в примере ниже незаполненным интерфейсов является ens256

Рисунок 5— Поиск имён интерфейсов для настройки

Определив интерфейс, необходимо воспользоваться командой для просмотра и изменения конфигураций интерфейсов

nano /etc/network/interfaces

или

vi /etc/network/interfaces

И затем сконфигурировать настройки интерфейсов в соответствии с таблицей адресации по примеру, представленному на скриншоте ниже

```
# The primary network interface
allow-hotplug ens192
iface ens192 inet dhcp

auto ens256
iface ens256 inet static
address 10.10.10.1
netmask 255.255.255.252
gateway 10.10.10.2

auto ens256
iface ens256 inet6 static
address 2001::7:1
netmask 126
gateway 2001::7:2
```

Рисунок 6 — Пример настройки интерфейса HQ-R по IPv4 и IPv6 между ISP и HQ-R

Где:

auto [имя интерфейса] – команда для подключения к заданной сетевой карте при запуске операционной системы.

iface [имя интерфейса] inet static – указание будет ли статичным или динамичным IPv4 адрес адаптера.

iface [имя интерфейса] inet6 static – указание будет ли статичным или динамичным IPv6 адрес адаптера.

address [адрес] – порт ethernet.

netmask [адрес] – маска подсети.

gateway [адрес] – шлюз по умолчанию

Так же есть дополнительные настройки:

dns-nameservers [адрес] — указание dns адреса

dns-search [имя] — указание имени dns (например hq.work)

Похожие настройки необходимо проделать на всех машинах сети (Если иного не указано в задании)

2. Настройте внутреннюю динамическую маршрутизацию по средствам FRR. Выберите и обоснуйте выбор протокола динамической маршрутизации из расчёта, что в дальнейшем сеть будет

масштабироваться.

а. Составьте топологию сети L3.

Примечание: Для данного задания необходимо самостоятельно выбрать протокол динамической маршрутизации, исходя из всех поддерживаемых протоколом FRR (OSPF, EIGRP, IS-IS, BGP и т.д.), OSPF подходит для построения средних по размеру сетей, и при этом является открытым стандартом протоколов динамической маршрутизации, в то время как EIGRP проприетарный протокол CISCO IOS, IS-IS и BGP используются для глобальной маршрутизации на уровне провайдеров.

Решение: Первым делом необходимо установить пакеты FRR, для этого необходимо воспользоваться командой:

apt install frr

Следующим шагом необходимо произвести изменения конфигурационных файлов

nano /etc/frr/daemons

и изменить параметры на YES для протокола OSPF




Рисунок 7 — настройка конфигурации FRR

После сохранения конфига, следующим шагом необходимо, перезапустить frr.service командой

systemctl restart frr

Далее, после перезагрузки, посредством команды **vtysh** перейти в режим конфигурирования (Настройки идентичны Cisco IOS).

```
Hello, this is FRRouting (version 8.4.4).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
BR-R# _
```

Рисунок 8 — пример конфигурационного окна

Посредством команд:

Conf t

router ospf

перейти к конфигурированию протокола ospf

Настройка производится посредством объявления ospf router-id x.x.x.x и прилегающих к маршрутизатору сетей network x.x.x.x/x area x как показано на рисунке 9

router ospf ospf router-id 3.3.3.3 network 10.10.10.4/30 area 0 network 192.168.2.0/28 area 3

Рисунок 9 — пример настройки OSPF на BR-R

Где network 10.10.10.4/30 area 0 — относится к зоне между ISP и BR-R а network 192.168.2.0/28 area 3 — относится к зоне между BR-R и BR-SRV

Примечание: area 0 — является транзитной зоной между маршрутизаторами, а area 1,2,3,4,5 персональными зонами для локальных сетей, для каждой локальной сети отдельная зона

Похожие настройки, выполняется на всех остальных маршрутизаторах.

После завершения конфигурации в frr, необходимо записать конфигурацию в память устройства, командой write, иначе при перезагрузке frr или устройства, все настройки вернутся к дефолтным

Параллельно на маршрутизаторах участвующих в передаче межсетевого трафика, необходимо настроить маршрутизацию по протоколу IPv6

Для этого необходимо

Для завершения настройки сети необходимо сконфигурировать настройку для передачи пакетов между сетями в файле **nano /etc/sysctl.conf**

переменную **net.ipv4.ip_forward=1 необходимо раскоментить** и сохранить изменения в файле, и применить изменения командой **sysctl-p**

Рисунок 10 — настройка пересылки пакетов в режиме маршрутизатора

Примечание: при каждой перезагрузке устройства, данная настройка будет изменятся обратно, что связано с загрузкой операционной системы на виртуальной машине для того, чтобы снова включить пересылку пакетов необходимо прописать sysctl -p

Так же необходимо настроить похожую конфигурацию, для настройки ospf для протокола IPv6, первым делом настроим пересылку пакетов IPv6

```
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
# Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
# based on Router Advertisements for this host
net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

Рисунок 11 — настройка пересылки пакетов в режиме маршрутизатора IPv6

в vtysh посредством команд:

Conf t

router ospf6

Обозначить роутер ID, и зоны вокруг маршрутизатора

```
;
router ospf6
ospf6 router-id 0.0.0.1
area 0.0.0.0 range 2001::1:0/122
area 0.0.0.0 range 2001::7:0/126
```

Рисунок 12 — настройка ospf6

Последним шагом в настройке OSPF6 необходимо, привязать зоны к интерфейсам маршрутизатора, т. к. разделение по зонам не обозначено, все

интерфейсы и маршруты можно обозначить в одной зоне.

interface ens224 ipv6 ospf6 area 0.0.0.0 exit ! interface ens256 ipv6 ospf6 area 0.0.0.0 exit

Рисунок 13 — обозначение зон ospf6 на интерфейсах **Не стоит забывать о команде write!**

Последним шагом можно составить топологию L3




Рисунок 14 — топология L3

3. Настройте автоматическое распределение IP-адресов на роутере HQ-R.

а. Учтите, что у сервера должен быть зарезервирован адрес.

Первым шагом необходимо на машине HQ-R установить dhcp server командой

apt install isc-dhcp-server

После установки пакета следующим шагом необходимо сконфигурировать файл для указания интерфейсов прослушивания DHCP сервера зайти можно с помощью команды

nano /etc/default/isc-dhcp-server

и настроить интерфейс, направленный в сторону клиента, если в сети подразумевается DHCP-relay, то 2 интерфейса в сторону клиента, и в сторону сети откуда исходит запрос.

```
# Additional options to start dhcpd with.
# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens224 ens256"
INTERFACESv6="ens224 ens256"
```

Рисунок 15 — Пример указания интерфейсов прослушивания
Далее необходимо настроить 2 конфигурационных файла для IPv4 для
IPv6

Которые можно найти по путям nano /etc/dhcp/dhcpd.conf и nano /etc/dhcp/dhcpd6.conf соответственно

```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
ddns-updates on;
ddns-update-style interim;
authoritative;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.192 {
  range 192.168.1.3 192.168.1.62;
  option routers 192.168.1.1;
  option domain-name "hq.work";
  option domain-name-servers 192.168.1.2;
}
```

Рисунок 16 — Пример настройки DHCP для ipv4 без Relay ddns-update-style interim — способ автообновления базы dns authoritative — делает сервер доверенным subnet — указание сети range — пул адресов option routers — шлюз по умолчанию

Примечание: после каждого изменения конфигурации необходимо перезагружать DHCP сервер для применения конфигурации

systemctl stop isc-dhcp-server systemctl start isc-dhcp-server

А для того, чтобы после перезагрузки DHCP-сервер автоматически включался можно воспользоваться командой systemctl enable isc-dhcp-server

Настройка DHCP по ipv6 имеет похожие настройки как показано на рисунке 17

Рисунок 17 Пример настройки DHCP для IPv6

Однако dhcp6 не способен выдавать шлюз по умолчанию, эту функцию должен выполнять маршрутизатор

Поэтому для настройки маршрутизации для клиентов можно воспользоваться утилитой radvd

которую можно установить посредством команды

apt install radvd

После установки нужно сконфигурировать файл по пути /etc/radvd.conf следующего содержания

```
interface ens224
{
MinRtrAdvInterval 3;
MaxRtrAdvInterval 60;
AdvSendAdvert on;
};
```

Рисунок 18 — Пример конфигурации Radvd

где interface — это имя интерфейса направленного в локальную сеть

Min и MAX интервалы — это интервалы рассылки объявлений

AdvSendAdvert — это разрешение на выдачу объявлений от маршрутизатор клиентам

После окончания конфигурирования так же необходимо перезагрузить службу Radvd и отправить в Enable

systemctl stop radvd

systemctl start radvd

systemctl enable radvd

4. Настройте локальные учётные записи на всех устройствах в соответствии с таблицей 2.

Учётная запись	Пароль	Примечание
Admin	P@ssw0rd	CLI HQ-SRV HQ-R
Branch admin	P@ssw0rd	BR-SRV BR-R
Network admin	P@ssw0rd	HQ-R BR-R BRSRV

Для создания пользователей необходимо ввести комнаду

adduser имя пользователя

Затем появится поле ввода пароля как показано на рисунке 19

```
root@HQ-R:~# adduser admin
Adding user `admin' ...
Adding new group `admin' (1001) ...
Adding new user `admin' (1001) with group `admin (1001)'
adduser: The home directory `/home/admin' already exists
New password: _
```

Рисунок 19 — окно ввода пароля при создании пользователя Из необязательных параметров можно указать имя как показано на

```
Full Name []: Admin
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] _
```

Рисунок 20 — параметры учётной записи

Так же возможно понадобится выдать Root права для данных клиентов это можно выполнить посредством команды **visudo**

в открывшемся окне необходимо вписать изменения для каждой новой созданной учётной записи как показано на рисунке 21

```
# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL
admin ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Рисунок 21 — выдача Root прав пользователям

5.Измерьте пропускную способность сети между двумя узлами HQ-R-ISP по средствам утилиты iperf 3. Предоставьте описание пропускной способности канала со скриншотами.

Для начала необходимо установит утилиту iperf3 (не путать с iperf) на машины HQ-R и ISP посредством команды

apt install iperf3

при установке будет показано окно автоматического включения демона, нужно выбрать пункт **yes** как показано на рисунке 22




Рисунок 22 — включения демона для iperf3

После установки на обоих машинах, достаточно воспользоваться командной

iperf3 -c (ip адрес проверяемой машины) -i1 -t20

```
oot@HQ-R:~# iperf3 -c 10.10.10.2 -i1 -t20
Connecting to host 10.10.10.2, port 5201
     local 10.10.10.1 port 38922 connected to 10.10.10.2 port 5201
     Interval
                          Transfer
                                        Bitrate
                                                         Retr
                                                               Cwnd
                                        10.4 Gbits/sec
  5]
        0.00-1.00
                    sec
                          1.21 GBytes
                                                         400
                                                                2.21 MBytes
  5]
        1.00-2.00
                    sec
                          1.20 GBytes
                                        10.3 Gbits/sec
                                                                2.42 MBytes
  5]
                                        9.99 Gbits/sec
                                                         306
        2.00-3.00
                    sec
                          1.16 GBytes
                                                                1.35 MBytes
        3.00-4.00
                                                          81
                    sec
                          1.14 GBytes
                                        9.78 Gbits/sec
                                                                1.15 MBytes
        4.00-5.00
                          1.04 GBytes
                                        8.97 Gbits/sec
                                                          13
                    sec
                                                                1.15 MBytes
  5]
        5.00-6.00
                    sec
                          1.05 GBytes
                                        9.05 Gbits/sec
                                                                1.08 MBytes
  5]
5]
5]
                                                           2
        6.00-7.00
                          1.13 GBytes
                                        9.67 Gbits/sec
                                                                1.21 MBytes
                    sec
        7.00-8.00
                    sec
                          1.00 GBytes
                                        8.62 Gbits/sec
                                                                1.19 MBytes
        8.00-9.00
                    sec
                          1.03 GBytes
                                        8.83 Gbits/sec
                                                          11
                                                                1.17 MBytes
  5]
       9.00-10.00
                    sec
                          1.06 GBytes
                                        9.10 Gbits/sec
                                                          64
                                                                1.32 MBytes
       10.00-11.00
                                                                1.23 MBytes
                    sec
                          1.06 GBytes
                                        9.10 Gbits/sec
                                                          30
      11.00-12.00
                    sec
                          1.26 GBytes
                                        10.8 Gbits/sec
                                                          0
                                                                1.68 MBytes
      12.00-13.00
                          1.28 GBytes
                                                         392
                                                                1.51 MBytes
                    sec
                                        11.0 Gbits/sec
                                                          71
                                                                1.37 MBytes
       13.00-14.00
                          1.02 GBytes
                                        8.80 Gbits/sec
                    sec
       14.00-15.00
                    sec
                          1.56 GBytes
                                        13.4 Gbits/sec
                                                          74
                                                                1.32 MBytes
  5]
       15.00-16.00
                    sec
                          1.02 GBytes
                                        8.80 Gbits/sec
                                                           2
                                                                1.40 MBytes
                                        13.9 Gbits/sec
                                                         132
      16.00-17.00
                          1.61 GBytes
                    sec
                                                                1.32 MBytes
                                                          43
                                                                1.09 MBytes
      17.00-18.00
                     sec
                           932 MBytes
                                        7.82 Gbits/sec
      18.00-19.00
                                                          9
                    sec
                          1.14 GBytes
                                        9.80 Gbits/sec
                                                                1.08 MBytes
  5]
      19.00-20.00
                    sec
                          1.27 GBytes
                                        10.9 Gbits/sec
                                                         106
                                                                1.18 MBytes
                                        Bitrate
 ID]
     Interval
                          Transfer
                                                         Retr
        0.00-20.00
                          23.2 GBytes
                                        9.95 Gbits/sec
  5]
                    sec
                                                         1746
                                                                           sender
       0.00-20.00
                    sec
                          23.2 GBytes
                                        9.95 Gbits/sec
                                                                          receiver
```

Рисунок 23 — скриншот описания пропускной способности

6.Составьте backup скрипты для сохранения конфигурации сетевых устройств, а именно HQ-R BR-R. Продемонстрируйте их работу.

Для начала на машинах HQ-R, BR-R создадим каталог, где будет хранится файл созданного скриптом бекапа.

Можно создать его в директории mnt

для этого пропишем mkdir /mnt/backup

Далее нам нужно создать сам файл для создания бэкап скрипта, для этого пропишем команду

touch /etc/backup.sh

зайдя в файл, необходимо прописать следующие параметры как показано на рисунке 24 или рисунке 25 (по заданию достаточно упрощённого скрипта)

```
#!/bin/bash
backup_files="/home /etc /root /boot /opt"

dest="/mnt/backup"
archive_file="backup.tgz"
echo "Backing up $backup_files to $dest/$archive_file"
tar czf $dest/$archive_file $backup_files
echo "Backup finished"
ls -lh $dest
```

Рисунок 24 — упрощённый backup скрипт

```
#!/bin/bash
backup_files="/home /etc /root /boot /opt"

dest="/mnt/backup"

day=$(date +%A)
hostname=$(hostname -s)
archive_file="$hostname-$day.tgz"
echo "Backing up $backup_files to $dest/$archive_file"
date
echo

tar czf $dest/$archive_file $backup_files

echo
echo "Backup finished"
date

ls -lh $dest
```

Рисунок 25 — расширенный backup скрипт

где backup_files — копируемые директории

dest — место куда копируем директории

day — параметр который указывает день бэкапа

hostname — имя от кого он выполнился

archive_file — конечное имя файла

tar czf — в месте указанное в dest помещает файл с именем указанным в archive_file с содержимым указанным в backup_files

есно — необязательные строки вывода

Для запуска скрипта достаточно написать bash (имя_файла)

После создания скрипта для того, чтобы распаковать наш backup архив можно воспользоваться командой, указанной на рисунке 26 или 27

tar -xvpzf /mnt/backup/backup.tgz -C / --numeric-owner

Рисунок 26 – распаковка простого backup архива

```
root@HQ-R:~# tar -xvpzf /mnt/backup/HQ-R-Thursday.tgz -C / --numeric-owner _
```

Рисунок 27 — распаковка сложного backup архива

Для того что бы не писать скрипт дважды, можно с помощью ssh перекинуть его на вторую машину посредством команды scp

для начала подключаемся по ssh командой ssh имя@адрес

Пример: ssh network_admin@192.168.1.1

затем посредством команды

scp /pасположение/имя файла имя@адрес :/pасположение/имя файла

Пример:

scp /etc/backup.sh network_admin@192.168.2.1:/home/network_admin

После успешного копирования возвращаемся в нашу машину и можем перенести скрипт в любое более удобное место

7. Настройте подключение по SSH для удалённого конфигурирования устройства HQ-SRV по порту 2222. Учтите, что вам необходимо перенаправить трафик на этот порт по средствам контролирования трафика.

Первым делом необходимо перейти по пути **nano /etc/ssh/sshd_config** где в окне конфигурации нам необходимо на HQ-SRV найти строку и изменить значения как указанно на рисунке 28

```
Port 2222
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
```

Рисунок 28 — смена порта доступа по ssh

Для применения конфигурации необходимо перезагрузить службу командой systemctl restart ssh

Для перенаправления трафика воспользуемся утилитой iptables-persistent которая устанавливается командой **apt install iptables-persistent**

После установки создадим правило на подмену порта командой, указанной на рисунке 29

root@HQ-SRV:~# iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.1.0/26 -p tcp -m tcp --dport 22 -j DNAT --to -destination 192.168.1.2:2222

Рисунок 29 — правило iptables для подмены порта ssh

Для того что бы не прописывать команду при каждой перезагрузке сохраним нашу текущую конфигурацию командой

iptables-save > /etc/iptables/rules.v4

Которая будет подгружаться при каждой перезагрузке системы

8.Настройте контроль доступа до HQ-SRV по SSH со всех устройств, кроме CLI.

В зависимости от учётной записи, которая должна иметь доступ до сервера возможны следующие развития события, если нам необходим доступ только от локальных учётных записей, то шаг 1 после всех настроек необходимо вернуть в исходный вид

Шаг 1

Заходим в настройки ssh по пути использованному ранее nano /etc/ssh/sshd_config

находим и меняем строку как показано на рисунке 30




Рисунок 30 — разрешение доступа через root по ssh

после сохранения изменений перезагружаем службу ssh

Шаг 2

Следующим шагом необходимо создать ключ аутентификации ssh с помощью команды ssh-keygen -C «имя_устройства_с_которого_создан_ключ» везде необходимо нажать ENTER пока не создастся ключ

Теперь необходимо перенести публичный ключ, на сервер к которому мы будем получать доступ с помощью команды ssh-copy-id имя@адрес

Пример:

ssh-copy-id root@192.168.1.2

ssh-copy-id admin@192.168.1.2

Последним шагом запретим любой доступ клиенту до нашего сервера

Ha HQ-SRV переходим по пути

nano /etc/hosts.deny

и вносим следующую строку в файл

sshd: 192.168.0.2 (адрес машины CLI)

перезагружаем ssh

В конце не забудьте отключить доступ по root, если иного не указано в задании!

Задание модуля 2

1. Настройте DNS-сервер на сервере HQ-SRV:

а. На DNS сервере необходимо настроить 2 зоны

Зона hq.work, также не забудьте настроить обратную зону.

HQ-R.hq.work	A,PTR	IP - адрес
HQ-SRV.hq.work	A,PTR	IP - адрес

Зона branch.work

BR-R.branch.work	A,PTR	IP - адрес
BR-SRV.branch.work	A	IP - адрес

Вся настройка будет происходить на сервере HQ-SRV

Первым делом необходимо установить пакеты для dns командой

apt install bind9 dnsutils

где:

bind9 — пакеты для создания dns сервера

dnsutils — дополнительные пакеты, которые помогут проверить работоспособность (команда host)

Следующим шагом необходимо создать зоны для прямого и обратного просмотра dns

Для этого переходим по пути **nano /etc/bind/named.conf.default-zones** и создаём зоны как показано на скриншотах ниже

Рисунок 31 — зоны для hq.work

где:

zone — создаваемая зона

type — выбор между первичным и вторичным dns. (Master и Slave)

file — расположение конфигурационного файла зоны

allow-update — разрешение динамических обновлений

где zone:

hq.work — зона прямого просмотра

in-addr.arpa — зона обратного просмотра ipv4

ip6.arpa — зона обратного просмотра ipv6 (указывается полностью. В обратном порядке)

Рисунок 32 — зоны для branch.work

Следующим шагом необходимо создать конфигурационные вайлы для наших зон. Это можно сделать, скопировав стандартные шаблоны командой **ср** Пример:

cp /**etc/bind/db.local** /**etc/bind/hq** — создание файла для прямой зоны **cp** /**etc/bind/db.127** /**etc/bind/hq_arpa** — создание обратной зоны ipv4

Зону для іру6 скопируем после конфигурации зоны для іру4 (так как по содержанию они не отличаются)

Первым шагом сконфигурируем зону прямого просмотра, переходим по пути

nano /etc/bind/hq и конфигурируем файл как показано на скриншоте ниже

```
BIND data file for local loopback interface
        604800
$TTL
                 SOA
                         ha.work. root.ha.work. (
        ΙN
                                           ; Serial
                           604800
                                           ; Refresh
                           86400
                         2419200
                           604800 )
                                           ; Negative Cache TTL
        ΙN
                 NS
                         hq.work.
        ΙN
                         192.168.1.2
IQ-SRV
        ΙN
                 AAAA
                         2001::1:2
1Q-SRV
        ΙN
                         192.168.1.2
dQ-R
        ΙN
                         192.168.1.1
10-R
        ΙN
                 AAAA
                         2001::1:1
SERVER
        ΙN
                 CNAME
                         HQ-SRV
```

Рисунок 33 — зона прямого просмотра hq.work

Где:

NS запись — обозначение сервера отвественного за разрешение запросов к dns

А запись — основная запись для зоны прямого просмотра по протоколу ipv4

АААА запись - запись для зоны прямого просмотра по протоколу іруб

CNAME — необязательный параметр, для указания альтернативного имени записи

Вторым шагом настроим зону обратного просмотра как указано на скриншоте ниже

Зона находится по пути

nano /etc/bind/hq_arpa

```
BIND reverse data file for local loopback interface
       604800
$TTL
       ΙN
               SOA
                       hq.work. root.hq.work. (
                                    ; Serial
                        604800
                                       ; Refresh
                         86400
                       2419200
                                       ; Expire
                        604800 )
                                      ; Negative Cache TTL
                       hq.work.
       ΙN
       ΙN
               PTR
                       HQ-SRV.hq.work.
       ΙN
               PTR
                       HQ-R.hq.work.
```

Рисунок 34 — настройка зоны обратного просмотра hq.work для ipv4 Где:

PTR запись — основная запись для зоны обратного просмотра

Третьим шагом настроим запись для зоны обратного просмотра для ірv6, для этого достаточно скопировать зону **hq_arpa**, то есть

cp /etc/bind/hq_arpa /etc/bind/hq6_arpa

После создания всех конфигов необходимо перезагрузить службу bind9 systemctl restart bind9 (лучше stop и start)

Похожая настройка выполняется для зоны branch.work

Проверка выполняется посредством команд

host IP-адрес

host имя машины

Примечание:

Не забывайте, что для br-srv по заданию нет PTR записи, её создание может считаться ошибкой

- 2. Настройте синхронизацию времени между сетевыми устройствами по протоколу NTP.
 - а. В качестве сервера должен выступать роутер HQ-R со стратумом 5
- b. Используйте Loopback интерфейс на HQ-R, как источник сервера времени
- с. Все остальные устройства и сервера должны синхронизировать свое время с роутером HQ-R
- d. Все устройства и сервера настроены на московский часовой пояс (UTC +3)

Настройка производится на всех машинах, указанных в топологии, при этом настройка на машине, выступающей в роли NTP сервера уникальна, а на NTP клиентах идентична

Для начала на всех машинах необходимо установить московский часовой пояс, для этого следует воспользоваться командой

timedatectl set-timezone Europe/Moscow

Следующим шагом установим альтернативную службу NTP, под названием CHRONY, так как для задания 3, где происходит развёртывание домена, будет использоваться именно этот сервис. Устанавливаем с помощью команды:

apt install chrony

Произведём установку NTP сервиса Chrony

Далее следует осуществить настройку машины, выступающей в роли NTP сервера HQ-R, посредством команды

nano/etc/chrony/chrony.conf

осуществим вход в конфигурацию chrony, где следует установить значения

local stratum 5

Рисунок 35 — указание адреса NTP сервера с определённым стратумом

allow 192.168.0.0/8 allow 10.10.10.0/8

Рисунок 36 — разрешение передачи NTP рассылок в указанной сети

Примечание: Нет необходимости указывать все сети которые присутствует в нашей сети, достаточно указать только одну сеть каждой машины, а так как у нас используется сети 192.168.0.0, 192.168.1.0 и 192.168.2.0, есть возможность взять сеть 192.168.0.0 с 22 маской которая будет включать в себя сеть начинающуюся с адреса 192.168.0.0 и заканчивающаяся адресом 192.168.3.255

Для настройки NTP клиентов chrony так же необходимо перейти в конфиг nano /etc/chrony/chrony.conf

И необходимо провести внести изменения в конфиг как указано на рисунке 37




Рисунок 37 — Настройка NTP клиентам chrony

Для проверки используйте команды chronyc tracking и chronyc sources

- 3. Настройте сервер домена выбор, его типа обоснуйте, на базе HQ-SRV через web интерфейс, выбор технологий обоснуйте.
 - а. Введите машины BR-SRV и CLI в данный домен
 - **b.** Организуйте отслеживание подключения к домену

В качестве домена может быть выбраны один из двух вариантов, или SAMBA DC, или FREEIPA реализованная через DOCKER, т.к. экспериментальные версии freeipa-server больше не поддерживаются для системы DEBIAN, однако DOCKER позволяет реализовать freeipa-server для любой системы. ДЛЯ настройки будет выбрана именно FreeIpa.

Первым делом необходимо установить докер, воспользовавшись

скриптом, который есть в открытом доступе, однако для этого нам необходимо экспортировать переменные окружения относящиеся к Proxy (Если Proxy отсутствует т. е. Пакеты с не стандартных репозиториев устанавливаются сами, то первый шаг можно пропустить)

Первым шагом необходимо посмотреть переменные, которые необходимо экспортировать, перейдя по пути

nano /etc/apt/apt.conf.d/01proxy

и посмотреть находящиеся там значения, после чего посредством команд export http_proxy=http(или https)://(адрес:порт) export https_proxy=http(или https)://(адрес:порт)

Экспортировать переменные прокси для доступа в интернет ПРИМЕР:

```
Acquire::http::Proxy "http://10.0.70.52:3128";
Acquire::https::Proxy "http://10.0.70.52:3128";
# END ANSIBLE MANAGED BLOCK
```

Рисунок 38 — пример файла 01 ргоху

Команды для экспортирования переменных для конфига из рисунка 38

```
export http_proxy=http://10.0.70.52:3128 export https_proxy=http://10.0.70.52:3128
```

Вторым шагом посредством скрипта необходимо установить сам DOCKER, для этого необходимо ввести следующую команду

```
wget -qO- https://get.docker.com | bash
```

Вся установка происходит автоматически, и не должна выдавать ошибок, если были выполнены все предыдущие шаги

Третьим шагом необходимо запулить готовый контейнер с образом freeipa для centos-8-4.8.4 Для этого создаём каталог для автоматического запуска служб докера (**Необходимо если вы делали шаги с Proxy ранее**), командой

mkdir -p /etc/systemd/system/docker.service.d

Далее заходим в файл

nano /etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf и заполняем в соответствии с рисунком 39

[Service] Environment="HTTP_PROXY=http://10.0.70.52:3128" Environment="HTTPS_PROXY=http://10.0.70.52:3128"

Рисунок 39 — настройка прокси для docker.service

После чего перезапускаем демона и сам докер командами **в указанном порядке**

systemctl daemon-reload

и

systemctl restart docker

После чего запускаем команду

docker pull freeipa/freeipa-server:centos-8-4.8.4

После окончания пула контейнера необходимо создать директорию, в которую будет монтироваться контейнер посредством команды

mkdir -p /var/lib/ipa-data

Также необходимо внести изменения в загрузчик системы для указания, необходимости использования обоих версий cgroup (механизм по ограничению ресурсов, начиная с 11 Debian по умолчанию включена только 2 версия)

Для этого посредством команды заходим в загрузчик ядра

nano /etc/default/grub

После чего вносятся изменения как показаны на рисунке 40

GRUB_CMDLINE_LINUX="quiet systemd.unified_cgroup_hierarchy=0"

Рисунок 40 — Изменение параметров cgroup

Для применения изменений необходимо использовать команду

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

После чего необходимо перезагрузить машину

Следующим шагом уже переходим к запуску контейнера с хранящейся там FreeIPA, в качестве параметров ключей, указывает имя, указываем доменную сеть, а так открываем все необходимые для работы порты, указываем путь и образ, разрешаем конфликт с IPv6. Все параметры показаны на рисунке 41.

root@HQ-SRV:~# docker run --name freeipa-server -ti -h hq-srv.hq.work -p 80:80 -p 443:443 -p 389:389 -p 636:636 -p 88:88 -p 464:464 -p 88:88/udp -p 464:464/udp -p 123:123/udp --read-only --sysctl net. ipv6.conf.all.disable_ipv6=0 -v /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:rw -v /var/lib/ipa-data:/data:Z freei pa/freeipa-server:centos-8-4.8.4 Важное Примечание: В случае завершения выполняемых функций в контейнере в результате которых оболочка может перейти в состояние freezing, или при успешном завершении, для выхода из оболочки окружения необходимо последовательно нажать сочетание клавиш ctrl + p, а затем ctrl + q. В случае если вам необходимо остановить контейнер можно воспользоваться командой docker stop имя контейнера, для удаления контейнера docker rm имя контейнера, для просмотра существующих образов docker images

После успешного запуска необходимо заполнить форму:

На вопрос о интеграции DNS нажимаем Enter

На вопрос о задании имени сервера нажимаем **Enter**

На вопрос о подтверждение имени домена нажимаем **Enter**

На вопрос о подтверждение имени области нажимаем **Enter**

На запрос ввода пароля для менеджера директорий вводим P@ssw0rd

На запрос ввода пароля для IPA админа вводим P@ssw0rd

На вопрос синхронизации с службой Chrony нажимаем Enter

На вопрос о конфигурирование системы с текущими параметрами вводим **yes**

Процесс установки достаточно длительный и может занимать около 5-10 или более минут.

После завершения установки необходимо подготовить машины, которые будут присоединены к домену. Для этого первым делом переходим по пути:

Nano /etc/hosts

И конфигурируем файл на клиенте как указано на рисунке 42

```
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 cli.hq.work cli
192.168.1.2 hg-srv.hg.work
```

Рисунок 42 – конфигурация хостов машины CLI

Для машины BR-SRV настройка будет выглядеть как показано на рисунке

127.0.0.1 localhost 127.0.1.1 br-srv.branch.work br-srv 192.168.1.2 hq-srv.hq.work

Рисунок 43 – конфигурация файла хостов машины BR-SRV

Следующим шагом посредством команды:

apt install freeipa-client

Производим установку клиентской части FreeIPA для ввода машины в домен.

На все всплывающие окна во время установки нажимаем Enter

После установки клиента, для ввода машины в домен необходимо прописать команды:

HA CLI

ipa-client-install --mkhomedir --domain hq.work --server=hq-srv.hq.work p admin -W

HA BR-SRV

ipa-client-install --mkhomedir --domain branch.work --server=hq-srv.hq.work -p admin -W

root@BR-SRV:~# <u>i</u>pa-client-install --mkhomedir --domain brach.work --server=hq-srv.hq.work -p admin

Рисунок 43 – пример команды по вводу в домен на BR_SRV

На сообщение о продолжении с фиксированными значения пишем уеѕ

На вопрос о конфигурирование CHRONY нажимаем ENTER

На вопрос о конфигурировании с текущими значение пишем yes

Для проверки входа в FreeIPA, на клиентской машине необходимо открыть браузер и в адресной строке написать IP адрес машины HQ-SRV (192.168.1.2) логин и пароль для входа в вебку FreeIPA: admin и P@ssw0rd

Важное Примечание: если вы перезагрузите машину, то контейнер выключится, для его запуска можно воспользоваться командой docker start freeipa-server

- 4. Реализуйте файловый SMB или NFS (выбор обоснуйте) сервер на базе сервера HQ-SRV.
- а. Должны быть опубликованы общие папки по названиям:
- i. Branch_Files только для пользователя Branch admin;
- ii. Network только для пользователя Network admin;
- ііі. Admin_Files только для пользователя Admin;
- b. Каждая папка должна монтироваться на всех серверах в папку /mnt/<name_folder> (например, /mnt/All_files) автоматически при входе доменного пользователя в систему и отключаться при его выходе из сессии. Монтироваться должны только доступные пользователю каталоги.

Исходя из поставленной задачи NFS будет более удачным выбором из-за его большей совместимости с системами Linux, при этом SMB крайне перегружена за счёт того, что создан для совместного использования широкого спектра сетевых ресурсов, включая службы файлов и печати, устройства хранения данных и хранилища виртуальных машин, в время как NFS, для совместного использования файлов и каталогов.

Поскольку файловый сервер будет работать на основе NFS , первым делом необходимо установить NFS сервер , посредством команды:

apt install nfs-kernel-server

Далее необходимо создать каталоги которые будут расшариваться.

mkdir /mnt/all — создание корневого каталога в котором будут хранится остальные

mkdir /mnt/all/Branch_Files — каталог для пользователя branch_admin mkdir /mnt/all/Network — каталог для пользователя network_admin mkdir /mnt/all/Admin_Files — каталог для пользователя admin

Так же для того что бы монтируемые директории не были пустыми, и был виден результат монтирования посредством команд

touch /mnt/all/Branch_Files/123

touch /mnt/all/Network/234

touch /mnt/all/Admin_Files/345

Создадим файлы с разными имена в директориях

Далее посредством команды

nano /etc/exports

Заходим в конфигурационный файл, где будут прописываться все общие ресурсы и их параметры и заполняем как показано на рисунке 44

```
/mnt/all/Branch_Files *(rw,async,no_subtree_check)
/mnt/all/Network *(rw,async,no_subtree_check)
/mnt/all/Admin_Files *(rw,async,no_subtree_check)
```

Рисунок 44 — создание общих ресурсов для пользователей

где:

/mnt/all/имя — Указание директории на сервере до которой будет выдан общий доступ

* - указание IP адресов, которые имеют доступ в эту директорию (звёздочка значит все, так как по заданию не указано делать ограничения)

rw — разрешение на чтение и запись

async — включение обработки запросов клиента, до окончания предыдущего действия

no_subtree_check — отключает проверку вложенных директорий Для экспорта всех общих ресурсов необходимо воспользоваться командой exportfs -ra

Также ещё одним необходимым шагом является создание доменных пользователей в Freeipa домене, для этого посредством адреса необходимо зайти в web-интерфейс Freeipa (адрес 192.168.1.2), и сконфигурировать всех пользователей которые необходимы по заданию

Важное примечание: Пользователь admin является встроенной учётной записью и его конфигурировать не нужно.

Во вкладке users необходимо нажать кнопку add



Рисунок 45 — переход к процессу создания пользователя

И в появившемся окне необходимо заполнить следующие данные:

user login — network_admin или branch_admin

first name — Network Admin или Branch Admin

last name - Network Admin или Branch Admin

New Password - 123

Verify Password -123

Пароль задаётся 123, поскольку после захода в систему, необходимо будет сменить пароль




Рисунок 46 — пример окна создания доменного пользователя branch_admin После ввода параметров необходимо нажать Add and Edit и сконфигурировать параметры Login shell и Home directory. Пример конфигурирования для пользователя branch admin указан на рисунке 47

	.0~	,	0~
Job Title		User login	branch_admin
First name *	Branch admin	Password	*****
Last name *	Branch admin	Password expiration	2024-06-19 03:58:41Z
Full name *	Branch admin Branch admin		
		UID	36400015
Display name	Branch admin Branch admin		
		GID	36400015
Initials	BB		
		Principal alias	branch_admin@HQ.WORK Delete
GECOS	Branch admin Branch admin		
			Add
Class			
		Kerberos	YYYY-MM-DD hh : mn UTC
		principal	
	_	expiration	
		_	
		Login shell	/bin/bash
		Home directory	/home/branch_admin123

Рисунок 47 — Изменения параметров пользователя branch_admin где:

Login shell — изменения оболочки окружения в которую будем попадать при входе с sh(shell) на bash

Home directory — изменение домашней директории , необходимо так как иначе она будет совпадать с директориями локальных пользователей созданных на машинах

После этого можно перейти к настройке клиента , т. к. в задании указано что монтирование должно осуществляться при входе доменного пользователя , настройка будет проводится на машинах которые занесены в домен CLI и BR-SRV

Первым шагом необходимо установить NFS-клиент и Рат модуль для автоматического монтирования разделов при входе пользователя командой:

apt install nfs-common libpam-mount

Так же необходимо создать каталог куда будет проводится монтирование mkdir /mnt/all

После чего перейдя по пути

$nano\ /etc/security/pam_mount.conf.xml$

Необходимо добавить строки приведённые ниже в разделе <volume definitions>

<volume user="admin" fstype="nfs" server="192.168.1.2"
path="/mnt/all/Admin_Files" mountpoint="/mnt/all" />

Рисунок 48 — пример настройки pamlib для всех пользоватлей

Для проверки работы общих ресурсов необходимо зайти под доменным пользователем, для этого посредством команды

sudo login

переходим в окно для входа в систему

в владке Login указывается пользователь по шаблону:

имя (а) домен

Пример:

branch_admin@hq.work

В вкладке Password вводится пароль, для пользователей branch_admin и network admin необходимо будет ввести пароль по схеме:

Password: 123

Current Password: 123

New password: P@ssw0rd

Retype new password: P@ssw0rd

И зайдя в пользователя проверить содержимое папки /mnt/all на наличие созданных файлов

- 5. Сконфигурируйте веб-сервер LMS Apache на сервере BR-SRV:
- а. На главной странице должен отражаться номер места
- b. Используйте базу данных mySQL

с. Создайте пользователей в соответствии с таблицей, пароли у всех пользователей «P@ssw0rd»

Ten (12 (10) 55 (1 0 1 0 1)	Τ.
Пользователя	Группа
Admin	Admin
Manager1	Manager
Manager2	Manager
Manager3	Manager
User1	WS
User2	WS
User3	WS
User4	WS
User5	TEAM
User6	TEAM
User7	TEAM

Вся настройка пунктов A и B будет выполнятся исключительно на машине BR-SRV, для пункта C, а также проверки пункта A необходимо воспользоваться машиной CLI, так как на ней присутствует графика.

Первым шагом необходимо установить пакеты для веб-сервера APACHE и пакеты поддержки PHP, так как PHP, быстрее всего позволит создать страницу с номер места сдающего.

Для этого посредством команды

Apt install apache2 libapache2-mod-php

Устанавливаются пакеты для apache сервера и поддержки PHP сервером Далее необходимо сконфигурировать страницу, которой в будущем заменится дефолтная страница APACHE, командой

nano /var/www/html/mesto.php

Создаётся страница, которую необходимо заполнить как указано на рисунке 49

Рисунок 49 – Код РНР для создания страницы

Единственная часть кода, которую необходимо будет менять, это цифра 5 , её будет необходимо заменить на номер своего места.

Следующим шагом необходимо заменить дефолтную страницу, для того что бы при обращение к серверу в качестве главной страницы, показывался номер места, для этого перейдя по пути

nano/etc/apache2/apache2.conf

Переходим в конфигурационный файл, и ищем и заполняем раздел который указан на рисунке 50

Рисунок 50 — замена главной страницы

Для проверки достаточно зайти на машину CLI, и в браузере прописать IPадрес сервера, если ошибок допущено не было, должна быть выведена цифра по центру.

Далее переходим к установке базы данных, т. к. напрямую mysql-server установить не получится, будет использоваться пользовательский пакет, необходимо снова прописать команду для экспорта переменных которая была в задание 3.

Далее установим один из пакетов необходимых для работы mysql командой

apt install gnupg

Далее посредством команды указанной на рисунке ниже

```
/:~# wget https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_0.8.29-1_all.deb_
```

Рисунок 51 — указание места скачивание пакета

Указывается путь откуда будет скачиваться пакет, после чего для установки не user friendly пакетов, используется команда указанная на рисунке ниже

```
dpkg -i ./mysql-apt-config_0.8.29-1_all.deb _
```

Рисунок 52 — установка пользовательского пакета для mysql

После чего при установке в появившемся окне просто выбирается вариант ОК, как указано на рисунке ниже

```
MySQL Server & Cluster (Currently selected: mysql-8.0)
MySQL Tools & Connectors (Currently selected: Enabled)
MySQL Preview Packages (Currently selected: Disabled)
Ok

Ok
```

Рисунок 53 — согласие на установку предложенной конфигурации Далее для обновления репозитория mysql необходимо прописать:

apt update

После успешного обновления, можно переходить к установке пакетов для mysql, для этого командой

apt install mysql-server php-mysql

Устанавливаются пакеты сервера, и его совместимости с php, второй из них пригодится чуть позже.

Во время установки будет предложено установить пароль, указывается пароль P@ssw0rd, на вопрос о плагине аутентификации выбирается первый вариант

```
retain compatibility with older client software, the default authentication plug to the legacy value (mysql_native_password) This should only be done if require rd-party software has not been updated to work with the new authentication methor nge will be written to the file /etc/mysql/mysql.conf.d/default-auth-override.cr er installation, the default can be changed by setting the default_authentication ver setting.

ect default authentication plugin

Use Strong Password Encryption (RECOMMENDED)

Use Legacy Authentication Method (Retain MySQL 5.x Compatibility)
```

Рисунок 54 — выбор плагина аутентификации

Далее для создания пользователей и другим ,можно установить вебинтерфейс для субд mysql, под названием phpmyadmin, этот шаг не обязателен, если вы самостоятельно можете создать пользователей и группы через консоль управления mysql-server.

Для установки phpmyadmin, необходимо воспользоваться командой:

apt install phpmyadmin

Во время установки:

На вопрос о выборе сервера для конфигурации нажимаем **Space** (**Про- бел**) напротив Apache2, что бы появилась звёздочка . После чего **Enter.**



Рисунок 55 — выбор apache2 сервера.

На вопрос о конфигурирование БД для phpmyadmin выбирается вариант **YES**

Во всех вариантах где необходимо ввести пароль вводится пароль P@ssw0rd

Далее необходимо перейти по адресу

IP-адрес сервера/phpmyadmin

Пример

192.168.2.2/phpmyadmin

В окне авторизации:

В поле Username вводится root (регистр имеет значение)

В поле Password вводится P@ssw0rd

После успешной авторизации необходимо следовать инструкции на рисунках ниже:




Рисунок 56 — переход к окну создания пользователя

В открывшемся окне, заполняются указанные на рисунке поля

Add user account

User name:	Use text field V Ad	dmin		
Host name:	Any host ~ %	9	o	
Password	Use text field v	•••••	ength	Mlosk
Re-type:	•	•••••		
Authentication plugin	+C:	aching sha2 au	thentication v	
Generate password:	Generate			
tabase for u	ser account			
Cenata databa	ra with rame name and aron	t all privilance		
	se with same name and gran eges on wildcard name (usen			
Grant all privil	eges on wildcard name (usen			
Grant all privil	eges on wildcard name (usen	name_%).		
Grant all privil	eges on wildcard name (usen	name_%).		
Grant all privil	eges on wildcard name (usen	name_%).	Administration	Resource limits
Grant all privil obal privilege MysQL privilege Data	Check all names are expressed in English	name\%).	Administration	Resource limits Note: Setting these aptions to 0 (zero) removes the limit.
Grant all privil obal privilege MySQL privilege Data SELECT	eges on wildcard name (usen es Check all enames are expressed in English	name\%).		Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit.
Grant all privilege MySQL privilege Data SELECT INSERT	eges on wildcard name (usen es Check all e names are expressed in English Structure CREATE	name\%).	☐ Administration GRANT	
Grant all privil obal privilege MySQL privilege	eges on wildcard name (usen es Check all e names are expressed in English Structure CREATE ALTER	name\%).	Administration GRANT SUPER	Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit. MAX QUERIES PER HOUR 0 0
Grant all privil obal privilege MySQL privilege Data SELECT INSERT UPDATE DELETE	cs Check all c names are expressed in English CREATE ALTER INDEX	name\%).	Administration GRANT SUPER PROCESS	Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit.
Grant all privil obal privilege MySQL privilege Data SELECT INSERT UPDATE	ces Check all commerces Check all commerces are expressed in English commerces are exp	name\%).	Administration GRANT SUPER PROCESS RELOAD	Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit. MAX QUERIES PER HOUR 0 0
Grant all privilego MySQL privilego Data SELECT INSERT UPDATE DELETE	CREATE ALTER DROP CREATE TEMPORARY T.	name\%).	GRANT SUPER PROCESS RELOAD SHUTDOWN	Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit. MAX QUERIES PER HOUR 0 MAX UPDATES PER HOUR 0 MAX CONNECTIONS PER HOUR 0
Grant all privilego MySQL privilego Data SELECT INSERT UPDATE DELETE	Check all Structure CREATE ALTER DROP CREATE TEMPORARY T. SHOW VIEW	name\%).	GRANT SUPER PROCESS RELOAD SHUTDOWN SHOW DATABASES	Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit. MAX QUERIES PER HOUR 0 MAX UPDATES PER HOUR 0
Grant all privilego MySQL privilego Data SELECT INSERT UPDATE DELETE	CREATE DROP CREATE TEMPORARY T. SHOW VIEW CREATE ROUTINE	name\%).	GRANT SUPER PROCESS RELOAD SHUTDOWN SHOW DATABASES LOCK TABLES	Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit. MAX QUERIES PER HOUR 0 MAX UPDATES PER HOUR 0 MAX CONNECTIONS PER HOUR 0
Grant all privilego MySQL privilego Data SELECT INSERT UPDATE DELETE	CREATE ALTER CREATE TEMPORARY TO SHOW VIEW CREATE ROUTINE ALTER ROUTINE EXECUTE	name\%).	GRANT SUPER PROCESS RELOAD SHUTDOWN SHOW DATABASES LOCK TABLES REFERENCES REPLICATION CLIENT	Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit. MAX QUERIES PER HOUR 0 MAX UPDATES PER HOUR 0 MAX CONNECTIONS PER HOUR 0
Grant all privilego MySQL privilego Data SELECT INSERT UPDATE DELETE	CREATE ALTER CREATE TEMPORARY TO SHOW VIEW CREATE ROUTINE ALTER ROUTINE ALTER ROUTINE	TABLES	GRANT SUPER PROCESS RELOAD SHUTDOWN SHOW DATABASES LOCK TABLES REFERENCES	Note: Setting these options to 0 (zero) removes the limit. MAX QUERIES PER HOUR 0 MAX UPDATES PER HOUR 0 MAX CONNECTIONS PER HOUR 0

Рисунок 57 — пример создания пользователя Admin

После создания снова необходимо перейти в вкладку User accounts, как указано на рисунке 58




рисунок 58 — переход к вкладке создания пользовательских групп

В открывшемся окне указывается имя группы которая будет создана

Databases Structure Browse SQL SQL SQL Squares Structure Squares S	User group menu assig	nments Check all	
SQL Status Search SQL SQL Structure Users Query Search Insert Export Export Export Export Import Export Export Settings Operations Import Binary log Privileges Privileges Replication Routines Operations Variables Events Tracking Charsets Triggers Triggers Plugins Designer	Server-level tabs	Database-level tabs	Table-level tabs
	SQL Status Users Export Import Settings Binary log Replication Variables Charsets	SQL Search Query Export Import Operations Privileges Routines Events Triggers Tracking Designer	Structure SQL Search Insert Export Import Privileges Operations Tracking

Рисунок 59 — создание пользовательской группы Admin Далее перейдя по пути как указано на рисунке ниже




Рисунок 60 — переход к добавлению пользователя в группу

И в открывшемся окне, указывается группа



- 6. Запустите сервис MediaWiki используя docker на сервере HQ-SRV.
- а. Установите Docker и Docker Compose.
- b. Создайте в домашней директории пользователя файл wiki.yml для приложения MediaWiki:
- i. Средствами docker compose должен создаваться стек контейнеров с приложением MediaWiki и базой данных
- іі. Используйте два сервиса;
- ііі. Основной контейнер MediaWiki должен называться wiki и использовать образ mediawiki;
- iv. Файл LocalSettings.php с корректными настройками должен находиться в домашней папке пользователя и автоматически монтироваться в образ;
- v. Контейнер с базой данных должен называться db и использовать образ mysql; vi. Он должен создавать базу с названием mediawiki, доступную по стандартному порту, для пользователя wiki с паролем DEP@ssw0rd; vii. База должна храниться в отдельном volume с названием dbvolume.

MediaWiki должна быть доступна извне через порт 8080.

Первым шагом необходимо установить docker compose, так как сам докер устанавливался в задании №3 второго модуля.

Для этого посредством команды, показанной на рисунке ниже, скачаем необходимый пакет.

root@HQ-SRV:~# curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.18.1/docker-compose-\$ (uname -s)-\$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

Рисунок 62 – скачивание пакета для docker-compose

Командой, указанной на рисунке ниже, выдаём необходимые права для скаченной службы

chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Далее для того, чтобы с нуля не писать yml файл, можно скачать похожий по смыслу файл, приведённый на рисунке ниже (если будет запрещено, будете писать сами)

```
root@HQ-SRV:~# wget -L "https://raw.githubusercontent.com/pirate/wikipedia-mirror/master/docker-comp
ose.mediawiki.yml" -O /home/admin/wiki.yml_
```

Рисунок 64 – скачивание yml файла для последующего изменения

После чего открываем скачанный файл по пути

Nano /home/admin/wiki.yml

И приводим к виду, указанному на рисунке ниже, не удаляя присутствующие на рисунке закоменченные строки! Соблюдая расстановку пробелов! Заголовки первого порядка (Нажимаем один ТАВ или 2 пробела), Второго порядка (2 ТАВ или 4 пробела), Третьего порядка (3 ТАВ или 6 пробелов).

```
version: '3'
services:
 dh:
    image: mysql
   environment:
     MYSQL_DATABASE: mediawiki
     MYSQL_USER: wiki
     MYSQL_PASSWORD: DEP@ssw0rd
     MYSQL_ROOT_PASSWORD: DEP@ssw0rd
   ports:
      - 3306:3306
   volumes:
      - /home/admin/dbvolume
 wiki:
    image: mediawiki
   ports:
     - 8080:80
       - /home/admin/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php
```

Рисунок 65 – создание yml файла с двумя контейнерами и указанием параметров

После чего запускаем контейнеры посредством команды

docker-compose -f /home/admin/wiki.yml up

После чего начнётся загрузка служб, после загрузки необходимо дождаться запуска контейнеров с сообщением о готовности подключения

```
Container admin-wiki-1 Recreated
    Container admin-db-1
                                             Created
Attaching to admin-db-1, admin-wiki-1
                       | 2024-04-08 09:48:18+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MySQL Server 8
admin-db-1
 .0-1.el8 started.
admin-wiki-1 | AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain n
ame, using 172.18.0.3. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
ame, using 1,2.10.0.3. Set the Scrool Name directive globally to Sappless this message admin-wiki-1 | AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.18.0.3. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message admin-wiki-1 | [Mon Apr 08 09:48:18.468357 2024] [mpm_prefork:notice] [pid 1] AH00163: Apache/2.4.5
  (Debian) PHP/8.1.27 configured -- resuming normal operations
                           [Mon Apr 08 09:48:18.469789 2024] [core:notice] [pid 1] AH00094: Command line: 'apac
 e2 -D FOREGROUND
 dmin-db-1
                          2024-04-08 09:48:18+00:00 [Note] [Entrypoint]: Switching to dedicated user 'mysql'
                          2024-04-08 09:48:18+00:00 [Note] [Entrypoint]: Entrypoint script for MySQL Server 8
 dmin-db-1
 ປະທານ ປີ
.0-1.el8 started.
.dmin-db-1 | '/var/lib/mysql/mysql.sock' -> '/var/run/mysqld/mysqld.sock'
| Gerver (MY-015015) [Server]
                          2024-04-08T09:48:18.933570Z 0 [System] [MY-015015] [Server] MySQL Server - start.
2024-04-08T09:48:19.325540Z 0 [System] [MY-010116] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld
 8.3.0) starting as process 1
                        2024-04-08T09:48:19.339953Z 1 [System] [MY-013576] [InnoDB] InnoDB initialization ha
  started.
                       | 2024-04-08T09:48:20.224975Z 1 [System] [MY-013577] [InnoDB] InnoDB initialization ha
  ended.
                       | 2024-04-08T09:48:20.669031Z 0 [Warning] [MY-010068] [Server] CA certificate ca.pem
  self signed.
admin-db-1 | 2024-04-08T09:48:20.669217Z 0 [System] [MY-013602] [Server] Channel mysql_main configured to support TLS. Encrypted connections are now supported for this channel.

admin-db-1 | 2024-04-08T09:48:20.674586Z 0 [Warning] [MY-011810] [Server] Insecure configuration for --pid-file: Location '/var/run/mysqld' in the path is accessible to all OS users. Consider chios
ing a different directory.
 ndmin-db-1 2024-04-08T09:48:20.736331Z 0 [System] [MY-011323] [Server] X Plugin ready for connections. Bind-address: '::' port: 33060, socket: /var/run/mysqld/mysqlx.sock

idmin-db-1 | 2024-04-08T09:48:20.737992Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /usr/sbin/mysqld: ready

ior connections. Version: '8.3.0' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 MySQL Communit
  Server - GPL.
```

Рисунок 66 — Пример окна с запущенными контейнерами служб

Далее необходимо перейти на машину CLI, и в браузере перейти по адре-

cy 192.168.1.2:8080




Рисунок 67 — Стартовая страница MediaWiki с отсутсвующим файлом настроек

Перейди по ссылке необходимо нажать → Continue

Затем внизу страницы снова \rightarrow Continue

Далее на следующей странице необходимо указать настройки по заданию,

как указано на рисунке ниже. Пароль DEP@ssw0rd




Рисунок 68 — указание настроек БД для MediaWiki

На следующей странице нажимаем → Continue

Далее на следующей странице, заполняем поля как указано на рисунке ниже, обязательно не забыв поставить галочку о том что вы очень занятой. Пароль DEP@ssw0rd



Рисунок 69 — заполнение данных для работы в MediaWiki

После чего сконфигурированный файл автоматически будет скачен в загрузки

Далее его необходимо перенести на сервер. Если вы выполнили задание с запретом доступа по SSH с машины CLI, файл необходимо будет кидать не напрямую а через промежуточную машину HQ-R

Для этого воспользовавшись командами

На машине CLI от юзера админ (У вас может быть другой пользователь в зависимости от кого вы авторизировались в систему):

scp /home/admin/Downloads/LocalSettings.php root@192.168.1.1:/home/admin На машине HQ-R:

scp /home/admin/LocalSettings.php admin@192.168.1.2:/home/admin/

После чего необходимо на машине HQ-SRV перейти по пути

nano /home/admin/wiki.yml

И раскоментить и переписать (если они у вас отличаются) строки указанные на рисунке ниже

volumes:

- /home/admin/LocalSettings.php:/var/www/html/LocalSettings.php

После чего снова запустить контейнеры.

И теперь перейдя на машину CLI и зайдя в браузере по тому же адресу. Должна загрузится главная страница MediaWiki




Рисунок 71 — главная страница «вашей» wiki

Автор:

<u>Ложников Н.С.</u>

Консультант:

Шукуров Э.А.

Тестеры:

Козин Н.С.

Коновалов И.А.