

UNION AFRICAINE — AUCTC

Lancement, accès Wi-Fi et redémarrage automatique

Guide ciblé — Windows Server / réseau local

AUCTC — Lancement, accès Wi-Fi et redémarrage automatique

Public : administrateur IT sur le serveur Windows local

Prérequis : projet déjà installé (C:\caert), base MySQL créée, migrations OK

Protocole : HTTP (réseau local)

Ce document ne couvre **que** :

1. IP fixe **sans perdre Internet**
2. Lancement du site (IIS + test)
3. Accès depuis les machines Wi-Fi du réseau
4. Redémarrage automatique après coupure / reboot

1. IP fixe sans perdre Internet

Si vous passez en IP fixe et que **Internet disparaît**, c'est presque toujours la **passerelle** ou le **DNS** qui sont incorrects (ou oubliés).

1.1 Avant de changer : noter la config DHCP actuelle

1. Branchez le serveur en **câble Ethernet**
2. Laissez temporairement **Obtenir une adresse IP automatiquement**
3. Ouvrez **PowerShell** et tapez :

```
ipconfig /all
```

Repérez la **Carte Ethernet** et notez :

Champ	Exemple	Votre valeur
Adresse IPv4	`192.168.1.45`	
Masque	`255.255.255.0`	
Passerelle par défaut	`192.168.1.1`	
Serveurs DNS	`192.168.1.1`	

La **passerelle** et le **DNS** doivent être **les mêmes** une fois l'IP fixe appliquée. Sinon : plus d'Internet.

1.2 Choisir une IP fixe libre

Prenez une adresse **dans le même réseau**, hors plage DHCP si possible.

Exemples :

Si votre IP actuelle (DHCP) était...	IP fixe possible
`192.168.1.45`	`192.168.1.20`
`192.168.10.100`	`192.168.10.20`

Règle : les 3 premiers nombres = ceux de la passerelle.

Exemple passerelle 192.168.1.1 → IP du type 192.168.1.XX.

1.3 Appliquer l'IP fixe (clic par clic)

1. **Démarrer** → tapez `ncpa.cpl` → **Entrée**
2. **Clic droit** sur **Ethernet** → **Propriétés**
3. Double-clic sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**
4. Cochez **Utiliser l'adresse IP suivante**
5. Saisissez (**adaptez** à vos notes de l'étape 1.1) :

Champ	Que saisir
Adresse IP	l'IP fixe choisie (ex. `192.168.1.20`)
Masque de sous-réseau	identique au DHCP (souvent `255.255.255.0`)
Passerelle par défaut	identique au DHCP (ex. `192.168.1.1`)
DNS préféré	identique au DHCP (souvent la même que la passerelle)
DNS auxiliaire	optionnel : `8.8.8.8`

6. Cliquez **OK** → **OK**

1.4 Vérifier Internet + réseau local

```
ipconfig
ping 8.8.8.8
ping www.google.com
```

Test	Résultat attendu
`ipconfig`	Votre nouvelle IP fixe
`ping 8.8.8.8`	Réponses (Internet / route OK)

`ping www.google.com`	Réponses (DNS OK)
-----------------------	-------------------

Si 8.8.8.8 marche mais pas google.com → DNS faux.

Si rien ne marche → passerelle fausse.

PowerShell (alternative) — **remplacez** les valeurs :

```
# Remplacez "Ethernet" par le nom exact de votre carte (Get-NetAdapter)
New-NetIPAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -IPAddress 192.168.1.20 -PrefixLength 24 -
DefaultGateway 192.168.1.1
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 192.168.1.1,8.8.8.8
```

*Dans la suite de ce guide, on utilise l'exemple `192.168.1.20`. **Remplacez par l'IP réelle de votre serveur.***

2. Lancement du projet (IIS)

2.1 Vérifier PHP et MySQL

```
C:\PHP\php.exe -v
Get-Service MySQL*
Get-Service W3SVC
```

MySQL et **W3SVC** (IIS) doivent être **Running**.

Si arrêtés :

```
Start-Service MySQL80
Start-Service W3SVC
```

(Le nom MySQL peut être MySQL ou MySQL80 — vérifier avec Get-Service MySQL.)*

2.2 Permissions du dossier `var`

```
icacls C:\caert\var /grant "IIS_IUSRS:(OI)(CI)M" /T
icacls C:\caert\var /grant "IUSR:(OI)(CI)M" /T
```

2.3 Créer le site IIS (si pas encore fait)

1. Démarrer → inetmgr → Entrée
2. Clic droit **Sites** → **Ajouter un site Web...**
3. Remplir :

Champ	Valeur
Nom du site	`AUCTC`
Chemin physique	`C:\caert\public`
Type	`http`
Adresse IP	l'IP fixe du serveur ou « Toutes non attribuées »
Port	`80`
Nom d'hôte	*(vide)*

4. **OK** → démarrer le site **AUCTC**

2.4 Pare-feu Windows (port 80)

PowerShell **administrateur** :

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "AUCTC HTTP LAN" -Direction Inbound -Protocol TCP -
LocalPort 80 -Action Allow
```

2.5 Tests sur le serveur

Dans Edge sur le serveur :

1. `http://127.0.0.1/health` → doit répondre `healthy`
2. `http://127.0.0.1/` → page AUCTC (login ou `/install`)
3. `http://VOTRE-IP-FIXE/` (ex. `http://192.168.1.20/`) → même résultat

Si `127.0.0.1` marche mais pas l'IP fixe : vérifier la liaison IIS (Adresse IP du site) et le pare-feu.

2.6 Premier compte (si base neuve)

1. Ouvrir `http://VOTRE-IP-FIXE/`
2. `/install` → nom **AUCTC**
3. `/first-user` → créer le super administrateur
4. Se connecter

2.7 `APP\_URL` dans `.env`

Dans `C:\caert\.env` :

```
APP_URL=http://192.168.1.20
```

(adapter à votre IP) puis :

```
cd C:\caert  
C:\PHP\php.exe bin\console cache:clear --env=prod
```

3. Accès depuis les machines Wi-Fi

3.1 URL à donner aux employés

```
http://192.168.1.20
```

(Remplacer par l'IP fixe réelle du serveur.)

Les employés doivent être sur le **Wi-Fi interne** (même réseau que le serveur), **pas** le Wi-Fi invité.

3.2 Test depuis un laptop Wi-Fi

1. Connecter le laptop au SSID employés
2. Edge / Chrome → `http://192.168.1.20`
3. Page de connexion AUCTC attendue

Diagnostic sur le laptop :

```
ping 192.168.1.20
```

Résultat	Meaning
Ping OK + page OK	Terminé
Ping OK + page KO	Pare-feu / IIS (voir §2)
Ping KO	Pas le même réseau, ou isolation Wi-Fi

3.3 Si le Wi-Fi ne voit pas le serveur

Demander à l'IT réseau de vérifier :

1. **Même sous-réseau** que le serveur (ex. tous en `192.168.1.x`)
2. **Isolation client** (AP isolation) **désactivée** sur le SSID employés
3. Pas de VLAN « invité » pour ce SSID
4. Pare-feu du routeur : autoriser TCP **80** vers l'IP du serveur

Test depuis un PC **en câble** sur le même switch : si le câble marche et le Wi-Fi non → problème côté points d'accès / VLAN, pas côté AUCTC.

3.4 Affiche interne

Exemple à afficher dans les bureaux :

```
Application AUCTC
Adresse : http://192.168.1.20
Réseau : Wi-Fi employés (pas invité)
```

4. Redémarrage automatique (délestage / reboot)

Objectif : après coupure de courant ou Restart-Computer, le site revient **sans intervention**.

4.1 BIOS — rallumer quand le courant revient

1. Redémarrer le serveur → Touche **Del**, **F2** ou **F10** (selon marque)
2. Chercher : **Restore on AC Power Loss / AC Power Recovery / After Power Loss**
3. Mettre : **Power On / Last State / Enabled**
4. **Save & Exit**

Sans cette option, le serveur reste éteint après un délestage.

4.2 Services Windows — démarrage Automatique

PowerShell **administrateur** :

```
Set-Service -Name W3SVC -StartupType Automatic
Get-Service MySQL* | ForEach-Object { Set-Service -Name $_.Name -StartupType Automatic }

Start-Service W3SVC
Get-Service MySQL* | Start-Service

Get-Service W3SVC, MySQL* | Format-Table Name, Status, StartType
```

Service	Rôle	StartType attendu
`W3SVC`	IIS (site web)	Automatic
`MySQL80` (ou `MySQL`)	Base de données	Automatic

4.3 Test de validation

```
Restart-Computer
```

Après redémarrage (2–3 minutes) :

Sur le serveur :

```
Get-Service W3SVC, MySQL*  
Invoke-WebRequest -Uri "http://127.0.0.1/health" -UseBasicParsing
```

Depuis un laptop Wi-Fi : ouvrir `http://VOTRE-IP-FIXE/`

Si le site ne répond pas :

```
Start-Service W3SVC  
Get-Service MySQL* | Start-Service  
iisreset /start
```

4.4 Onduleur (recommandé)

Un **UPS** évite une coupure brutale de MySQL pendant le délestage. Brancher le serveur (et si possible le switch) dessus.

5. Checklist finale

- ☐ IP fixe + passerelle + DNS → Internet OK (`ping 8.8.8.8`)
- ☐ `http://127.0.0.1/health` → healthy
- ☐ `http://IP-FIXE/` marche sur le serveur
- ☐ Même URL marche depuis un PC ****câble****
- ☐ Même URL marche depuis un laptop ****Wi-Fi employés****
- ☐ `W3SVC` et MySQL en ****Automatic****
- ☐ BIOS « Restore on AC Power » activé
- ☐ Test après `Restart-Computer` OK
- ☐ URL communiquée aux utilisateurs

6. Fiche site

Champ	Valeur
-------	--------

IP fixe serveur	
Passerelle	
DNS	
URL employés	`http://`
SSID Wi-Fi	
Date mise en service	
Responsable IT	

AUCTC — Guide ciblé : IP fixe + Internet, lancement IIS, accès LAN/Wi-Fi, redémarrage auto.