


Partie 3: (Management & Monitoring)



ADMIN1, ADMIN2, Server Management & Monitoring de VLAN 20 :

ADMIN1 : 172.16.220.100/24

ADMIN2 : 172.16.220.150/24

Server Management and Monotring : 172.16.220.250/24

1- Password Local Console et VTY de privilège **15** sont obligatoires au niveau CE11, CE12, CE21, CE22 est les Six Switchs Layer 2 et Layer 3 Tel Que :

- **Login :** Nom de 1^{ère} binôme
- **Password :** Nom de 2^{ème} binôme

2- **Admin1 (172.16.220.100/24)** et **Admin2 (172.16.220.150/24)** de VLAN 20 sont les deux autorisés d'accéder au CE11, CE12, CE21, CE22 et les SIX Switchs Layer 2 et Layer 3 tel que l'**@IP destination est Management** de chaque device et service VTY « **Création de ACL étendu sous VTY** »

- i. **CE11: Siège1 : Loopack 0 : 172.16.11.11**
- ii. **CE21: Siège2 : Loopack 0 : 172.16.21.21**
- iii. **CE12 : Branch1 : Loopack 0 : 172.16.12.12**
- iv. **CE22 : Branch2 : Loopack 0 : 172.16.22.22**
- v. **Fédérateur 1: VLAN 20: 172.16.220.2**

- vi. **Fédérateur 2: VLAN 20: 172.16.220.3**
- vii. **Switch1 de Siege: VLAN 20: 172.16.220.101**
- viii. **Switch2 de Siege: VLAN 20: 172.16.220.102**
- ix. **Switch de Branch1: VLAN 201: 172.16..201.100**
- x. **Switch de Branch2: VLAN 203: 172.16..203.100**

3- Installation et Configuration de Serveur de supervision **d'@IP 172.16.220.250** : (Exemple : ZABIX, NAGIOS etc....) les composante de ZABIX :

- i. DATA BASE
- ii. Serveur ZABIX
- iii. Interface WEB
- iv. Agent ZABIX : Router, Switch, Serveur
- v. Protocole : SNMP v1, V2c ou **V3** et Logging et NTP **V3**

I think he said remove this since it relates to AAA which is next year not monitoring

4- SNMP :

SNMP V3 : replace TEKUP with ISG

Device(config)# **snmp-server community SSIR RO**

Device(config)# snmp-server group TEKUP v3 auth (in v1 and v2c u dont write auth

Device(config)#snmp-server group MYGROUP v3 auth

Device(config)# snmp-server trap-source Loopback0/VLAN 220/VLAN201/VLAN203

Device(config)#snmp-server enable traps snmp linkdown linkup

Device(config)#snmp-server enable traps ospf cisco-specific state-change nssa-trans-change

Device(config)#snmp-server enable traps config

Device(config)#snmp-server enable traps SLA

Device(config)# snmp-server host 172.16.220.250 version 3 auth TEKUP

Device(config)#snmp-server user TEKUP MYGROUP v3 auth md5 SSIR

5- IP SLA:

IP SLA Jitter , Latency , packet loss :

1- Les deux routeurs Branchs (CE12 et CE22)

```
ip sla 11  
udp-jitter 192.168.1.2 @WAN-CE11:  
frequency 300  
precision milliseconds  
exit
```

```
ip sla 21  
udp-jitter 192.168.1.6 @WAN-CE21  
frequency 300  
precision milliseconds  
exit
```

```
ip sla schedule 11 start-time now life forever  
ip sla schedule 21 start-time now life forever
```

Les deux Routeurs Siège (CE11 et CE21) :

```
ip sla responder
```