




ABLESTACK Online Docs
ABLESTACK-V4.0-4.0.15

글로벌 설정

글로벌 설정

개요

Mold 환경 전체에 적용되는 글로벌 설정 항목을 확인하고 수정할 수 있는 기능을 제공합니다.



글로벌 설정 메뉴 주요 기능

- 환경 설정 확인 및 변경
 - 각 설정 항목은 키(Key), 설명, 현재 값(Value)으로 표시됩니다.
- 설정 초기화
 - 각 설정 항목의 오른쪽에 있는 원형 화살표(↺) 버튼을 눌러 기본값으로 되돌릴 수 있습니다.

설정 카테고리 설명

- All Settings
 - 모든 글로벌 설정 항목을 한 화면에서 볼 수 있습니다.
- Access
 - 사용자 접근 제어 및 계정 관리 관련 설정 항목입니다.

분류	옵션명	설명
Account	Account allow expose host hostname (account.allow.expose.host.hostname)	가상 머신 내부에서 하이퍼바

트명을 확인할 수 있게 합니다. 디버깅, 로깅, 모니터링, 보안 및 감사에 이용할 수 있습니다. <주의> 호스트 정보를 알게 되면, 내부 구조 노출로 이어질 수 있습니다. 여러 사용자가 공유하는 클라우드에서는 이 설정을 <code>false</code> 로 유지하는 것이 일반적입니다.		
Account	Account cleanup interval (account.cleanup.interval)	비활성화된 계정의 리소스 (가상 머신, 볼륨, 스냅샷 등)를 삭제하는 작업의 주기입니다. 활성 계정의 리소스에는 영향을 주지 않습니다.
Account	Enable account settings for domain (enable.account.settings.for.domain)	도메인 관리자에게 계정 설정 변경 권한을 줍니다. 계정의 리소스 제한, 템플릿 공유, 시스템 IP 사용 등을 변경할 수 있게 됩니다.
Account	Max account cpus (max.account.cpus)	하나의 계정이 생성할 수 있는 가상 머신의 총 vCPU입니다. 이미 생성된 가상 머신에는 영향을 주지 않

신 생성 또는 확장 시 적용됩니다.		
Account	Max account memory (max.account.memory)	하나의 계정이 점유할 수 있는 가상 머신의 총 메모리량입니다. 이미 생성된 가상 머신에는 영향을 주지 않고, 새로운 가상 머신 생성 또는 확장 시 적용됩니다.(단위 MiB)
Account	Max account networks (max.account.networks)	하나의 계정이 생성할 수 있는 네트워크의 수를 제한합니다. 이미 생성된 네트워크에는 영향을 주지 않고, 새로운 네트워크 생성 시 적용됩니다.
Account	Max account primary storage (max.account.primary.storage)	하나의 계정이 사용할 수 있는 기본 스토리지의 용량을 제한합니다. 이미 생성된 볼륨에는 영향을 주지 않고, 새로운 볼륨 생성 시 적용됩니다.(단위 GiB)
Account	Max account projects (max.account.projects)	하나의 계정이 생성할 수 있는 프로젝트의 수를 제한합니다. 이미 생성된 프로젝트에는 영향을 주지 않고, 새로운 프로젝트 생성 시 적용됩니다.
Account	Max account public ips (max.account.public.ips)	하나의 계정이 점유할 수 있는 Public IP 수를 제한합니다. 이미 할당된 IP에는 영향을 주지 않고, 새로운 IP 할당 시 적용됩니다.

Account	Max account secondary storage (max.account.secondary.storage)	하나의 계정이 사용할 수 있는 세컨 스토리지 용량을 제한합니다. 이미 사용된 용량에는 영향을 주지 않고, 새로운 비운용 데이터(템플릿, ISO, 스냅샷) 저장 시 적용됩니다.(단위 GiB)
Account	Max account snapshots (max.account.snapshots)	하나의 계정이 생성할 수 있는 스냅샷의 수를 제한합니다. 이미 생성된 스냅샷에는 영향을 주지 않고, 새로운 스냅샷 저장 시 적용됩니다.
Account	Max account templates (max.account.templates)	하나의 계정이 생성할 수 있는 템플릿의 수를 제한합니다. 이미 생성된 템플릿에는 영향을 주지 않고, 새로운 템플릿 저장 시 적용됩니다.
Account	Max account user vms (max.account.user.vms)	하나의 계정이 생성할 수 있는 게스트 가상 머신의 수를 제한합니다. 이미 생성된 가상 머신에는 영향을 주지 않고, 새로운 가상 머신 생성 시 적용됩니다.
Account	Max account volumes (max.account.volumes)	하나의 계정이 생성할 수 있는 볼륨의 수를 제한합니다. 이미 생성된 볼륨에는 영향을 주지 않고, 새로운 볼륨 생성 시 적용됩니다.

Account	Max account vpcs (max.account.vpcs)	하나의 계정이 생성할 수 있는 VPC의 수를 제한합니다. 이미 생성된 VPC에는 영향을 주지 않고, 새로운 VPC 생성 시 적용됩니다.
---------	--	---

분류	옵션명	설명
Domain	Allow domain admins to create tagged offerings (allow.domain.admins.to.create.tagged.offerings)	도메인 관리자에게 태그가 설정된 오퍼링을 생성하는 권한을 줍니다. 호스트 태그가 설정된 오퍼링은 특정 호스트에 가상 머신을 배치할 수 있습니다.
Domain	Allow user view all domain accounts (allow.user.view.all.domain.accounts)	일반 사용자에게 자신의 도메인 내 모든 계정을 조회할 수 있는 권한을 줍니다. 조회 권한만 부여되며, 다른 계정의 리소스의 접근하거나 수정할 수 있는 권한은 포함하지 않습니다.

Domain	Enable domain settings for child domain (enable.domain.settings.for.child.domain)	상위 도메인의 정책이 하위 도메인에 적용되는지 여부입니다. 리소스 제한, 오퍼링 접근, 템플릿 공유 정책 등이 자동 적용됩니다. 도메인 관리자의 권한 범위와 격리 수준에 직접적인 영향이 미치므로, 멀티 테넌시 환경에서는 <code>false</code>를 유지하는 것이 바람직합니다.
Domain	Guest domain suffix (guest.domain.suffix)	게스트 가상 머신에 적용되는 DNS접미사입니다. 모든 게스트 네트워크에 기본적으로 적용됩니다. 도메인, 계정, 네트워크, Zone 수준에서는 개별적으로 덮어쓰기가 가능합니다. Ablestack 내부 DNS 이름 구성에만 적용되며, 외부 DNS에는 영향을 주지 않습니다. DNS 서버가 Ablestack의 설정을 반영하도록 구성되어 있어야 합니다.

Domain	Guest domain suffix (guest.domain.suffix)	게스트 가상 머신에 적용되는 DNS접미사입니다. 모든 게스트 네트워크에 기본적으로 적용됩니다. 도메인, 계정, 네트워크, Zone 수준에서는 개별적으로 덮어쓰기가 가능합니다. Ablestack 내부 DNS 이름 구성에만 적용되며, 외부 DNS 에는 영향을 주지 않습니다. DNS 서버가 Ablestack 의 설정을 반영하도록 구성되어 있어야 합니다.
Domain	Max domain cpus (max.domain.cpus)	도메인에서 할당 가능한 CPU 코어 수의 상한을 정합니다.
Domain	Max domain memory (max.domain.memory)	도메인에서 할당 가능한 메모리 용량의 상한을 정합니다.(단위 MiB)
Domain	Max domain networks (max.domain.networks)	도메인에서 생성 가능한 네트워크 수의 상한을 정합니다.
Domain	Max domain primary storage (max.domain.primary.storage)	도메인에서 사용 가능한 기본스토리지 용량의 상한을 정합니다.
Domain	Max domain projects (max.domain.projects)	도메인에서 생성 가능한 프로젝트 수의 상한을 정합니다.
Domain	Max domain public ips (max.domain.public.ips)	도메인에서 사용할 수 있는 퍼블릭 IP 수의 상한을 정합니다.
Domain	Max domain secondary storage (max.domain.secondary.storage)	도메인에서 사용 가능한 2차 스토리지 용량의 상한을 정합니다.

Domain	Max domain snapshots (max.domain.snapshots)	도메인에서 생성 가능한 스냅샷 갯수의 상한을 정합니다.
Domain	Max domain templates (max.domain.templates)	도메인에서 배포 가능한 템플릿 갯수의 상한을 정합니다.
Domain	Max domain user vms (max.domain.user.vms)	도메인에서 배포 가능한 가상머신 갯수의 상한을 정합니다.
Domain	Max domain volumes (max.domain.volumes)	도메인에서 생성 가능한 볼륨 갯수의 상한을 정합니다.
Domain	Max domain vpcs (max.domain.vpcs)	도메인에서 생성 가능한 VPC 갯수의 상한을 정합니다.
Domain	Metadata allow expose domain (metadata.allow.expose.domain)	true 로 정할 경우, 가상머신의 도메인이 메타데이터에서 보이게 됩니다.
Domain	Monitoring wall portal domain (monitoring.wall.portal.domain)	모니터링 서비스 Wall 접속 페이지

분류	옵션명	설명
Project	Max project cpus (max.project.cpus)	프로젝트에서 사용 가능한 CPU 코어 수의 상한을 정합니다.
Project	Max project memory (max.project.memory)	프로젝트에서 사용 가능한 메모리 용량의 상한을 정합니다. (단위 MiB)
Project	Max project networks (max.project.networks)	프로젝트에서 생성 가능한 네트워크 수의 상한을 정합니다.

Project	Max project primary storage (max.project.primary.storage)	프로젝트에서 사용 가능한 기본 스토리지 용량의 상한을 저장합니다.(단위 GiB)
Project	Max project public ips (max.project.public.ips)	프로젝트에서 사용할 수 있는 퍼블릭 IP 수의 상한을 정합니다.
Project	Max project secondary storage (max.project.secondary.storage)	프로젝트에서 사용 가능한 2차 스토리지 용량의 상한을 정합니다.
Project	Max project snapshots (max.project.snapshots)	프로젝트에서 생성 가능한 스냅샷 갯수의 상한을 정합니다.
Project	Max project templates (max.project.templates)	프로젝트에서 배포 가능한 템플릿 수의 상한을 정합니다.
Project	Max project user vms (max.project.user.vms)	프로젝트에서 배포 가능한 가상머신 갯수의 상한을 정합니다.
Project	Max project volumes (max.project.volumes)	프로젝트에서 생성 가능한 볼륨 갯수의 상한을 정합니다.
Project	Max project vpcs (max.project.vpcs)	프로젝트에서 생성 가능한 VPC 갯수의 상한을 정합니다.
Project	Project email sender (project.email.sender)	프로젝트 초대 이메일을 보낼 때 표시될 발신자
Project	Project invite required (project.invite.required)	프로젝트에 계정 추가 시 초대 여부를 확인하지 정합니다. 기본값은 false

Project	Project smtp enabledSecurityProtocols (project.smtp.enabledSecurityProtocols)	smtp 연결시 사용할 프로 토콜 버전을 지정합니다. 공 백으로 구분합니다; 예시) "TLSv1 TLSv1.1". 지원 프로토콜: SSLv2Hello, SSLv3, TLSv1, TLSv1.1, TLSv1.2
Project	Project smtp host (project.smtp.host)	smtp 서버
Project	Project smtp password (project.smtp.password)	smtp 비밀번호
Project	Project smtp port (project.smtp.port)	smtp 포트
Project	Project smtp useAuth (project.smtp.useAuth)	메일 발송시 smtp 인증 필 요
Project	Project smtp username (project.smtp.username)	(project.smtp.useAuth) 가 true 일 경우, 인증에 사 용될 유저명
Project	Project smtp useStartTLS (project.smtp.useStartTLS)	(project.smtp.useAuth) 가 true 일 경우, StartTLS 를 통해 연결을 암호화합니 다.

분류	옵션명	설명
LDAP	Ldap basedn (ldap.basedn)	LDAP 에 사용할 base dn
LDAP	Ldap bind password (ldap.bind.password)	바인드 계정의 비밀번호
LDAP	Ldap bind principal (ldap.bind.principal)	바인드 계정
LDAP	Ldap email attribute (ldap.email.attribute)	이메일 주소를 가져올 속성값

LDAP	Ldap firstname attribute (ldap.firstname.attribute)	이름을 가져올 속성값
LDAP	Ldap group object (ldap.group.object)	그룹으로 지정할 객체
LDAP	Ldap group user uniquemember (ldap.group.user.uniquemember)	각 멤버를 식별할 수 있는 속성값
LDAP	Ldap lastname attribute (ldap.lastname.attribute)	성을 가져올 속성값
LDAP	Ldap nested groups enable (ldap.nested.groups.enable)	중첩 그룹도 조회합니다.
LDAP	Ldap provider (ldap.provider)	LDAP 서비스 종류; 예시) openldap, microsoftad
LDAP	Ldap read timeout (ldap.read.timeout)	밀리초로 계산된 LDAP 연결 제한시간
LDAP	Ldap request page size (ldap.request.page.size)	사용자 검색 요청시 한 번에 가져올 사용자 수
LDAP	Ldap search group principle (ldap.search.group.principle)	사용자가 반드시 속 해야 하는 그룹
LDAP	Ldap truststore (ldap.truststore)	SSL 연결시 사용할 truststore 위치
LDAP	Ldap truststore password (ldap.truststore.password)	truststore 비밀번호
LDAP	Ldap user memberof attribute (ldap.user.memberof.attribute)	그룹을 나타내는 사용자 의 속성값
LDAP	Ldap user object (ldap.user.object)	LDAP 에서 사용할 유저의 속성값

LDAP	Ldap username attribute (ldap.username.attribute)	LDAP 에서 사용할 유 저명의 속성값
------	--	--------------------------

분류	옵션명	설명
SAML	Saml2 append idpdomain (saml2.append.idpdomain)	SAML SSO 로 계정/유저 생성시 IdP 를 표시합니 다.
SAML	Saml2 check signature (saml2.check.signature)	SAML2 서명을 확인합니 다. 검증 실패시 로그인 예 외가 발생합니다. 권장되 지 않으나 리스크를 감수 하고 이전 버전과의 호환 성이 필요한 경우 비활성 화합니다.
SAML	Saml2 default idpid (saml2.default.idpid)	여러 개의 IdP 가 있을 경 우, 기본으로 사용할 IdP entity ID 를 정합니다.
SAML	Ldap username attribute (ldap.username.attribute)	LDAP 에서 사용할 유저명 의 속성값
SAML	Saml2 enabled (saml2.enabled)	SAML2 를 사용합니다.
SAML	Saml2 failed login redirect url (saml2.failed.login.redirect.url)	SAML2 로그인 실패시 리 다이렉트될 페이지
SAML	Saml2 force authn (saml2.force.authn)	SAML2 의 로그인시 새로 운 인증이 강제됩니다. 하 나의 앱(크롬 등)에서 여러 앱이 다른 saml 로그인을 할때 유용합니다.
SAML	Saml2 idp metadata url (saml2.idp.metadata.url)	SAML2 IdP 서비스 메타 데이터 XML URL
SAML	Saml2 redirect url (saml2.redirect.url)	SSO 로그인이 성공할 경 우 연결할 UI 페이지

리즘: SHA256, SHA384, SHA512		
SAML	Saml2 sp contact email (saml2.sp.contact.email)	SAML2 서비스 문의 메일
SAML	Saml2 sp contact person (saml2.sp.contact.person)	SAML2 서비스 담당자
SAML	Saml2 sp id (saml2.sp.id)	SAML2 서비스 Id
SAML	Saml2 sp org name (saml2.sp.org.name)	SAML2 서비스 조직명
SAML	Saml2 sp org url (saml2.sp.org.url)	SAML2 ABLESTACK 로그 아웃 URL
SAML	Saml2 sp sso url (saml2.sp.sso.url)	SAML2 ABLESTACK 로그 인 URL
SAML	SSaml2 timeout (saml2.timeout)	SAML2 IDP 메타데이터 새 로그인 간격, 최소 300 초
SAML	Saml2 user attribute (saml2.user.attribute)	SAML2 응답 처리시 사용자 이름에 사용할 속성명
SAML	Saml2 user sessionkey path (saml2.user.sessionkey.path)	SAML 유저가 로그인할 때, 세션키 쿠키의 경로 속성명. 없을 경우 (saml2.redirect.url)

- Compute
 - CPU, 메모리 관리 등 컴퓨팅 자원 관련 설정 항목입니다.

분류	옵션명	설명
----	-----	----

Virtual Machine	Affinity processors exclude (affinity.processors.exclude)	가상머신 할당에서 제외할 호스트 코어를 지정합니다. 호스트 OS와 에이전트 동작이나 네트워크/스토리지 IO를 처리하여 안정적인 관리를 가능하게 하고, 가상머신에 인터럽트 없는 코어 집합을 할당할 수 있습니다.
Virtual Machine	Affinity processors order (affinity.processors.order)	호스트 CPU를 가상머신에 할당할 때 어떤 순서로 코어를 배치할지 정합니다.
Virtual Machine	Allow admin vm on disabled resources (allow.admin.vm.on.disabled.resources)	비활성화된 클러스터, 파드, 존에 어드민이 가상머신을 배포할 수 있도록 합니다.
Virtual Machine	Allow deploy vm if deploy on given host fails (allow.deploy.vm.if.deploy.on.given.host.fails)	가상머신이 주어진

Virtual Machine	Allow additional vm configuration list vmware (allow.additional.vm.configuration.list.vmware)	VMware에서 허용되는 추가 구성입니다. 쉼표로 구분합니다.
Virtual Machine	Allow additional vm configuration list xenserver (allow.additional.vm.configuration.list.xenserver)	Xen server에서 허용되는 추가 구성입니다. 쉼표로 구분합니다.
Virtual Machine	Enable dynamic scale vm (enable.dynamic.scale.vm)	활성/비활성 운영중 가상머신 확장
Virtual Machine	Enable vm network filter allow all traffic (enable.vm.network.filter.allow.all.traffic)	true로 설정할 경우, 네트워크 ACL/보안 그룹 규칙을 무시하고 unrestricted 상태가 되어 모든 트래픽을 허용합니다.
Virtual Machine	Instance name (instance.name)	가상머신이 배포될 때의 명칭.
Virtual Machine	List vm default details stats (list.vm.default.details.stats)	listVirtualMachines API 요청에 명시되지 않은 경우 가상머신 상세 통계를 제공할지 결정합니다. false일 경우, 세부 정보는 기본적으로 [group, nic, secgrp, tpl, servoff, diskoff, backoff, iso, volume, min, affgrp] 이 됩니다. true일 경우, 통계를 포함한 모든 상세 정보가 반환됩니다.
Virtual Machine	Migrate vm across clusters (migrate.vm.across.clusters)	동일한 클러스터에서 호스트를 찾을 수 없는 경우 가상머신이 다른 클러스터로 마이그레이션될 수 있는지 결정합니다.

VirtualBox, Parralels, BareMetal, Ovm, LXC, Any		
Virtual Machine	System vm management ip reservation mode strictness (system.vm.management.ip.reservation.mode.strictness)	활성화될 경우, 시스템VM의 관리 IP 예약범위 내에서만 할당되며, IP가 부족하거나 충돌할 경우 배포에 실패합니다. (개발/테스트 환경 권장) 비활성화될 경우, 범위 밖의 IP를 할당 가능하지만, 예상치 못한 IP 충돌 가능성이 발생할 수 있습니다. (개발/테스트 환경에서만 권장)
Virtual Machine	System vm public ip reservation mode strictness (system.vm.public.ip.reservation.mode.strictness)	활성화될 경우, 시스템VM의 관리 IP 할당이 예약범위 내에서만 할당되며, IP가 부족하거나 충돌할 경우 배포에 실패합니다. (개발/테스트 환경 권장) 비활성화될 경우, 범위 밖의 IP를 할당 가능하지만, 예상치 못한 IP 충돌 가능성이 발생할 수 있습니다. (개발/테스트 환경에서만 권장)
Virtual Machine	System vm random password (system.vm.random.password)	관리서버 시작시 시스템VM 비밀번호를 자동으로 설정합니다.
Virtual Machine	System vm use local storage (system.vm.use.local.storage)	시스템VM을 로컬 스토리지 풀에 배포합니다.
Virtual Machine	Unmanage vm preserve nics (unmanage.vm.preserve.nics)	true일 경우, 가상머신을 관리해제할 때 nic(와 MAC 주소)를 제거하지 않고 상태를 유지합니다. (개발/테스트 환경 권장) false일 경우, 가상머신을 관리해제할 때 nic(와 MAC 주소)를 제거합니다. (운영 환경 권장)
Virtual Machine	User vm denied details (user.vm.denied.details)	일반 사용자가 볼 수 있는 가상머신 정보입니다. 비어있는 경우, 기본값이 사용됩니다. rootdisksize, cpuOvercommitRatio, memoryOvercommitRatio, Message.ReservedCapacity
Virtual Machine	User vm readonly details (user.vm.readonly.details)	콤마로 구분되는 읽기 전용 가상머신 정보 목록
Virtual Machine	Vm allocation algorithm (vm.allocation.algorithm)	가상머신 배치시 고려되는 호스트 할당 알고리즘입니다. 값은 'random'(랜덤), 'firstfit'(조건을 만족하는 첫번째 호스트)

'userdispersing(분산배치)', 'userconcentratedpod_random(같은 사용자 가상머신을 랜덤 호스트에 모으기)', 'userconcentratedpod_firstfit(같은 사용자의 가상머신을 조건만족하는 첫 번째 호스트에 모으기)', 'firstfitleastconsumed(조건을 만족하는 호스트 중 가장 적은 자원을 소비하고 있는 호스트)' 중에 하나입니다.		
Virtual Machine	Vm configdrive force host cache use (vm.configdrive.force.host.cache.use)	true일 경우 스토리지 KVM 만
Virtual Machine	Vm configdrive primarypool enabled (vm.configdrive.primarypool.enabled)	ConfigD 야할 경우
Virtual Machine	Vm configdrive use host cache on unsupported pool (vm.configdrive.use.host.cache.on.unsupported.pool)	true일 경우 vm.conf 가 true C ConfigD ConfigD 성됩니다
Virtual Machine	Vm deployment planner (vm.deployment.planner)	가상머신 니다. 'Fi 호스트)', 사용자 가 'UserCo 사용자 가 치)'
Virtual Machine	Vm destroy forcestop (vm.destroy.forcestop)	가상머신
Virtual Machine	Vm disk bytes maximum read length (vm.disk.bytes.maximum.read.length)	디스크의 이. 0일 경
Virtual Machine	Vm disk bytes maximum write length (vm.disk.bytes.maximum.write.length)	디스크의 이. 0일 경
Virtual Machine	Vm disk iops maximum read length (vm.disk.iops.maximum.read.length)	디스크의 IOPS. 0%

Virtual Machine	Vm disk iops maximum write length (vm.disk.iops.maximum.write.length)	디스크의 읽기 요청 한번에 허용되는 최대 IOPS. 0 일 경우 적용되지 않습니다.
Virtual Machine	Vm disk stats interval (vm.disk.stats.interval)	가상머신 디스크 통계를 보고하는 간격(초 단위)입니다. 0이나 0보다 작은 값의 경우 비활성화됩니다.
Virtual Machine	Vm disk stats interval min (vm.disk.stats.interval.min)	가상머신 디스크 통계를 보고하는 최소 간격(초 단위)입니다. vm.disk.stats.interval 이 이 값보다 작은 경우, 이 값을 사용합니다.
Virtual Machine	Vm disk stats max retention time (vm.disk.stats.max.retention.time)	가상머신 디스크 통계 기록을 데이터베이스에 기록해두는 최대 시간(분 단위)입니다. 0이나 0보다 작은 값일 경우 비활성화됩니다.
Virtual Machine	Vm disk stats retention enabled (vm.disk.stats.retention.enabled)	활성화될 경우, 가상머신 디스크의 통계정보가 데이터베이스에 저장됩니다.
Virtual Machine	Vm disk throttling bytes_read_rate (vm.disk.throttling.bytes_read_rate)	사용자 가상머신의 기본 읽기 디스크 IO byte/s
Virtual Machine	Vm disk throttling bytes_write_rate (vm.disk.throttling.bytes_write_rate)	사용자 가상머신의 기본 쓰기 디스크 IO byte/s
Virtual Machine	Vm disk throttling iops_read_rate (vm.disk.throttling.iops_read_rate)	사용자 가상머신의 기본 읽기 디스크 IO request/s
Virtual Machine	Vm disk throttling iops_write_rate (vm.disk.throttling.iops_write_rate)	사용자 가상머신의 기본 쓰기 디스크 IO request/s

Virtual Machine	Vm ha enabled (vm.ha.enabled)	가상머신 HA 매니저 활성화, 가상머신 HA 작업(정지, 재시작, 이관, 파기)은 생성될 수 있고 예약된 작업은 실행됩니다; 비활성화된 경우, 새로운 가상머신 HA 작업은 허용되지 않고 예약된 작업은 HA가 재활성화되면 'vm.ha.migration.max.retries'에 설정된 횟수만큼 재시도됩니다. 'time.between.failures'에 설정된 시간만큼 유지된 후 'time.between.cleanup' 마다 실행되는 클린업 스레드에 의해 파기됩니다.
Virtual Machine	Vm ha migration max retries (vm.ha.migration.max.retries)	HA 작업시 가상머신 마이그레이션 최대 시도 횟수
Virtual Machine	Vm instancename flag (vm.instancename.flag)	가상머신의 호스트명이 하이퍼바이저에 표시됩니다. VMware only
Virtual Machine	Vm job check interval (vm.job.check.interval)	작업이 완료되었는지 확인하는 간격을 밀리초 단위로 나타냅니다.
Virtual Machine	Vm job lock timeout (vm.job.lock.timeout)	가상머신 관련 작업(시작, 정지, 이관 등)은 동시성 제어를 위해 락을 필요로 합니다. 이때 락을 획득하기 위해 대기하는 시간을 초 단위로 나타냅니다. 지정된 시간 내에 락을 얻지 못하면 해당 작업은 로직에 따라 실패하거나 재시도합니다.
Virtual Machine	Vm job report interval (vm.job.report.interval)	비동기 가상머신 작업(시작, 정지, 이관, 파기 등)을 처리하는 워커 스레드가 Job의 상태를 보고하는 간격입니다.
Virtual Machine	Vm job timeout (vm.job.timeout)	가상머신 작업을 취소 요청하기 전 기다리는 밀리 초 단위 시간입니다.
Virtual Machine	Vm metadata manufacturer (vm.metadata.manufacturer)	인스턴스 메타데이터에 기록되는 제조사 정보입니다. 임의의 값 변경은

올바른 기능 동작을 방해할 수 있습니다.		
Virtual Machine	Vm metadata product (vm.metadata.product)	인스턴스 제품 정보는 올바른 경우 올바른 값을 할 수 있습니다.
Virtual Machine	Vm min cpu speed equals cpu speed divided by cpu overprovisioning factor (vm.min.cpu.speed.equals.cpu.speed.divided.by.cpu.overprovisioning.factor)	서비스오버프로비저닝 소 속도에 속도를 가
Virtual Machine	Vm min memory equals memory divided by mem overprovisioning factor (vm.min.memory.equals.memory.divided.by.mem.overprovisioning.factor)	서비스오버프로비저닝 소 메모리 소 메모리 보장합니다
Virtual Machine	Vm network nic max secondary ipaddresses (vm.network.nic.max.secondary.ipaddresses)	가상머신 조 ip 수를
Virtual Machine	Vm network stats interval (vm.network.stats.interval)	가상머신 보고 간격 이하의 경
Virtual Machine	Vm network stats interval min (vm.network.stats.interval.min)	가상머신 보고 최소 vm.network의 값이 더 사용합니다
Virtual Machine	Vm network throttling rate (vm.network.throttling.rate)	사용자 가 크에 적용
Virtual Machine	Vm op cancel interval (vm.op.cancel.interval)	작업이 취 시 취소 요
Virtual Machine	Vm op cleanup interval (vm.op.cleanup.interval)	작업을 클 동시키는
Virtual Machine	Vm op cleanup wait (vm.op.cleanup.wait)	가상머신 이 삭제되

(초 단위)		
Virtual Machine	Vm op lock state retry (vm.op.lock.state.retry)	가상머신 작업을 위한 락을 얻기 위해 시도하는 횟수, -1은 무한대
Virtual Machine	Vm op wait interval (vm.op.wait.interval)/th>	작업이 성공했을 경우 확인하기 위해 기다리는 시간(초 단위)
Virtual Machine	Vm password length (vm.password.length)	자동으로 생성되는 무작위 비밀번호 길이
Virtual Machine	Vm serviceoffering cpu cores max (vm.serviceoffering.cpu.cores.max)	서비스오퍼링에서 설정 가능한 최대 CPU 코어 수. 0은 제한없음
Virtual Machine	Vm serviceoffering ram size max (vm.serviceoffering.ram.size.max)	서비스오퍼링에서 설정 가능한 최대 램 용량. 0은 제한없음
Virtual Machine	Vm stats increment metrics (vm.stats.increment.metrics)	하이퍼바이저에서 수집하는 가상머신 메트릭 (NetworkReadKBs, NetworkWriteKBs, DiskWriteKBs, DiskReadIOs, DiskWriteIOs) 이 누적됩니다. false일 경우 최근 수집된 정보만 표시됩니다.
Virtual Machine	Vm stats interval (vm.stats.interval)	가상머신 통계가 에이전트에 의해 수집되는 간격 (밀리 초 단위)
Virtual Machine	Vm stats max retention time (vm.stats.max.retention.time)	가상머신 통계가 데이터베이스에 저장되는 최대 시간. 0이거나 그보다 작은 경우 클린업되지 않음

Virtual Machine	Vm stats user vm only (vm.stats.user.vm.only)	사용자 가상머신 통계만 수집하고 시스템VM은 제외합니다.
Virtual Machine	Vm strict host tags (vm.strict.host.tags)	서비스오퍼링의 호스트 태그와 반드시 일치해야 배포하는 태그.
Virtual Machine	Vm strict resource limit host tag check (vm.strict.resource.limit.host.tag.check)	서비스오퍼링의 호스트 태그와 일치하는 호스트에 서만 자원제한을 체크하여 가상머신을 배포합니다.false일 경우 태그가 맞지 않아도 자원제한을 확인하여 배포될 수 있습니다.
Virtual Machine	Vm tranisition wait interval (vm.tranisition.wait.interval)	가상머신이 상태 전환 중일때 확인하기 위해 기다리는 시간. 너무 짧게 설정하며 상태가 반영되지 않은 시점에 확인을 시도해 잘못된 판정을 내릴 수 있습니다.
Virtual Machine	Vm user dispersion weight (vm.user.dispersion.weight)	가상머신 배포시 유저에 따른 분산 배치와 자원사용량 기준 가중치. 0에 가까울수록 유저에 따른 분산배치에 가중치, 100에 가까울수록 자원사용량 기준 가중치

Virtual Machine	Vm userdata max length (vm.userdata.max.length)	base64로 인코딩된 가상머신 유저데이터의 최대 길이. 기본값은 32768, 최대값은 1048576
Virtual Machine	Vmscheduler jobs expire interval (vmscheduler.jobs.expire.interval)	가상머신 작업이 대기 중일때 만료처리 되는 시간

분류	옵션명	설명
Kubernetes	Cloud kubernetes service enabled (cloud.kubernetes.service.enabled)	쿠버네티스 플러그인 활성화. 활성화/비활성화 변경시 관리 서버 재시작 필요
Kubernetes	Cloud kubernetes cluster experimental features enabled (cloud.kubernetes.cluster.experimental.features.enabled)	Docker private registry와 같은 실험 기능 활성화
Kubernetes	Cloud kubernetes cluster max size (cloud.kubernetes.cluster.max.size)	쿠버네티스 클러스터 최대 사이즈
Kubernetes	Cloud kubernetes cluster network offering (cloud.kubernetes.cluster.network.offering)	쿠버네티스 클러스터 가상머신이 생성될 격리 네트워크의 네트워크 오퍼링명

는 제한 시간 (초 단위)		
Kubernetes	Cloud kubernetes cluster start timeout (cloud.kubernetes.cluster.start.timeout)	쿠버네티스 클러스터 시작 작업이 완료되어야 하는 제한 시간 (초 단위)
Kubernetes	Cloud kubernetes cluster upgrade retries (cloud.kubernetes.cluster.upgrade.retries)	가상머신 할당에서 제외할 호스트 코어를 지정합니다. 호스트 OS와 에이전트 동작이나 네트워크/스토리지 IO를 처리하여 안정적인 관리를 가능하게 하고, 가상머신에 인터럽트 없는 코어 집합을 할당할 수 있습니다.
Kubernetes	Affinity processors exclude (affinity.processors.exclude)	쿠버네티스 클러스터 업그레이드 실패시 재시도 횟수(drain node, etcdserver leader changed 등)
Kubernetes	Cloud kubernetes cluster upgrade timeout (cloud.kubernetes.cluster.upgrade.timeout)	쿠버네티스 클러스터 업그레이드 완료 제한 시간. 노드에서

분류	옵션명	설명
High Availability	Enable ha storage migration (enable.ha.storage.migration)	HA 동안 기본 스토리지간 스토리지 마이그레이션 활성화
High Availability	Force ha (force.ha)	가상머신이 HA를 거부해도 강제로 HA 합니다.
High Availability	Ha checking interval (ha.checking.interval)	호스트 상태 확인 간격
High Availability	Ha fence builders exclude (ha.fence.builders.exclude)	호스트 펜싱 빌더중 제외할 목록
High Availability	Ha investigators exclude (ha.investigators.exclude)	호스트 확인 방식 중 제외할 목록
High Availability	Ha investigators order (ha.investigators.order)	호스트 확인 방식 우선순위
High Availability	Ha max concurrent activity check operations (ha.max.concurrent.activity.check.operations)	관리서버당 동시 확인 작업 수. 활성화된 확인 큐의 스레드 풀 사이즈를

결정합니다.		
High Availability	Ha max concurrent fence operations (ha.max.concurrent.fence.operations)	관리서버 당 동시 펜 스 작업 수
High Availability	Ha max concurrent health check operations (ha.max.concurrent.health.check.operations)	관리서버 당 동시 헬 스체크 작 업 수. 헬스 체크 큐의 사이즈를 결정합니 다.
High Availability	Ha max concurrent recovery operations (ha.max.concurrent.recovery.operations)	관리서버 당 동시 복 구 작업 수.
High Availability	Ha max pending activity check operations (ha.max.pending.activity.check.operations)	관리서버 당 보류중 인 활성 확 인 작업 수. 활성 확인 큐의 사이 즈를 결정 합니다.
High Availability	Ha max pending fence operations (ha.max.pending.fence.operations)	관리서버 당 보류 중 인 펜스 작 업 수. 펜스 작업 큐의 사이즈를 결정합니 다.
High Availability	Ha max pending health check operations (ha.max.pending.health.check.operations)	관리서버 당 보류 중 인 헬스체 크 작업 수. 헬스체크 작업 큐의 사이즈를

결정하빈다.		
High Availability	Ha max pending recovery operations (ha.max.pending.recovery.operations)	관리서버당 보류 중인 복구 작업 수. 복구 작업 큐의 크기를 결정합니다.
High Availability	Ha planners exclude (ha.planners.exclude)	HA 방식에서 제외할 목록
High Availability	Ha tag (ha.tag)	HA 전용 호스트 태그
High Availability	Ha vm restart hostup (ha.vm.restart.hostup)	호스트 상태가 정상으로 돌아왔을 때, 해당 호스트의 가상 머신 부팅
High Availability	Ha workers (ha.workers)	HA 작업 스레드의 수

- Storage
 - 스토리지 관리, 볼륨 관리 등 저장소 관련 설정 항목입니다.

분류	옵션명	설명
Images	Allow public user templates (allow.public.user.templates)	일반 사용자가 공개 템플릿을 만들 수 있습니다.
Images	Create private template from snapshot wait (create.private.template.from.snapshot.wait)	스냅샷에서 비공개 템플릿 만들기 작업의 완료 제한 시간(초 단위)

Images	Create private template from volume wait (create.private.template.from.volume.wait)	볼륨에서 비공개 템플릿 만들기 작업의 완료 제한 시간(초 단위)
Images	Max template iso size (max.template.iso.size)	템플릿 혹은 ISO 다운로드 최대 제한 크기(GB 단위)
Images	Share public templates with other domains (share.public.templates.with.other.domains)	도메인간 공개 템플릿 공유
Images	Template adapter exclude (template.adapter.exclude)	템플릿 어댑터 제외 목록
Images	Template preloader pool size (template.preloader.pool.size)	사전 로딩되는 템플릿 풀 사이즈
Images	Validate url is resolvable before registering template (validate.url.is.resolvable.before.registering.template)	템플릿/ISO를 데이터베이스에 등록하기 전 제공된 URL이 접근 가능한지 확인하기
Images	Validate url is resolvable before registering template (validate.url.is.resolvable.before.registering.template)	VNF 템플릿과 어플라이언스 생성

분류	옵션명	설명
Volume	Allow diskoffering change during scale vm (allow.diskoffering.change.during.scale.vm)	디스크 오퍼링이 가상머신의 운영 중 확장 작업 동안 경할 수 있습니다.
Volume	Allow user expunge recover volume (allow.user.expunge.recover.volume)	일반 사용자가 그들의 볼륨을 파기하거나 복구할 수
Volume	Copy volume wait (copy.volume.wait)	볼륨 복제 작업의 완료 제한 시간(초 단위)
Volume	Create volume from snapshot wait (create.volume.from.snapshot.wait)	스냅샷에서 볼륨 만들기 작업의 완료 제한 시간(초 단
Volume	Custom diskoffering size max (custom.diskoffering.size.max)	사용자 정의 디스크 오퍼링의 최대 할당 디스크
Volume	Custom diskoffering size min (custom.diskoffering.size.min)	사용자 정의 디스크 오퍼링의 최소 할당 디스크 크기
Volume	Destroy root volume on vm destruction (destroy.root.volume.on.vm.destruction)	가상머신 파기시 루트 볼륨 파기
Volume	Disk provisioning type strictness (disk.provisioning.type.strictness)	서비스/디스크 오퍼링에서 설정된 프로비저닝 방식. 토리지 풀에서만 디스크 생성. false 일 경우 디스크 방식으로 프로비저닝. VMware only
Volume	Storpool volume tags checkup (storpool.volume.tags.checkup)	StorPool 볼륨의 데이터베이스 확인 및 보고 최소
Volume	Systemvm root disk size (systemvm.root.disk.size)	시스템VM과 가상라우터의 루트 볼륨 사이즈 제한
Volume	Volume check and repair leaks before use (volume.check.and.repair.leaks.before.use)	가상머신 부착과 시작 전에 볼륨에 어떤 결함이 있는 구하기
Volume	Volume resize allowed beyond allocation (volume.resize.allowed.beyond.allocation)	pool.storage.allocated.capacity.disablethr 지정한 볼륨 할당 제한 크기를 볼륨 리사이즈시 넘어 하지만 그 값은 pool.storage.allocated.resize.capacity.disa 이내로 제한됩니다.

Volume	Volume stats interval (volume.stats.interval)	볼륨 통계 보고 간격(밀리 초 단위)
Volume	Volume url check (volume.url.check)	관리서버에서 볼륨 다운로드 전 접근 가능한지 확인.

분류	옵션명	설명
Snapshot	Snapshot backup to secondary (snapshot.backup.to.secondary)	기본 스토리지 스냅샷을 항상 2차 스토리지에 백업합니다. 기본 스토리지에만 스냅샷을 저장하는 것은 KVM + Ceph 에서만 가능합니다.
Snapshot	Snapshot delta max (snapshot.delta.max)	몇개의 증분 스냅샷을 허용할지 결정합니다.
Snapshot	Snapshot max daily (snapshot.max.daily)	하나의 볼륨 당 하루에 몇개의 스냅샷을 보관할지 결정합니다. 제한값에 도달할 경우 가장 앞선 스냅샷을 삭제하고 새로운 스냅샷을 저장합니다. 수동 스냅샷은 계산하지 않습니다. 값이 0일 경우, 매일 찍는 스냅샷을 설정할 수 없습니다.
Snapshot	Snapshot max hourly (snapshot.max.hourly)	하나의 볼륨 당 매시간 몇개의 스냅샷을 보관할지 결정합니다. 제한값에 도달할 경우 가장 앞선 스냅샷을 삭제하고 새로운 스냅샷을 저장합니다. 수동 스냅샷은 계산하지 않습니다. 값이 0일 경우, 매시간 찍는 스냅샷을 설정할 수 없습니다.
Snapshot	Snapshot max monthly (snapshot.max.monthly)	하나의 볼륨 당 매달 몇개의 스냅샷을 보관할지

		결정합니다. 제한 값에 도달할 경우 가장 앞선 스냅샷 을 삭제하고 새로 운 스냅샷을 저장 합니다. 수동 스냅 샷은 계산하지 않 습니다. 값이 0일 경우, 매달 찍는 스냅샷을 설정할 수 없습니다.
Snapshot	Snapshot max weekly (snapshot.max.weekly)	하나의 볼륨 당 매 주 몇 개의 스냅샷 을 보관할지 결정합 니다. 제한값에 도 달할 경우 가장 앞 선 스냅샷을 삭제하 고 새로운 스냅샷을 저장합니다. 수동 스냅샷은 계산하지 않습니다. 값이 0일 경우, 매주 찍는 스 냅샷을 설정할 수 없습니다.
Snapshot	Snapshot poll interval (snapshot.poll.interval)	관리서버가 스냅샷 상태를 확인하는 간 격입니다.
Snapshot	Snapshot strategies exclude (snapshot.strategies.exclude)	스냅샷 방식에서 제 외할 목록
Snapshot	Storpool snapshot tags checkup (storpool.snapshot.tags.checkup)	StorPool 스냅샷 을 데이터베이스에 보고하고 확인하는 최소 간격이빈다. (초 단위)

분류	옵션명	설명
----	-----	----

VM Snapshot	Vmsnapshot create wait (vmsnapshot.create.wait)	VM스냅샷 생성 완료 제한 시간
VM Snapshot	Vmsnapshot expire interval (vmsnapshot.expire.interval)	VM스냅샷 만료 시간(1시간 단위)
VM Snapshot	Vmsnapshot max (vmsnapshot.max)	하나의 가상머신 당 최대 VM스냅샷 갯수
VM Snapshot	VmSnapshot strategies exclude (vmSnapshot.strategies.exclude)	VM스냅샷 방식 중 제외할 목록

- Network

- 네트워크 관리 및 트래픽 제어 관련 설정 항목입니다.

분류	옵션명	설명
Network	Allow empty start end ipaddress (allow.empty.start.end.ipaddress)	시작/종료 IP 주소 없이 네트워크 생성 허용
Network	Allow subdomain network access (allow.subdomain.network.access)	서브도메인에서 원도메인 네트워크를 사용할 수 있습니다.
Network	Allow user list available ips on shared network (allow.user.list.available.ips.on.shared.network)	일반 사용자가 공유 네트워크에서 사용할 수 있는 IP를 확인할 수 있습니다.

local(169.254.0.0/16)입니다. 여러 Pod 에서 동일 블록 사용시 트래픽이 충돌할 수 있습니다.		
Network	Direct attach network externalIpAllocator enabled (direct.attach.network.externalIpAllocator.enabled)	가상머신이 외부 DHCP 서버에 직접 연결됩니다. true로 정할 경우, externalIpAllocator 플러그인이 구성되어 있어야 IP 를 당받을 수 있습니다.
Network	Direct attach network externalIpAllocator url (direct.attach.network.externalIpAllocator.url)	externalIpAllocator url
Network	Direct network no default route (direct.network.no.default.route)	가상머신이 다이렉트를 네트워크를 통한 기본 라우트를 갖지 않습니다.
Network	Direct network stats interval (direct.network.stats.interval)	트래픽 모니터에서 네트워크 통계를 수집하는 간격
Network	Execute in sequence network element commands (execute.in.sequence.network.element.commands)	DhcpEntryCommand, SavePasswordCommand, VmDataCommand 를 순서대로 실행합니다.
Network	Expose dns externally (expose.dns.externally)	가상머신과 네트워크 DNS 코드를 외부에 노출합니다.
Network	External firewall default capacity (external.firewall.default.capacity)	외부 방화벽 장비에 허용하는 네트워크 서비스 수.
Network	External network stats interval (external.network.stats.interval)	외부 네트워크 통계를 보고하는 간격(초 단위)
Network	Firewall service provider exclude (firewall.service.provider.exclude)	방화벽 제공 방식 중 제외할 목록
Network	Globodns domain templateid (globodns.domain.templateid)	GloboDNS 에서 도메인 생성 시 사용될 템플릿 ID

Network	Globodns override entries (globodns.override.entries)	GloboDNS가 템플릿 규칙 대신 강제로 덮어쓰기합니다.
Network	Guest vlan bits (guest.vlan.bits)	게스트 서브넷 주소 공간에 VLAN ID 를 위해 몇 비트를 예약 할지 정합니다. 기본적으로 VLAN은 12비트(0~4096)를 사용합니다. 이 보다 작을 경우 VLAN 네트워크 수가 제한될 수 있습니다.
Network	Management network cidr (management.network.cidr)	관리 네트워크의 CIDR 블록
Network	Network acl service provider exclude (network.acl.service.provider.exclude)	네트워크 ACL 서비스 중 제외할 목록
Network	Network dhcp nondefaultnetwork setgateway guestos (network.dhcp.nondefaultnetwork.setgateway.guestos)	이 명칭으로 시작하는 게스트OS 기본 네트워크가 아니라도 DHCP 서버에서 게이트웨이 정보를 응답합니다. 리스트는 콤마로 구분합니다.
Network	Network disable rpfilter (network.disable.rpfilter)	도메인 라우터 가상 머신의 퍼블릭 인터페이스에서 rp_filter(reserve path filtering)를 비활성화합니다. rp_filter는 리눅스 커널의 보안 기능으로 소스 IP가 예상 경로와 맞지 않을 경우 패킷을 버립니다. 이는 스푸핑 공격 방지에 유용하지

Network	Network dns basiczone updates (network.dns.basiczone.updates)	이 설정의 값은 all/pod 2가지 중 하나입니다. . DHCP/DNS 요청이 에이블스택 내의 모든 DHCP 서버에게 가거나, 오로지 하나의 Pod 당 하나의 DHCP 서버로 가게 합니다. 다중 Pod 환경이 아니라면 all 설정이 기본 값입니다.
Network	Network elements registry exclude (network.elements.registry.exclude)	네트워크 제공자 중 제외할 목록
Network	Network forged transmits (network.forged.transmits)	가상머신이 할당된 MAC 주소가 아닌 다른 MAC 주소를 사용할 수 있습니다. 활성화할 경우 변경된 MAC 주소를 필요로 하는 특수 네트워크 기능(VRRP, Heartbeat, LB) 를 사용할 수 있지만 MAC 변조에 따른 보안상 위험을 감수해야 합니다.
Network	Network gc interval (network.gc.interval)	VM이 삭제되거나 네트워크가 더이상 사용되지 않을 때, 해당 리소스는 즉시 제거되지 않고 가비지 컬렉션에 의해 폐기됩니다. 이 가비지 컬렉션의 실행 주기를 설정합니다.
Network	Network gc wait (network.gc.wait)	VM이 삭제되거나 네트워크가 더이상 사용되지 않을 때, 가비지 컬렉션이 실행되기까지

의 용이성을 유지하고, DHCP/라우팅 문제 발생 가능성을 낮춥니다. 예) 25로 설정할 경우 /25 /24 /23 가능 /26 /27 /28 불가능		
Network	Network gurus exclude (network.gurus.exclude)	특정 네트워크 비활성화 목록
Network	Network ipv6 prefix subnet cleanup interval (network.ipv6.prefix.subnet.cleanup.interval)	가상머신이 삭제되거나 네트워크가 더 이상 사용되지 않을 때, 해당 IPv6 서브넷은 즉시 해제되지 않고 주기적으로 실행되는 클린업 프로세스에 의해 삭제됩니다.

Network	Network loadbalancer basiczone elb network (network.loadbalancer.basiczone.elb.network)	Basic Zone 에서의 ELB가 사용하는 네트워크를 지정합니다. 네트워크 ID 혹은 이름으로 지정할 수 있습니다.
Network	Network loadbalancer basiczone elb vm cpu mhz (network.loadbalancer.basiczone.elb.vm.cpu.mhz)	Basic Zone 환경의 ELB 인스턴스에 할당될 CPU 성능입니다.(단위 mhz)
Network	Network loadbalancer basiczone elb vm ram size (network.loadbalancer.basiczone.elb.vm.ram.size)	Basic Zone 환경의 ELB 인스턴스에 할당될 RAM 크기입니다.(단위 MB)
Network	Network loadbalancer basiczone elb vm vcpu num (network.loadbalancer.basiczone.elb.vm.vcpu.num)	Basic Zone 환경의 ELB 인스턴스에 할당될 vCPU의 코어 갯수입니다.
Network	Network loadbalancer haproxy max conn (network.loadbalancer.haproxy.max.conn)	로드밸런서(haproxy)의 최대 동시 연결 수입니다.
Network	Network loadbalancer haproxy stats auth (network.loadbalancer.haproxy.stats.auth)	로드밸런서(haproxy)의 통계 접근 인증 정보입니다. 형식 username:password
Network	Network loadbalancer haproxy stats port (network.loadbalancer.haproxy.stats.port)	로드밸런스(haproxy) 통계 접근 포트 번호입니다.
Network	Network loadbalancer haproxy stats uri (network.loadbalancer.haproxy.stats.uri)	로드밸런스(haproxy) 통계 접근 페이지입니다.
Network	Network loadbalancer haproxy stats visibility (network.loadbalancer.haproxy.stats.visibility)	로드밸런스(haproxy) 통계 페이지에 접근할 네트워크입니다. global, guest-network, link-local, disabled, all, default

Network	Network lock timeout (network.lock.timeout)	네트워크 삭제, 수정, 생성 시에 동시성 문제를 방지하기 위한 네트워크 자원 잠금 시간입니다.
Network	Network mac address changes (network.mac.address.changes)	가상머신 내부에서 MAC 주소 변경이 가능합니다.
Network	Network mac learning (network.mac.learning)	가상머신 NIC의 MAC 주소 학습을 허용합니다.
Network	Network promiscuous mode (network.promiscuous.mode)	가상머신 NIC의 무차별 모드를 허용합니다.
Network	Network rolling restart (network.rolling.restart)	네트워크 서비스(Virtual Router, Load Balancer, DHCP)를 재시작할 때, 모든 서비스 인스턴스를 순차적으로 재시작하여 다운타임을 최소화하고, 서비스 연속성을 유지합니다.
Network	Network router EnableServiceMonitoring (network.router.EnableServiceMonitoring)	Virtual Router 내의 모니터링 기능을 활성화합니다.

아 있을 수 있어 상태 불일치 (inconsistency) 위험이 있습니다.		
Network	Network securitygroups defaultadding (network.securitygroups.defaultadding)	가상머신을 생성할 때, 기본 보안그룹을 적용합니다.
Network	Network securitygroups work cleanup interval (network.securitygroups.work.cleanup.interval)	보안그룹 룰의 추가/삭제/갱신과 같은 작업이 정리되는 주기입니다. 작업큐가 자주 정리되면 불필요한 작업의 누적이 방지되므로 안정성이 올라갑니다.
Network	Network securitygroups work lock timeout (network.securitygroups.work.lock.timeout)	보안 그룹 룰(방화벽 규칙 등)을 처리할 때, 여러 스레드가 동시에 처리하지 않도록 잠금을 거는 시간입니다.
Network	Network securitygroups work per agent queue size (network.securitygroups.work.per.agent.queue.size)	각 에이전트(호스트)에서 전달된 보안 그

그룹 작업큐의 크기를 정합니다. 값이 커지면 대규모 환경에서 많은 작업을 동시에 처리 가능하지만 메모리 사용량이 증가하고 처리가 지연될 가능성이 높아집니다.		
Network	Network securitygroups workers pool size (network.securitygroups.workers.pool.size)	보안 그룹 룰을 병렬로 처리하는 워커 스레드 풀의 크기입니다.
Network	Network throttling rate (network.throttling.rate)	가상머신 NIC 에 할당되는 네트워크 대역폭 제한입니다. 특정 가상머신이 과도하게 네트워크를 점유하는 것을 방지합니다. 0 -> 제한없음, 양수 -> Mbps
Network	Proxy cidr (proxy.cidr)	관리서버가 신뢰할

프록시 서버의 대역입니다.		
Network	Routed ipv4 network cidr auto allocation enabled (<code>routed.ipv4.network.cidr.auto.allocation.enabled</code>)	Routed Network 생성시 CIDR 블록을 Zone에 설정된 IPv4 서브넷 풀에서 자동 할당합니다.
Network	Routed network ipv4 max cidr size (<code>routed.network.ipv4.max.cidr.size</code>)	Routed Network의 자동 할당 CIDR 블록의 최대 크기를 제한합니다.
Network	Routed network ipv4 min cidr size (<code>routed.network.ipv4.min.cidr.size</code>)	Routed Network의 자동 할당 CIDR 블록의 최소 크기를 제한합니다.
Network	Routed network vpc enabled (<code>routed.network.vpc.enabled</code>)	Routed Network 모드에서 VPC를 사용합니다.
Network	Use external dns (<code>use.external.dns</code>)	Virtual Router가 제공하는 DNS 서비스 대신 외

부 DNS를 직접 사용합니다. 이때 VR가 제공하는 내부 네트워크 이름 해석은 사용할 수 없습니다.		
Network	Use system guest vlans (use.system.guest.vlans)	게스트 네트워크에 VLAN를 자동할당합니다. 비활성화할 경우 관리자가 직접 VLAN을 지정해야 합니다.
Network	Zone vlan capacity notificationthreshold (zone.vlan.capacity.notificationthreshold)	사용한 VLAN의 갯수가 임계치에 다르면 관리자에게 알립니다.

분류	옵션명	설명
DHCP	Dhcp providers exclude (dhcp.providers.exclude)	DHCP 서버 제외 목록
DHCP	Externaldhcp vmip max retry (externaldhcp.vmip.max.retry)	외부 DHCP 서버 사용시 가상머신이 IP를 할당받기 위한 최대 재시도 횟수
DHCP	Externaldhcp vmip retrieval interval (externaldhcp.vmip.retrieval.interval)	외부 DHCP 서버 사용시 가상머신이 IP를 할당받기 위한 최대 재시도 간격

DHCP	Externaldhcp vmipFetch threadPool max (externaldhcp.vmipFetch.threadPool.max)	외부 DHCP 서버 사용시 가상머신 IP 할당을 병렬로 처리하는 워커 스레드당 최대 스레드 풀
DHCP	Externaldhcp vmipfetchtask workers (externaldhcp.vmipfetchtask.workers)	외부 DHCP 서버 사용시 가상머신 IP 할당을 병렬로 처리하는 워커 스레드 수

분류	옵션명	설명
VPC	Routed ipv4 vpc max cidr size (routed.ipv4.vpc.max.cidr.size)	Routed Network 모드에서 IPv4 CIDR 블록의 최대 사이즈. 예) 24일 경우: /23 /22 할당 불가
VPC	Routed ipv4 vpc min cidr size (routed.ipv4.vpc.min.cidr.size)	Routed Network 모드에서 IPv4 CIDR 블록의 최소 사이즈. 예) 24일 경우: /25 /26 할당 불가
VPC	Vpc cleanup interval (vpc.cleanup.interval)	VPC의 리소스(라우터, 네트워크 플, IP 할당)는 VPC 제거시 즉시 삭제되지 않고 주기적인 백그라운드 클린업을 통해 처리됩니다.(단위 초)
VPC	Vpc max networks (vpc.max.networks)	하나의 VPC 안에 생성가능한 네트워크 수
VPC	Vpc providers exclude (vpc.providers.exclude)	VPC 제공 제외 목록
VPC	Vpc tier name prepend (vpc.tier.name.prepend)	VPC 내의 게스트 네트워크명에 VPC명을 자동으로

VPC	Vpc tier name prepend delimiter (vpc.tier.name.prepend.delimiter)	Vpc tier name prepend (vpc.tier.name.prepend) 가 활성화일 경우, 앞에 붙는 VPC명과 뒤의 네트워크명 사 이에 들어가는 특수문자를 정 합니다.
-----	--	---

분류	옵션명	설명
LoadBalancer	External lb default capacity (external.lb.default.capacity)	외부 LB 사용시 처리되는 기본 용 량
LoadBalancer	Gslb service provider exclude (gslb.service.provider.exclude)	GSLB 서비스 제 공자 제외 목록

- Hypervisor
 - 하이퍼바이저 유형별 특성 및 호스트 관리 관련 설정 항목입니다.

분류	옵션명	설명
Hypervisor	Add host on service restart kvm (add.host.on.service.restart.kvm)	KVM 호스 트 에이전 트 재시작 후 호스트 를 관리 서 버에 자동 으로 재등 록합니다.
Hypervisor	Execute in sequence hypervisor commands (execute.in.sequence.hypervisor.commands)	하이퍼바이 저 명령들 을 순차실 행합니다. 비활성화시 명령실행합 니다.
Hypervisor	Global allow expose host hostname (global.allow.expose.host.hostname)	API 응답이 나 UI 에서 호스트명을

Hypervisor	Host (host)	관리 서버 주소
Hypervisor	Host allocators exclude (host.allocators.exclude)	가상머신 할당 시 제외할 알고 리즘
Hypervisor	Host allocators order (host.allocators.order)	가상머신 할당 시 사용되는 알 고리즘 순서
Hypervisor	Host capacityType to order clusters (host.capacityType.to.order.clusters)	클러스터 정렬 시 기준이 되는 호스트 자원 (CPU or RAM)
Hypervisor	Host maintenance local storage strategy (host.maintenance.local.storage.strategy)	호스트 유지보 수 모드 진입시 로컬스토리지 에서 운영 중인 가상머신 처리 방침입니다. Migration -> 가상머신을 다 른 호스트로 옮 길 수 있으나 로컬 스토리지 디스크도 마이 그레이션 필요, Skip -> 유지 보수 모드 진입 은 가능하지만 로컬 스토리지 가상머신은 유 지되므로 데이 터 손상 위험, Error -> 로컬 스토리지 가상 머신이 있는 한 유지보수 모드 진입 불가

Hypervisor	Host reservation release period (host.reservation.release.period)	가상머신 배치시에 예약한 호스트 자원이 특정 상황(가상머신 생성 실패, 작업 취소 등)으로 인해 해제하는 주기입니다.(단위 밀리초)
Hypervisor	Host retry (host.retry)	관리 서버가 호스트 연결 실패시 재시도 횟수
Hypervisor	Host stats interval (host.stats.interval)	관리 서버가 수집하는 호스트 통계 주기(단위 밀리초)
Hypervisor	Host tag rule execution timeout (host.tag.rule.execution.timeout)	호스트 태그 기반 가상머신 배치가 실패하기 까지 시간입니다. 이 시간이 지나면 작업을 실패 처리 하거나 다른 호스트 선택 로직으로 넘어갑니다.
Hypervisor	Hypervisor custom display name (hypervisor.custom.display.name)	하이퍼바이저명 (KVM, XenServer, VMware)을 변경하여 표시합니다.
Hypervisor	Hypervisor gurus exclude (hypervisor.gurus.exclude)	하이퍼바이저 제공자 제외 목록
Hypervisor	Hypervisor list (hypervisor.list)	하이퍼바이저 제공자 목록
Hypervisor	Implicit host tags (implicit.host.tags)	모든 호스트에 기본으로 붙이는 태그입니다.
Hypervisor	Monitoring wall portal host uri (monitoring.wall.portal.host.uri)	외부 모니터링 서비스 Wall 접근 페이지

Hypervisor	Resource limit host tags (resource.limit.host.tags)	자원을 제한할 호스트 태그
Hypervisor	Set host down to maintenance (set.host.down.to.maintenance)	호스트가 Down 상태일 때, 유지보수 모드로 자동으로 진입합니다.

분류	옵션명	설명
KVM	Enable kvm host auto enable disable (enable.kvm.host.auto.enable.disable)	호스트 헬스 체크 결과에 따라 KVM 호스트를 자동으로 연결/비연결 합니다.
KVM	Kvm auto convergence (kvm.auto.convergence)	HA 활동성 확인 시 실패 비율이 임계치를 넘어가면 호스트를 비정상 상태로 간주합니다.
KVM	Kvm ha activity check interval (kvm.ha.activity.check.interval)	HA 활동성을 체크하는 주기(단위 초)
KVM	Kvm ha activity check max attempts (kvm.ha.activity.check.max.attempts)	HA 활동성 확인 시도 횟수
KVM	Kvm ha activity check timeout (kvm.ha.activity.check.timeout)	HA 활동성 확인 시 각 확인 요청에 대한 응

답을 기다리는 시간입니다.		
KVM	Kvm ha fence on storage heartbeat failure (kvm.ha.fence.on.storage.heartbeat.failure)	스토리지 하트비트가 실패하면 호스트를 펜싱 처리합니다.
KVM	Kvm ha fence timeout (kvm.ha.fence.timeout)	펜싱 처리 대기시간(단위 초)
KVM	Kvm ha health check timeout (kvm.ha.health.check.timeout)	HA 헬스체크 대기시간(단위 초)
KVM	Kvm ha on storage heartbeat (kvm.ha.on.storage.heartbeat)	스토리지 하트비트에 기반한 HA
KVM	Kvm ha recover failure threshold (kvm.ha.recover.failure.threshold)	HA 시 다른 호스트로 가상머신 복구를 시도하는 횟수
KVM	Kvm ha recover timeout (kvm.ha.recover.timeout)	HA 시 다른 호스트로 가상머신 복구 작업 시간(단위 초)
KVM	Kvm ha recover wait period (kvm.ha.recover.wait.period)	HA 시 다른 호스트로 가상머신 복구를 위한 자원

대기 시간 (단위 초)		
KVM	Kvm rolling maintenance ping interval (kvm.rolling.maintenance.ping.interval)	롤링 유지 보수 모드 시 관리 서 버와 호스 트 간 핑 확 인 주기
KVM	Kvm rolling maintenance stage timeout (kvm.rolling.maintenance.stage.timeout)	롤링 유지 보수 모드 시 각 단계 가 완료되 는 시간(단 위 초)
KVM	Kvm rolling maintenance wait maintenance timeout (kvm.rolling.maintenance.wait.maintenance.timeout)	롤링 유지 보수 모드 진입시 호 스트가 유 지보수 모 드로 진입 하는 최대 시간(단위 초)
KVM	Kvm snapshot enabled (kvm.snapshot.enabled)	KVM 호스 트에서 스 냅샷을 사 용합니다.
KVM	Kvm ssh port (kvm.ssh.port)	KVM 호스 트 에이전 트 포트
KVM	Kvm ssh to agent (kvm.ssh.to.agent)	관리 서버 가 ssh 포 트를 통해 호스트 에이전트에 접근합니 다.

KVM	Kvm storage offline migration wait (kvm.storage.offline.migration.wait)	종료된 가상머신 디스크를 다른 스토리지로 마이그레이션할 때 최대 대기 시간(단위 초)
KVM	Kvm storage online migration wait (kvm.storage.online.migration.wait)	운영 중인 가상머신 디스크를 다른 스토리지로 마이그레이션할 때 최대 대기 시간(단위 초)
KVM	Kvm storage pool io policy (kvm.storage.pool.io.policy)	KVM 호스트가 스토리지 풀에 접근할 때 사용하는 정책입니다. 특정 스토리지와 연결된 가상머신 세팅이 있을 경우 덮어씌워 집니다. - threads, native, io_uring
KVM	Kvm vmstoragesnapshot enabled (kvm.vmstoragesnapshot.enabled)	게스트 에이전트가 설치된 가상머신에 한해 스토

리지스냅 샷을 활성화 화합니다.		
KVM	Remote kvm instance disks copy timeout (remote.kvm.instance.disks.copy.timeout)	외부 호스트에서 인스턴스를 가져오는 동안 KVM 호스트가 디스크를 준비하고 복사하는 최대 시간 (단위 분)
KVM	Threads on kvm host to import vmware vm files (threads.on.kvm.host.to.import.vmware.vm.files)	ovftool을 이용해 KVM 호스트에서 VMware 가상머신을 가져오는 스레드. -1/1은 스레드 비활성화, 0은 가상머신 디스크당 스레드 1(싱글 디스크에는 작동하지 않음), 1보다 큰 값은 수동 설정, 최대 값은 10

분류	옵션명	설명
VMware	Convert vmware instance to kvm timeout (convert.vmware.instance.to.kvm.timeout)	VMware 가상머신을 KVM 호스트

VMware	Threads on ms to import vmware vm files (threads.on.ms.to.import.vmware.vm.files)	ovftool을 이용해 KVM 호스트에서 VMware 가 상머신을 가져오는 스레드. -1/1은 스레드 비활성화, 0은 가상머신 디스크당 스레드 1(싱글 디스크에는 작동하지 않음), 1보다 큰값은 수동 설정, 최대값은 10
VMware	Vmware additional vnc portrange size (vmware.additional.vnc.portrange.size)	VMware에 있는 가상머신 콘솔에 접근할 때 사용하는 포트의 갯수
VMware	Vmware additional vnc portrange start (vmware.additional.vnc.portrange.start)	VMware에 있는 가상머신 콘솔에 접근할 때 사용하는 포트의 시작 번호
VMware	Vmware allow parallel command execution (vmware.allow.parallel.command.execution)	VMware 환경에서 병렬 명령 실행 허용
VMware	Vmware clean old worker vms (vmware.clean.old.worker.vms)	특정 작업 (VM 가져오기, 디스크 변환, 마이그레이션 등)을 수행한 임시

VMware	Vmware nested virtualization perVM (vmware.nested.virtualization.perVM)	VMware 가상머신 단위로 중첩 가상화를 지원합니다.
VMware	Vmware nic hotplug wait timeout (vmware.nic.hotplug.wait.timeout)	VMware 가상머신에 네트워크 추가/제거 시 기다리는 시간입니다.(단위 밀리초)
VMware	Vmware package ova timeout (vmware.package.ova.timeout)	VMware가 가상머신을 ova로 추출할 때 최대 대기 시간
VMware	Vmware recycle hung wokervm (vmware.recycle.hung.wokervm)	VMware 환경에서 특정 작업(VM 가져오기, 디스크 변환, 마이그레이션 등)을 수행한 임시 가상머신이 행 걸린 상태일 때, 이를 재활용합니다. 비활성화시 폐기하고 새로 생성합니다.
VMware	Vmware reserve cpu (vmware.reserve.cpu)	하나의 가상머신 배포시 할당된 CPU 자원을 예약하여 다른 가상머신이 사용할 수 없게 합니다.
VMware	Vmware reserve mem (vmware.reserve.mem)	하나의 가상머신 배포시 할당된 RAM 자원을 예약하여 다른 가상머신이 사용할 수 없게 합니다.
VMware	Vmware root disk controller (vmware.root.disk.controller)	VMware 가상머신 배포시 사용하는 루트 디스크 컨트롤러입니다. ide/scsi/lslilogic/pvscsi/sata
VMware	Vmware search exclude folders (vmware.search.exclude.folders)	관리 서버가 VMware 검색시 제외할 폴더
VMware	Vmware service console (vmware.service.console)	ESXi 호스트의 서비스 콘솔 네트워크
VMware	Vmware stats time window (vmware.stats.time.window)	관리 서버가 VMware의 통계를 수집하는 주기(단위 초). 20 이하일 땐 기본값인 300초가 사용됩니다.
VMware	Vmware systemvm nic device type (vmware.systemvm.nic.device.type)	VMware 환경에 배포하는 시스템VM의 NIC 유형을 지정합니다. E1000/PCNet32/Vmxnet2/Vmxnet3

VMware	Vmware use dvswitch (vmware.use.dvswitch)	VMware에서 제공하는 중앙 관리식 분산 스위치인 Distributed vSwitch를 연결합니다. 비활성화하면 호스트단위 가상 스위치인 Standard vSwitch를 사용합니다.
VMware	Vmware use nexus vswitch (vmware.use.nexus.vswitch)	VMware 환경에서 네트워크를 구성할 때 Cisco Nexus를 사용합니다. 비활성화하면 Standard vSwitch를 사용합니다.
VMware	Vmware uservm nic device type (vmware.uservm.nic.device.type)	가상머신 배포시 사용하는 NIC 유형을 정합니다. E1000/E1000e/Vmxnet2/Vmxnet3
VMware	Vmware vcenter session timeout (vmware.vcenter.session.timeout)	관리 서버가 vCenter와 연결하는 세션 최대 연결 시간입니다. 지정 시간이 만료되면 세션은 종료되고, 필요시 새로운 세션이 만들어 집니다.

분류	옵션명	설명
XenServer	Xapiwait (xapiwait)	XenServer/XCP 환경에서 관리 서버가 응답을 기다리는 최대 시간입니다.
XenServer	Xen heartbeat timeout (xen.heartbeat.timeout)	XenServer/XCP 환경에서 관리 서버가 호스트의 하트비트를 기다리는 최대 시간입니다. 지정한 시간이 지나도 응답이 없을 경우 HA가 시작될 수 있습니다.
XenServer	Xen vm vcpu max (xen.vm.vcpu.max)	XenServer/XCP 환경에서 가상머신에 할당가능한 최대 vCPU 갯수
XenServer	Xenserver bond storage nics (xenserver.bond.storage.nics)	XenServer/XCP 환경의 스토리지 NIC 있을 경우 본딩합니다. NIC는 XenServer에 실재 있어야 합니다.

XenServer	Xenserver heartbeat interval (xenserver.heartbeat.interval)	관리 서버가 XenServer 호스트에 보내는 하트비트 주기
XenServer	Xenserver heartbeat timeout (xenserver.heartbeat.timeout)	관리 서버가 XenServer 호스트에 보낸 하트비트 응답 대기 시간
XenServer	Xenserver hotfix enabled (xenserver.hotfix.enabled)	관리 서버가 XenServer에 필요한 Hotfix를 자동으로 발견하고 적용합니다.
XenServer	Xenserver nics max (xenserver.nics.max)	XenServer/XCP 환경 가상머신에 부여 가능한 NIC 갯수
XenServer	Xenserver pvdriver version (xenserver.pvdriver.version)	XenServer/XCP 가상머신에 사용된 Paravirtual Driver의 최소 버전을 지정합니다. 지정한 버전보다 낮을 경우 업데이트가 필요할 수 있습니다.
XenServer	Xenserver setup multipath (xenserver.setup.multipath)	관리 서버가 XenServer/XCP의 스토리지 네트워크 멀티패스를 자동으로 구성합니다.

분류	옵션명	설명
OVM	Ovm3 heartbeat interval (ovm3.heartbeat.interval)	관리 서버와 OVM3 호스트와의 하트비트 주기
OVM	Ovm3 heartbeat timeout (ovm3.heartbeat.timeout)	관리 서버 보낸 OVM3 호스트 하트비트 응답 대기 시간

분류	옵션명	설명
----	-----	----

Baremetal	Baremetal internal storage server ip (baremetal.internal.storage.server.ip)	베어메탈 환경에서 OS 이미지, 커널, ISO, P 저장하고 제공하는 내부 스토리지 서버의 주
Baremetal	Baremetal ipmi fail retry (baremetal.ipmi.fail.retry)	베어메탈 호스트의 IPMI를 통한 상태 확인 실패
Baremetal	Baremetal ipmi lan interface (baremetal.ipmi.lan.interface)	IPMI 의 LAN 인터페이스 지원 모드를 정합나 페이스)/lanplus(보안이 강화된 인터페이스
Baremetal	Baremetal provision done notification enabled (baremetal.provision.done.notification.enabled)	베어메탈 프로비전이 완료됐을 때 알립니다.
Baremetal	Baremetal provision done notification port (baremetal.provision.done.notification.port)	베어메탈 프로비전이 완료됐을 때 알리는 포
Baremetal	Baremetal provision done notification timeout (baremetal.provision.done.notification.timeout)	베어메탈 프로비전이 완료될 때까지 기다리는 진 시간이 지나면 프로비전 실패로 간주합니
Baremetal	Enable baremetal securitygroup agent echo (enable.baremetal.securitygroup.agent.echo)	프로비전 프로세스 시작후, 보안그룹 에이전 (ICMP ping)으로 연결을 확인합니다.
Baremetal	External baremetal resource classname (external.baremetal.resource.classname)	외부 베어메탈 자원을 관리할 때 사용할 Java 예)com.cloud.baremetal.ExternalBar
Baremetal	External baremetal system url (external.baremetal.system.url)	외부 베어메탈 자원의 관리 시스템 URL
Baremetal	Timeout baremetal securitygroup agent echo (timeout.baremetal.securitygroup.agent.echo)	프로비전 프로세스 시작후, 보안그룹 에이전 (ICMP ping)으로 연결을 확인할 때 최대 대 간이 초과될 경우, 프로비전 실패로 간주합니

- Management Server
 - 관리 서버의 동작 방식과 관련된 설정 항목입니다.
- System VMs
 - 시스템 VM(예: 가상 라우터, 콘솔 프록시 등) 관련 설정 항목입니다.
- Infrastructure
 - 인프라 구성 및 운영 환경 설정 항목입니다.
- Miscellaneous
 - 기타 분류되지 않은 일반적인 설정 항목입니다.

ABLESTACK Online Docs