





(1) 配置 4 台主机终端上图所示 ip 信息

关于如何配置网络中的主机问题：

1、【1-9 组】有三块网卡，其中外网的网卡已经禁用，不用管；禁用 IP 地址为 172.17.175.* 的网卡；设置另外一块网卡的网卡地址，作为网络中的主机使用即可。



2、【10-18 组】有两块网卡，禁用 IP 地址为 172.17.174.* 的网卡；设置另外一块网卡的网卡地址，作为网络中的主机使用即可。





网络 and 共享中心

← → ▾ ▴

控制面板 > 网络和 Internet > 网络和共享中心

控制面板主页

更改适配器设置

更改高级共享设置

媒体流式处理选项

查看基本网络信息并设置连接

查看活动网络

OrayBox-1CA7
公用网络

访问类型: Internet
连接: 以太网


更改网络设置

 [设置新的连接或网络](#)
设置宽带、拨号或 VPN 连接；或设置路由器或接入点。

 [问题疑难解答](#)
诊断并修复网络问题，或者获得疑难解答信息。



按照拓扑图修改 ip 地址与子网掩码、默认网关



(2) 选择一台二层交换机配置端口（配置 vlan10,20,30 以及 trunk 接口）并接线
system-view

sysname sw1

vlan 10

port g1/0/1 to g1/0/2

quit

vlan 20

port g1/0/3

quit

vlan 30

port g1/0/4

quit

interface g1/0/24

port link-type trunk

port trunk permit vlan all

quit

display vlan brief

PC_3 分别 ping 其他所有 PC

ping 192.168.10.4

ping 192.168.10.5

ping 192.168.10.6

(3) 选择一台路由器配置端口并接线

system-view

sysname R1

interface g0/0

undo shutdown 启动路由器端口

quit

interface g0/0.10 进入路由器 GE0/0 物理接口的 GE0/0.10 子接口

ip address 192.168.10.1 24

vlan-type dot1q vid 10

quit

interface g0/0.20 进入路由器 GE0/0 物理接口的 GE0/0.20 子接口

ip address 192.168.20.1 24

vlan-type dot1q vid 20

quit

interface g0/0.30 进入路由器 GE0/0 物理接口的 GE0/0.30 子接口

ip address 192.168.30.1 24

vlan-type dot1q vid 30

quit

PC_3 分别 ping 其他所有 PC

ping 192.168.10.4

ping 192.168.10.5

ping 192.168.10.6