

KARUSELKA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

V1.4.1 - BLENDER 3.6+ / 4.2+

[GITHUB.COM/ABYRVALG379](https://github.com/abyrvalg379)

KARUSELKA - быстрый турнтейбл-риг для Blender. Выберите объект, нажмите Create Rig - камера летает по орбите на линейных кейфреймах, готовая к скрабу и рендеру шоурила. Два режима: облёт камеры вокруг объекта или вращение самого объекта. Работает в паре с ЛАМПОЧКА: пресет света + турнтейбл KARUSELKA - шоурил модели за две минуты.

github.com/abyrvalg379/karuselka

СОДЕРЖАНИЕ

1. О программе.....	3
2. Установка.....	3
3. Быстрый старт.....	3
4. Риг и режимы.....	3
5. Пресеты съёмки.....	4
6. Рендер турнтейбла.....	4
7. Remove Rig.....	5
8. Как пользоваться.....	5
9. Решение проблем.....	6

1. О ПРОГРАММЕ

Ключевые возможности:

- один клик: Create Rig создаёт риг и кейфреймы, работающие сразу;
- два режима: Camera - камера облетает объект, Object - объект вращается, камера на месте;
- постоянная скорость вращения: интерполяция принудительно LINEAR, без ускорений безье;
- пресеты съёмки Front / Three-Quarter / Top / Hero одним кликом плюс свои .json-пресеты;
- пресеты выхода: разрешение, сэмплы и формат (PNG-кадры / MP4 / WebM) на время рендера;
- сборка по коллекции: турнтайбл охватывает модель целиком - bbox, радиус и центр по всем объектам;
- живые параметры: Frames, Rounds, Radius, Height правятся без пересборки рига;
- чистая уборка: Remove Rig удаляет только созданное KARUSELKA, ваша сцена не тронута.

2. УСТАНОВКА

- Blender 4.2+: скачайте karuselka_extension.zip со страницы последнего релиза github.com/abyrvalg379/karuselka → Preferences → Get Extensions → Install from Disk.
- Blender 3.6-4.1: тот же релиз, файл karuselka_legacy.zip, установка через Preferences → Add-ons → Install.
- Панель появится в N-панели 3D-вьюпорта (клавиша N) → вкладка KARUSELKA.

3. БЫСТРЫЙ СТАРТ

- Выделите объект (или укажите Target на панели).
- Нажмите Create Rig - камера уже летает по орбите; скрабьте таймлайн.
- Подберите кадр: пресеты съёмки Front / Three-Quarter / Top / Hero или вручную Start Angle и Height.
- Нажмите Render Turntable - кадры уйдут в //turntable/ с именем <asset>_turntable.
- Уберите риг кнопкой Remove Rig, когда он больше не нужен.

4. РИГ И РЕЖИМЫ

4.1 Camera и Object

Mode Camera: камера летает вокруг объекта - классический шоурил. Mode Object: объект вращается вокруг своей оси, камера статична. В режиме Object корень иерархии модели парентится к KARUSELKA_Empty (если у цели уже есть родитель - парентится вершина его цепочки родителей); Remove Rig восстанавливает иерархию с сохранением мировой трансформы.

4.2 Что берётся в кадр: Target и Collection

Target - объект турнтайбла (по умолчанию активный). Поле Collection переключает сборку на корневую коллекцию: габарит, авто-радиус и центр вращения считаются по всем объектам внутри - турнтайбл собранной из частей модели получается целиком.

4.3 Параметры орбиты

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Frames	кадров на полный оборот; fps берётся из сцены
Rounds	число оборотов, можно дробное
Dir	направление вращения, если смотреть сверху
Start Angle	угол орбиты в кадре 1 (пресет Front = -90)
Center	центр вращения: середина габарита скоупа или 3D-курсор
Radius	дистанция орбиты; 0 = авто: габарит скоупа × Margin
Margin	множитель авто-радиуса (по умолчанию 2.5) - камера никогда не в упор
Height	высота камеры относительно центра объекта

Правки Frames / Rounds / Dir перестраивают риг живьём: последний кейфрейм съезжает на новый конец, таймлайн следует за ними - пересборка не нужна. Radius, Margin и Height так же двигают камеру немедленно.

4.4 Камера

Риг-камера становится активной камерой сцены (Numpad 0 и рендер); со своей камерой KARUSELKA наводит её на цель. Lens, DoF и ближний/дальний клип правятся прямо в панели и применяются сразу. Авто-клипы держат фиксированное соотношение 1000:1 - мелкие и крупные модели в кадре без артефактов глубинного буфера. Каждый Create Rig стартует с чистых дефолтов; галка Keep Settings вместо дефолтов наследует настройки предыдущей камеры.

5. ПРЕСЕТЫ СЪЁМКИ

Четыре встроенных пресета задают стартовый угол и высоту камеры как долю радиуса орбиты - по одному клику: Front, Three-Quarter, Top, Hero. Текущие настройки рига сохраняются в .json кнопкой Save Preset в папку из Preferences (Presets Folder); файлы подхватываются живьём и появляются на панели как пользовательские пресеты.

6. РЕНДЕР ТУРНТЕЙБЛА

Render Turntable - неблокирующий рендер анимации. На время рендера применяются пресеты выхода:

ПРЕСЕТ	ВАРИАНТЫ
Resolution	Square 1080 / 1080p / 1440p / 4K / 2048x858 / Scene (не трогать)
Samples	Draft / Normal / High / Scene
Format	PNG-кадры / MP4 / WebM

- кадры и файлы пишутся в //turntable/ рядом с .blend; путь меняется полем Output;
- турнтейбл автоматически называется <asset>_turntable (asset - имя файла .blend; фолбэк - коллекция или таргет);
- если в сцене нет света, панель предупредит до запуска;

- Create Rig и Render Turntable сами ставят диапазон сцены в 1..N; движок, сэмплы и формат сцены вне пресетов не трогаются.

7. REMOVE RIG

Удаляет только созданное KARUSELKA: риг, пустышку и кейфреймы. Ваша камера остаётся, прежняя активная камера возвращается. В режиме Object отвязывает иерархию модели обратно с сохранением мировой трансформы. Риг всегда один: повторный Create Rig пересобирает существующий, а не плодит копии.

8. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Шоурил модели за две минуты

LAMPOCHKA: применили пресет света. KARUSELKA: Create Rig, пресет Three-Quarter, Render Turntable в MP4. Готово.

Вращение вместо облёта

Mode Object: объект крутится на месте - удобно для маркетплейс-витрин и стандартных круговых оборотов.

Турнтайбл собранной модели

Модель из десятка объектов? Укажите Collection - радиус и центр посчитаются по всей сборке, ничего не обрежется и не уедет.

Кадр для клиента до рендера

Скраб таймлайна с живыми пресетами съёмки: Front для лобового вида, Hero для эффектного ракурса - клиенту показывайте прямо во вьюпорте.

9. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СИМПТОМ	ПРИЧИНА	ЧТО ДЕЛАТЬ
Камера проскакивает участок орбиты	кейфреймы не на линейной интерполяции	KARUSELKA всегда ставит LINEAR; если правили кривые вручную - пересоздайте риг
Объект вылезает из кадра	радиус мал для габарита модели	увеличьте Margin или задайте Radius вручную; для сборки укажите Collection
Рендер пустой / тёмный	в сцене нет света или не та камера	панель предупреждает о свете; проверьте, что риг-камера активна (Numpad 0)
Нужно прежнее разрешение сцены	пресеты выхода применяются на время рендера	выберите пресет Scene - настройки сцены не тронутся
Хочу вернуть свою камеру	риг-камера стала активной при Create Rig	Remove Rig вернёт прежнюю активную камеру и удалит только своё
Второй Create Rig создал дубликат?	не создаёт: риг всегда один	повторный Create Rig пересобирает риг по текущим настройкам