

Range Breakout EA Eingaben:

Der Range Breakout EA wartet, bis der Markt zwischen zwei Tageszeiten eine Range bildet, und platziert dann Pending-Orders, um den Ausbruch in beide Richtungen zu handeln. Er bietet volle Kontrolle über Volumen, Targets, Stops, Trailing, tägliche Trade-Limits und Range-Filter.

Handelsvolumen-Modi:

VOLUME_FIXED > Verwendet für jeden Trade eine feste Lotgröße.

VOLUME_MANAGED > Verwendet „Fixed Lots“ pro „Fixed Lots Per x Money“ Geldbetrag auf dem Konto.

VOLUME_PERCENT > Die Lotgröße wird so berechnet, dass der eingestellte Prozentsatz des Kontos verloren geht, wenn der anfängliche SL erreicht wird.

VOLUME_MONEY > Die Lotgröße wird so berechnet, dass der eingestellte Geldbetrag verloren geht, wenn der anfängliche SL erreicht wird.

TP-/SL-Berechnungsmodi:

CALC_MODE_OFF > Es wird kein TP/SL gesetzt.

CALC_MODE_FACTOR > Der Abstand ist ein Vielfaches der aktuellen Range.

CALC_MODE_PERCENT > Der Abstand ist ein Prozentsatz des Range-Hochs (bei Käufen) bzw. -Tiefs (bei Verkäufen).

CALC_MODE_POINTS > Der Abstand wird in Points angegeben (ein Point = die kleinste Preisänderung des Symbols).

Trailing-Stop-Modi:

TSL_MODE_OFF > Trailing-/Break-Even-Stop ist inaktiv.

TSL_MODE_PERCENT > Der Abstand ist ein Prozentsatz des Eröffnungspreises der Position.

TSL_MODE_POINTS > Der Abstand wird in Points angegeben.

<Allgemeine Einstellungen>

Timeframe Range Calculation: Chart-Timeframe für die Range-Berechnung. Verwende für den Live-Handel immer PERIOD_M1; ändere ihn nur im Tester, wenn du nicht genug M1-Daten hast.

Trading Volume: Modus zur Berechnung der Lotgröße für jeden Trade (siehe Handelsvolumen-Modi oben).

Fixed Lots: Lotgröße für VOLUME_FIXED und VOLUME_MANAGED.

Fixed Lots Per x Money: Basis-Geldbetrag für VOLUME_MANAGED.

Risk Percentage of Balance: Risiko-Prozentsatz für VOLUME_PERCENT.

Risk Money: Risiko-Betrag für VOLUME_MONEY.

Order Buffer Points (0 = No Buffer): Pending-Orders werden so viele Points ober- und unterhalb der Range platziert.

Target Calc Mode: Berechnungsmodus für den TP-Abstand (Einstieg bis TP).

Target Value: Wert für die TP-Berechnung basierend auf dem Target Calc Mode.

Stop Calc Mode: Berechnungsmodus für den SL-Abstand (Einstieg bis SL).

Stop Value: Wert für die SL-Berechnung basierend auf dem Stop Calc Mode.

<Zeit-Einstellungen>

Range Start Hour: Stunde für den Startzeitpunkt der täglichen Range.

Range Start Minute: Minute für den Startzeitpunkt der täglichen Range.

Range End Hour: Stunde für den Endzeitpunkt der täglichen Range.

Range End Minute: Minute für den Endzeitpunkt der täglichen Range.

Delete Orders Hour: Stunde, zu der nicht ausgeführte Pending-Orders verfallen.

Delete Orders Minute: Minute, zu der nicht ausgeführte Pending-Orders verfallen.

Close Positions: Legt fest, ob offene Positionen zur Schließzeit geschlossen werden.

Close Positions Hour: Stunde, zu der offene Positionen geschlossen werden.

Close Positions Minute: Minute, zu der offene Positionen geschlossen werden.

<Trailing-Stop-Einstellungen>

BE Stop Calc Mode: Berechnungsmodus für den Break-Even-Stop.

BE Stop Trigger Value: Der Break-Even-Stop wird aktiv, sobald ein Trade mehr als diesen Wert im Gewinn ist.

BE Stop Buffer Value: Wie weit in den Gewinn der Stop-Loss verschoben wird, sobald Break-Even aktiv wird.

TSL Calc Mode: Berechnungsmodus für den klassischen Trailing-Stop.

TSL Trigger Value: Der Trailing-Stop wird aktiv, sobald ein Trade mehr als diesen Wert im Gewinn ist.

TSL Value: Abstand, den der Trailing-Stop hinter dem aktuellen Marktpreis hält.

TSL Step Value: Der Stop-Loss wird nur angepasst, wenn er sich um mindestens diesen Abstand über den vorherigen SL hinaus bewegt.

<Handelsfrequenz-Einstellungen>

Max Long Trades: Maximale Anzahl an Käufen an einem einzelnen Tag.

Max Short Trades: Maximale Anzahl an Verkäufen an einem einzelnen Tag.

Max Total Trades: Maximale Anzahl an Trades an einem einzelnen Tag.

<Range-Filter-Einstellungen>

Min Range Points: Ranges, die kleiner als diese Anzahl an Points sind, werden ignoriert.

Min Range Percent: Ranges, die kleiner als dieser Prozentsatz sind, werden ignoriert.

Max Range Points: Ranges, die größer als diese Anzahl an Points sind, werden ignoriert.

Max Range Percent: Ranges, die größer als dieser Prozentsatz sind, werden ignoriert.

<Weitere Einstellungen>

Range Color: Farbe des Range-Objekts, das auf dem Chart gezeichnet wird.

Order Comment: Kommentar, der an jede vom EA platzierte Order angehängt wird.

Magic Number: Eindeutige Nummer zur Identifikation der Trades dieses EAs. Verwende für jeden EA auf demselben Konto eine andere.

Chart Comment: Aktiviert oder deaktiviert den Info-Kommentar in der oberen linken Ecke des Charts.

Debug Mode: Aktivieren, um mehr Informationen über den aktuellen EA-Status im Experts-Journal auszugeben.

Hinweis: Die Standard-Eingaben sind keine Empfehlung und nicht zwingend die besten Einstellungen. Unterschiedliche Symbole brauchen unterschiedliche Eingaben. Teste immer zuerst im Strategie-Tester und auf einem Demokonto. Alles Gute und gute Trades :)