دليل الاستخدام · نظام إدارة الورشة

من استقبال السيارة إلى تسليمها

دليل عملي خطوة بخطوة لتشغيل نظام «خط الجزيرة» — يتتبّع رحلة السيارة داخل الورشة، ويشرح كل حقل: ما هو، ولماذا، وهل تعبئته إلزامية.

عربي · ERPNext v16 | ٧ لوحات تحكم | ١٤ دورًا وصلاحيات | ضريبة عُمان ٥٪

البداية

نظرة عامة والدخول إلى النظام

النظام مقسّم إلى سبع لوحات تحكم، وكل موظف يرى ما تسمح به صلاحيته. تبدأ رحلتك دائمًا من لوحة التحكم الرئيسية.

تسجيل الدخول

1. افتح رابط النظام في المتصفح (يُفضّل Chrome أو Edge).
2. أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور اللذين زوّدك بهما مدير النظام.
3. بعد الدخول تفتح **لوحة التحكم** مباشرةً — لا شاشة الوحدات العامة.

> 🌐 **تبديل اللغة:** من قائمة حسابك (أسفل الشريط الجانبي) اختر «العربية / English» للتبديل بين اللغتين في أي وقت. النظام يعمل بالعربية افتراضيًا.

اللوحات السبع

يظهر الشريط الجانبي الأيمن في كل الشاشات، وينقلك بين اللوحات:

الرئيسية	نقطة البداية: بحث سريع عن عميل أو سيارة، وأزرار الوصول السريع.
الإعدادات العامة	المستخدمون، الأدوار، بيانات الشركة، قوالب الطباعة، النسخ الاحتياطي.
لوحة المحاسبة	الفواتير، السندات، القيود، دفتر الأستاذ، القوائم المالية.
لوحة المخزون	قطع الغيار، المستودعات، حركة المخزون، تنبيهات النفاد.
لوحة المشتريات	الموردون، أوامر الشراء، الاستلام، فواتير المشتريات.
لوحة المبيعات	عروض الأسعار، أوامر البيع، العملاء.
الورشة	قلب النظام: بطاقات العمل، الفنيون، الباقات، التقارير، تذكيرات الصيانة.

١ الاستقبال

استقبال العميل

أول خطوة حين تدخل سيارة: التأكد من وجود العميل في النظام. إن كان جديدًا، ننشئ له بطاقة عميل مرة واحدة، فتُحفظ بياناته وسجلّه لكل زيارة قادمة.

البحث عن العميل

1. من **الرئيسية**، استخدم مربع «بحث سريع بالجوال أو رقم اللوحة».
2. اكتب رقم جوّال العميل أو رقم لوحة سيارته.
3. إن ظهر العميل، افتحه مباشرة. إن لم يظهر، أنشئ عميلًا جديدًا.

إنشاء عميل جديد — حقول بطاقة العميل

الحقل	الشرح	إلزامي
اسم العميل Customer Name	الاسم الكامل كما يُكتب على الفاتورة. مثال: «أسامة الحارثي».	نعم
رقم الجوال Mobile No	رقم التواصل الأساسي — يُستخدم للبحث السريع ولإشعارات واتساب لاحقًا. أدخله بصيغة دولية: `+968 XXXX XXXX` .	نعم
نوع العميل Customer Type	«فرد» لشخص، أو «شركة» لجهة اعتبارية. للورشة غالبًا «فرد».	اختياري
مجموعة العميل Customer Group	تصنيف اختياري (عملاء أفراد، شركات تأمين...). مفيد للتقارير.	اختياري

💡 لا تُنشئ العميل نفسه مرتين. ابحث دائمًا بالجوّال أولًا — تكرار العملاء يُشتّت السجل ويكسر التقارير.

٢ المركبة

تسجيل المركبة

لكل سيارة بطاقة مركبة مرتبطة بمالكها. تُسجَّل مرة واحدة، ثم تُستدعى في كل بطاقة عمل — فيتراكم لديك تاريخ صيانة كامل لكل سيارة.

حقول بطاقة المركبة

الحقل	الشرح	إلزامي
العميل Customer	مالك السيارة — اختره من قائمة العملاء.	نعم
رقم اللوحة Plate Number	رقم لوحة السيارة. المفتاح الأساسي للبحث السريع.	نعم
البراند Brand	الشركة المصنّعة (تويوتا، نيسان، لكزس...). من قائمة معرّفة مسبقًا.	نعم
الموديل Model	طراز السيارة (لاندكروزر، باترول...). مرتبط بالبراند.	اختياري
سنة الصنع Year	سنة الموديل.	اختياري
اللون Color	لون السيارة — يساعد في التمييز عند الاستلام.	اختياري
قراءة العداد Mileage	الكيلومترات الحالية — أساس اقتراح موعد الصيانة القادمة.	اختياري
رقم الشاصي Chassis No	رقم الهيكل (VIN) — مرجع فني دقيق.	اختياري
رقم المحرك Engine No	رقم المحرك.	اختياري
تاريخ آخر صيانة Last Service	يُملأ تلقائيًا عند ترحيل كل بطاقة عمل.	تلقائي

الحقل	الشرح	إلزامي
تاريخ الصيانة القادمة Next Service	يُحسب تلقائيًا (آخر صيانة + ٣ أشهر) — يغذّي تذكيرات الصيانة.	تلقائي

٣ بطاقة العمل

فتح بطاقة العمل

بطاقة العمل هي المستند المحوري في النظام. تجمع كل شيء عن الزيارة: السيارة، الشكوى، حالة الاستلام، الفنيين، الأعمال، القطع، التكلفة، والربح. من الورشة ← **بطاقات العمل** ← «إضافة».

البيانات الأساسية

الحقل	الشرح	إلزامي
التسلسل Series	رقم البطاقة التلقائي (WC-2026-#####).	تلقائي
العميل Customer	مالك السيارة.	نعم
المركبة Vehicle	السيارة الداخلة. باختيارها تُملأ اللوحة والبراند والموديل تلقائيًا.	نعم
قراءة العداد Mileage	الكيلومترات عند الدخول — حدّثها في كل زيارة.	اختياري
تاريخ الدخول Entry Date	وقت استلام السيارة.	اختياري
موعد التسليم المتوقع Expected Delivery	الوعد المبدئي للعميل — يظهر في المتابعة.	اختياري
خط الخدمة Service Line	القسم المسؤول: ميكانيكا · سمكرة وحوادث · دهان · كهرباء · تكييف. يقسّم الإيرادات على الأقسام.	نعم
الحالة Status	حالة البطاقة الحالية (مستقبلة، قيد الإصلاح...). تبدأ بـ«مستقبلة».	نعم
المستودع Warehouse	المستودع الذي تُصرف منه القطع (Stores - KAJ).	اختياري

الحقل	الشرح	إلزامي
شكوى العميل Complaint	وصف المشكلة بكلمات العميل. أساس التشخيص.	اختياري
التشخيص Diagnosis	تشخيص الفني بعد الفحص.	اختياري

٤ الاستلام

توثيق حالة المركبة عند الاستلام

هذه أهم خطوة قانونية — خط دفاعك في أي نزاع «هذه الخدشة كانت عندكم». **لا يمكن اعتماد البطاقة قبل تسجيل الحالة**، وبعد الاعتماد لا يمكن تعديل هذا السجل إطلاقًا.

الحقل	الشرح	إلزامي
مستوى الوقود Fuel Level	فارغ · ربع · نصف · ثلاثة أرباع · ممتلئ. يوثّق ما استلمته.	اختياري
لا توجد أضرار ظاهرة No Visible Damage	مفتاح إقرار بنقرة واحدة — للسيارة السليمة. **يكفي وحده لاعتماد البطاقة.**	أحدهما*
الأضرار المسجّلة Damages	جدول: لكل ضرر تختار المنطقة (١٦ منطقة من الصدام للسقف) والحالة (خدش، انبعاج، كسر، صدأ، مفقود، دهان سابق) وملاحظة وصورة.	أحدهما*
صور الاستلام Intake Photos	صور عامة للسيارة عند الدخول.	اختياري
ملاحظات الاستلام Intake Notes	أي ملاحظة إضافية (أغراض داخل السيارة، أعطال مبلَّغة...).	اختياري
توقيع العميل Signature	توقيع العميل إقرارًا بالحالة المسجّلة.	مُوصى

⚠️ **إلزامي:** عند محاولة اعتماد البطاقة، إن لم تُفعّل «لا توجد أضرار ظاهرة» ولم تُضف أي ضرر، سيرفض النظام الاعتماد. سجّل الحالة أولًا.

٥ التنفيذ

الأعمال والقطع والفنيون

هنا تُدخل ما ستفعله بالسيارة: الخدمات (الأعمال)، القطع المستهلكة، والفنيون المسؤولون مع ساعات عملهم.

جدول الأعمال / الخدمات

الحقل	الشرح	إلزامي
الخدمة Service	العمل المنفّذ من كتالوج الخدمات (تغيير زيت، صيانة فرامل...).	نعم
الوصف Description	تفصيل اختياري للعمل.	اختياري
الكمية Qty	عدد مرات الخدمة.	نعم
السعر Rate	سعر الخدمة الواحدة (ر.ع).	نعم
الإجمالي Amount	الكمية × السعر — يُحسب تلقائيًا.	تلقائي

جدول قطع الغيار

الحقل	الشرح	إلزامي
قطعة الغيار Item	الصنف من المخزون. يُخصم من الرصيد عند اعتماد البطاقة.	نعم
الكمية Qty	عدد القطع المستهلكة.	نعم
السعر Rate	سعر بيع القطعة للعميل.	نعم

جدول الفنيين

الحقل	الشرح	إلزامي
الفني Technician	الفني المنفّذ. باختياره تُجلب تكلفة ساعته تلقائيًا.	نعم
المهمة Task	وصف عمله في هذه البطاقة.	اختياري
ساعات العمل Hours	عدد الساعات — أساس حساب تكلفة العمالة.	مُوصى
تكلفة الساعة Hourly Cost	تُجلب من بطاقة الفني، وقابلة للتعديل.	تلقائي
العمولة Commission	عمولة الفني على هذه البطاقة (ر.ع).	اختياري

📦 **الباقات:** بدل إدخال كل بند يدويًا، يمكن استخدام «باقة» جاهزة (مثل «صيانة دورية ٢٠ ألف») تجمع الخدمات والقطع بسعر واحد. من الورشة ← الباقات.

٦ الحالات

الحالات والاعتماد

تنتقل البطاقة بين ست حالات تعكس موقع السيارة في سير العمل. غيّر الحالة كلما تقدّم العمل.

مستقبلة ← قيد الإصلاح ← انتظار قطع غيار ← انتظار الموافقة ← مكتملة ← مسلَّمة

الاعتماد (الحفظ النهائي)

عند الضغط على `اعتماد / Submit` يحدث ما يلي تلقائيًا:

1. يتحقّق النظام من تسجيل حالة الاستلام (وإلا يرفض).
2. تُخصم قطع الغيار من رصيد المخزون (حركة مخزون فعلية).
3. تُحسب تكلفة البطاقة وربحيتها.
4. تُقفل البطاقة ضد التعديل (يبقى قابلًا للتعديل: الحالة، موعد التسليم، الملاحظات فقط).

↩ **الإلغاء:** إلغاء بطاقة معتمدة يعكس صرف القطع ويُعيدها للمخزون تلقائيًا. لا تُلغِ إلا عند الضرورة.

V الربحية

التكلفة والربحية

بعد الاعتماد يعرض قسم «التكلفة والربحية» صورة مالية دقيقة لكل بطاقة — لتعرف لأول مرة إن كنت تربح فعلًا.

إجمالي ساعات العمل	مجموع ساعات الفنيين.
تكلفة العمالة	الساعات × تكلفة الساعة.
إجمالي العمولات	مجموع عمولات الفنيين.
تكلفة القطع (فعلية)	**التقييم الحقيقي** للقطع المصروفة من المخزون — لا سعر بيعها.
إجمالي التكلفة	عمالة + عمولات + قطع.
الربح الإجمالي	الإيراد − التكلفة.
هامش الربح %	نسبة الربح إلى الإيراد.

🎯 تكلفة القطع تُقرأ من **حركة المخزون الفعلية** لا من سعر البيع — فالهامش الظاهر حقيقي، وهو ما يميّز النظام عن برامج الفوترة السطحية.

٨ الفوترة

الفوترة والسداد

بعد إتمام العمل، تُحوّل البطاقة إلى فاتورة رسمية بضريبة القيمة المضافة العمانية ٥٪، ثم تُسجَّل الدفعة.

التسلسل المالي

1. **عرض سعر (اختياري):** يحمل بيانات البطاقة والمركبة، بضريبة ٥٪ — لموافقة العميل قبل التنفيذ.
2. **فاتورة الإصلاح (Sales Invoice):** تطبّق ضريبة ٥٪ وتُرحّل قيودًا محاسبية متوازنة تلقائيًا.
3. **سند القبض (Payment Entry):** يسجّل استلام المبلغ ويُصفّر المتبقّي على العميل.

حقل الفاتورة	الشرح
العميل	مالك السيارة.
البنود	الخدمات والقطع — سعر البيع لكل بند.
الضريبة	تُطبَّق تلقائيًا ٥٪ من قالب عُمان.
الصافي / الضريبة / الإجمالي	تُحسب تلقائيًا. الإجمالي = الصافي + الضريبة.
المتبقّي Outstanding	ما لم يُدفع بعد — يصبح صفرًا بعد سند القبض.

٩ التسليم

التسليم وتذكير الصيانة

عند خروج السيارة، اجعل حالة البطاقة «مسلَّمة». حينها يسجّل النظام تلقائيًا تاريخ الصيانة القادمة، فتعود لتذكير العميل في موعدها.

1. تأكّد من سداد الفاتورة (المتبقّي = صفر).
2. غيّر حالة البطاقة إلى **«مسلَّمة»**.
3. يُحدَّث تاريخ آخر صيانة اليوم، وتاريخ القادمة بعد ٣ أشهر تلقائيًا.
4. اطبع الفاتورة للعميل (تحمل ترويسة الشركة والختم).

🔔 **تذكيرات الصيانة:** من الورشة ← تذكيرات الصيانة، ترى كل السيارات المستحقة صيانة خلال المدة التي تحدّدها — قائمة اتصالك لإعادة العملاء.

١٠ التقارير

التقارير

من الورشة ← التقارير، تتابع أداء الورشة:

تقرير بطاقات العمل	كل البطاقات مع العميل والحالة والإجمالي والتكلفة والربح.
تقرير الإيرادات	الفواتير المرحّلة: الصافي، الضريبة، الإجمالي.
تقرير الفنيين	لكل فني: عدد البطاقات، الساعات، إجمالي العمولات.
تقرير العمولات	تفصيل العمولات لكل بطاقة وفني.

١١ الإدارة

الإعدادات والصلاحيات

من لوحة الإعدادات العامة يدير المالك النظام.

المستخدمون	إنشاء حساب لكل موظف: الاسم، البريد، كلمة المرور، وإسناد دوره.
الأدوار	١٤ دورًا (مدير الورشة، محاسب، كاشير، فني ورشة، مدير المستودع...). لكل دور صلاحيات محدّدة: ماذا يرى ويفعل.
قوالب الطباعة	رفع صور الترويسة العلوية والسفلية والختم — تظهر على كل مستند مطبوع.
الشعار والهوية	شعار النظام، أيقونة التبويب، وخلفية صفحة الدخول.
نسخة احتياطية	تنزيل نسخة من قاعدة البيانات. (يعمل النظام أيضًا نسخًا يوميًا تلقائيًا.)

🔐 **مبدأ الصلاحيات:** امنح كل موظف دوره فقط. الكاشير يقبض ولا يُلغي؛ الفني ينفّذ ولا يُرحّل؛ المحاسب يفوتر. هذا يحمي النظام من الأخطاء والتلاعب.