



SISTEM OPERASIONAL YAYASAN YPIK
SOY YPIK PAM JAYA · Versi Aplikasi 1.1



MANUAL OPERASIONAL INTERNAL

Manual Book Role Asset Manager

Menjaga master aset tetap akurat dan memproses laporan pemeliharaan hingga status final. Panduan ini mengikuti hak akses default dan alur UI SOY YPIK.

ROLE: Asset Manager

Versi manual	1.0
Disusun	10 Agustus 2026
Acuan kode	main · ad1f5bc + snapshot working tree
Cakupan	Panduan khusus Asset Manager
Format	PDF A4 · Bahasa Indonesia

INTERNAL — Dokumen tidak memuat kredensial. Distribusikan sesuai kebijakan Yayasan YPIK.

Daftar Isi

Klik judul untuk menuju bagian terkait pada pembaca PDF yang mendukung tautan internal.

1. Profil dan Ruang Lingkup Role Asset Manager	6. Mengirim Laporan Pemeliharaan dari QR Aset
2. Masuk, Navigasi, dan Keluar	7. Checklist Operasional Asset Manager
3. Dasbor dan Diskusi	8. Troubleshooting dan Eskalasi
4. Master Data dan Manajemen Aset	9. Catatan Hak Akses dan Tata Kelola
5. Laporan Pemeliharaan	

Petunjuk

Manual per role hanya memuat fungsi yang relevan. Manual gabungan memuat profil seluruh role dan alur fungsional lintas role.

1. Profil dan Ruang Lingkup Role Asset Manager

Gunakan halaman ini sebagai pemeriksaan cepat sebelum memulai pekerjaan.

Asset Manager

Pengelola aset · Petugas inventaris dan pemeliharaan aset

OPERASIONAL

8 permission default

Menjaga master aset tetap akurat dan memproses laporan pemeliharaan hingga status final.

ELEMEN	KETENTUAN
Halaman awal	Dasbor
Jalur masuk	Login standar
Tingkat akses	CRUD aset dan laporan pemeliharaan
Menu default	Dasbor · Diskusi · Master Data Aset · Manajemen Aset → Laporan Pemeliharaan · Keluar
Eskalasi utama	Masalah akun ke IT Support; masalah nilai/jurnal aset ke Finance; masalah kebijakan ke Pembina.

Baseline, bukan jaminan tampilan deployment

Akses di dokumen ini mengikuti kode default. Sistem Management dapat menambah/mencabut permission, dan fitur global dapat dinonaktifkan. Menu aktual dapat berbeda. Otorisasi akhir tetap berada pada route/controller.

Matriks akses praktis

MODUL	AKSES LIHAT	AKSI	CATATAN
Aset	Baca	Tambah, impor, ubah, hapus	Semua kategori dan QR
Laporan Pemeliharaan	Baca & ekspor	Ubah, status, kirim ulang, hapus	Tidak ada create internal
Modul lain	Tidak ada	—	Mengikuti override bila diterapkan

Batas tanggung jawab

- Tidak mengelola akun pengguna, finance, blasting, atau konfigurasi sistem.
- Laporan pemeliharaan baru dikirim dari halaman detail publik hasil pemindaian QR.
- Penghapusan aset/laporan harus dilakukan hanya setelah verifikasi dan kebutuhan arsip dipenuhi.

2. Masuk, Navigasi, dan Keluar

Prosedur dasar ini berlaku sebelum menjalankan modul mana pun.

Kredensial tidak dicantumkan

Manual ini tidak menyimpan email, password, token, atau kunci API. Minta kredensial melalui kanal resmi organisasi.

Masuk ke aplikasi

- 1 Buka halaman masuk. Gunakan alamat aplikasi atau `/login`.
- 2 Masukkan email dan password. Aktifkan “Ingat Saya” hanya pada perangkat pribadi/terkelola.
- 3 Pilih Masuk. Sistem akan mengarahkan ke halaman awal sesuai role.
- 4 Periksa identitas. Nama dan role tampil pada header. Hentikan pekerjaan jika role tidak sesuai.

Bagian antarmuka

AREA	FUNGSI	CARA PAKAI
Sidebar	Navigasi modul sesuai role	Klik menu induk untuk membuka submenu; menu yang tidak berizin tidak ditampilkan.
Header pengguna	Menampilkan nama dan role aktif	Gunakan sebagai verifikasi konteks sebelum aksi.
Mode tampilan	Mode Terang / Mode Gelap	Pilih ikon tema di header; pilihan tersimpan pada browser.
Bahasa	Indonesia / Inggris	Pilih ikon bahasa di header. Label halaman mengikuti locale aktif.
Keluar	Mengakhiri sesi	Gunakan menu Keluar; jangan hanya menutup tab pada komputer bersama.

Memahami respons akses

GEJALA	ARTI YANG PALING MUNGKIN	TINDAKAN
Menu tidak terlihat	Role, permission, atau feature access tidak memenuhi syarat	Muat ulang sekali, lalu minta pengelola memeriksa permission/fitur.
403 Forbidden	Akun terautentikasi tetapi tidak berhak melakukan aksi	Jangan mengulang melalui URL; eskalasi dengan nama halaman dan waktu.
503 / maintenance	Web atau fitur sedang dinonaktifkan	Tunggu pengumuman pemulihan; Sistem Management memeriksa status.
419 / sesi kedaluwarsa	CSRF/sesi sudah tidak valid	Muat ulang, login kembali, lalu ulangi input yang belum tersimpan.
422 / validasi	Ada field atau format yang tidak sesuai	Baca pesan di layar dan koreksi field terkait.

Menu bukan sumber otoritas akhir

Beberapa menu mempunyai allowlist role statis. Override permission saja belum tentu membuat menu muncul, sedangkan URL langsung tetap diperiksa oleh middleware/controller.

3. Dasbor dan Diskusi

Dua fitur bersama untuk ringkasan dan kolaborasi lintas role.

Dasbor

Sidebar > Dasbor

- Statistik aset per unit tetap menjadi ringkasan umum; tautan detail hanya dapat dibuka bila akun memiliki akses aset.
- Widget Finance tidak tampil tanpa permission `finance_report.read`.
- Grafik blasting tidak tampil tanpa permission `admin_blast.read`.
- Data grafik diperbarui berkala; gunakan tautan modul untuk pemeriksaan rinci.

Diskusi tim

Sidebar > Diskusi

- 1 Pilih kanal.** Kanal aktif ditampilkan pada area percakapan.
- 2 Cari atau baca pesan.** Daftar memuat pesan terbaru dan pesan yang sedang dipin.
- 3 Tulis pesan.** Isi teks, lampirkan berkas, atau rekam voice note. Minimal satu konten harus ada.
- 4 Balas bila perlu.** Pilih Balas pada pesan agar konteks ikut tercatat.
- 5 Pin informasi penting.** Pilih durasi 24 jam, 48 jam, 1 minggu, atau 1 bulan.
- 6 Hapus dengan tepat.** Pengguna hanya dapat menghapus pesan miliknya sendiri.

Etika dan kerahasiaan

Jangan unggah password, token, data pribadi berlebihan, atau dokumen yang tidak sesuai audiens kanal. Pin hanya informasi yang benar-benar perlu terlihat lintas role.

4. Master Data dan Manajemen Aset

Panduan pencarian, registrasi, impor, perubahan, penghapusan, dan QR aset.

Sidebar > Master Data Aset > Pilih kategori

Mencari dan membaca data

- 1 Buka Master Data Aset untuk ringkasan lintas kategori atau buka submenu kategori untuk lingkup spesifik.
- 2 Gunakan saringan. Kategori, unit, rentang tanggal data terbaru, nama file impor, kata kunci, dan batas baris dapat digunakan bersama.
- 3 Buka detail. Periksa kode/akun aset, serial, unit, lokasi, tahun, nilai perolehan, detail teknis, dan sumber impor.
- 4 Gunakan QR. QR membuka detail publik dan riwayat pemeliharaan yang sudah Disetujui.

KATEGORI	DETAIL KHAS YANG PERLU DIPERIKSA
AC	Merek, ukuran/dimensi, unit/watt, nomor seri.
Komputer	Merek/spesifikasi/serial per komponen.
Kendaraan	Polisi/rangka/mesin, BPKB/STNK/pajak, kilometer, PIC, kondisi.
Elektronik	Jenis/nama, merek/model, spesifikasi/serial, PIC, kondisi.
Inventaris Ruangan	Lokasi, jenis/nama/bahan/ukuran, jumlah, harga satuan, kondisi.
Bangunan Sarana Prasarana	Nama/jenis, luas/volume, dokumen, nilai buku, penanggung jawab.

Menambah aset manual

- 1 Buka submenu kategori. Halaman Master Data Aset lintas kategori bersifat read-only; CRUD dilakukan pada halaman kategori.
- 2 Pilih “Tambah Aset Baru”. Jika kategori sudah dipilih dari submenu, kategori akan dikunci.
- 3 Isi identitas. Kategori, kode aset, nomor serial, unit (TK/SD/Yayasan), lokasi, tahun pembelian, dan harga/nilai perolehan.
- 4 Isi detail teknis. Field berubah sesuai kategori. Komputer memuat komponen monitor, motherboard, prosesor, RAM, penyimpanan, GPU, serta keyboard/mouse.
- 5 Simpan. Periksa pesan sukses lalu cari kembali kode aset pada daftar.

Impor aset

- 1 Masuk ke kategori tujuan lalu pilih “Impor File Aset”.
- 2 Unduh templat resmi untuk AC, Komputer, Kendaraan, Elektronik, Inventaris Ruangan, atau Bangunan Sarana Prasarana.
- 3 Isi tanpa mengubah struktur kolom/sheet. Format yang didukung: XLSX, XLS, CSV.
- 4 Unggah dan proses. AC/Komputer membaca semua sheet aktif; kategori lainnya membaca sheet `Data Aset`.
- 5 Tinjau hasil. Kode yang sudah ada dapat diperbarui. Kategori tertentu membuat kode internal bila kode kosong/berulang.

Mengubah, menghapus, dan QR

- **Edit:** buka ikon edit, koreksi master/detail teknis, lalu Perbarui Aset. Riwayat pemeliharaan tetap dipertahankan.
- **Hapus:** gunakan hapus per baris atau Hapus Terpilih. Pastikan dependensi dan kebutuhan arsip sudah diperiksa.
- **QR:** lihat QR, unduh gambar/PDF, atau Unduh Semua QR. Uji bahwa QR membuka detail aset yang benar.

Impor dan hapus adalah aksi berdampak besar

Simpan file sumber, catat waktu impor, tinjau jumlah baris, dan lakukan sampling. Jangan menghapus massal hanya untuk “mengulang” impor tanpa memahami perilaku update kode aset.

5. Laporan Pemeliharaan

Kelola laporan dari intake QR sampai status dan notifikasi final.

Sidebar > Manajemen Aset > Laporan Pemeliharaan

Laporan QR masuk > Menunggu > Verifikasi detail > Disetujui / Ditolak > Ekspor & tindak lanjut

Filter dan ekspor

- Gunakan tanggal mulai/sampai, status, dan kata kunci; pilih Terapkan Filter.
- Pilih baris bila ekspor hanya untuk laporan tertentu.
- Jika tidak ada baris dipilih, ekspor Excel/PDF mengikuti seluruh filter aktif.
- Reset Filter untuk kembali ke lingkup penuh.

Memproses laporan

1 Buka detail. Periksa identitas aset, nama pekerja, tanggal, masalah, pekerjaan, PIC, biaya, bukti, dan status.

2 Koreksi bila perlu. Ubah field yang diizinkan lalu pilih Simpan.

3 Tetapkan status. Gunakan Setujui atau Tolak setelah verifikasi. Status tersedia: Menunggu, Disetujui, Ditolak.

4 Kirim ulang notifikasi bila diperlukan. Email master selalu ikut; pilih email dasbor dan/atau isi email manual untuk pengiriman satu kali.


5 Hapus hanya jika sah. Konfirmasi bahwa data tidak lagi diperlukan dan bukti audit sudah disimpan.

Dampak status

Halaman detail publik aset hanya menampilkan riwayat pemeliharaan berstatus Disetujui. Jangan menyetujui sebelum kode aset, pekerjaan, dan bukti benar.

6. Mengirim Laporan Pemeliharaan dari QR Aset

Alur intake ini bersifat publik dan tidak bergantung pada permission pembuatan laporan di portal.



- 1

Pindai QR. Buka halaman detail publik aset melalui kamera/QR scanner.
- 2

Verifikasi aset. Cocokkan kode aset, kategori, unit, lokasi, dan detail fisik sebelum mengisi.
- 3

Pilih “Kirim Laporan Pemeliharaan”. Form laporan akan terbuka.
- 4

Isi field wajib. Nama pekerja, tanggal pengerjaan, kondisi/masalah, deskripsi pengerjaan, dan nama PIC.
- 5

Isi biaya bila diketahui. Nilai boleh kosong, tetapi jika diisi harus angka nol atau lebih.
- 6

Unggah bukti. Foto wajib berupa JPG/JPEG/PNG/WEBP, maksimal 5 MB.
- 7

Periksa konfirmasi lalu Kirim. Laporan masuk dengan status Menunggu; sistem kemudian mencoba mengirim notifikasi sesuai konfigurasi.

PEMERIKSAAN SEBELUM KIRIM	KRITERIA
Aset	Kode dan lokasi cocok dengan label fisik.
Uraian masalah	Spesifik, dapat diverifikasi, tidak hanya “rusak”.
Uraian pekerjaan	Jelaskan tindakan yang telah dilakukan/hasil pemeriksaan.
Bukti foto	Jelas, relevan, tidak memuat data sensitif, ≤ 5 MB.
PIC/tanggal	Nama dan tanggal aktual, bukan perkiraan.

Perbedaan label dan validasi

Meskipun tampilan dapat memberi kesan lampiran opsional, validasi server saat ini mewajibkan satu foto bukti. Jika pengiriman ditolak, pastikan format dan ukuran foto sesuai.

7. Checklist Operasional Asset Manager

Checklist singkat agar pekerjaan dapat ditelusuri dan diserahterimakan.

Rutinitas

- ☐ Periksa aset baru/perubahan data dan laporan berstatus Menunggu.
- ☐ Validasi kode aset, lokasi, bukti, biaya, PIC, dan deskripsi pekerjaan.
- ☐ Setujui atau tolak laporan setelah verifikasi; catat tindak lanjut melalui kanal resmi bila diperlukan.
- ☐ Ekspor laporan berkala dan cek konsistensi QR dengan master data.

Sebelum menyimpan, mengirim, atau menghapus

- ☐ Role dan akun aktif sudah benar.
- ☐ Lingkup filter/pilihan sudah diperiksa; terpilih tidak tertukar dengan semua hasil.
- ☐ Data sumber dan field wajib sudah benar.
- ☐ Dampak ke pengguna/channel/periode lain telah dipahami.
- ☐ Konfirmasi pada layar dibaca, bukan langsung disetujui.
- ☐ Bukti/arsip tersedia untuk aksi yang sulit dibatalkan.

Catatan serah terima

- Untuk aset: catat kode aset, kategori, unit, serta sumber perubahan/impor.
- Untuk maintenance: catat kode aset, tanggal, status awal/akhir, dan bukti.

Eskalasi: Masalah akun ke IT Support; masalah nilai/jurnal aset ke Finance; masalah kebijakan ke Pembina.

Jangan menyimpan rahasia di catatan

Password, App Password, token API, session, dan kunci provider tidak boleh masuk screenshot, spreadsheet serah terima, Diskusi, atau manual.

8. Troubleshooting dan Eskalasi

Mulai dari pesan yang terlihat, pertahankan bukti, dan hindari pengulangan aksi yang dapat menggandakan transaksi.

GEJALA	KEMUNGKINAN	TINDAKAN AMAN
Tidak bisa login	Email/password salah, jalur login salah, akun/role berubah	Gunakan login standar; reset melalui pengelola akun bila diperlukan.
Menu hilang	Permission/allowlist role/feature global	Catat nama menu, role, waktu; minta Sistem Management memeriksa baseline dan override.
403	Tidak berhak pada route/aksi	Kembali ke menu yang tersedia dan eskalasi; jangan mencoba endpoint langsung.
503	Maintenance global atau feature nonaktif	Periksa pengumuman/waktu pemulihan; role Sistem Management memeriksa Feature Toggle.
419	Sesi/CSRF kedaluwarsa	Muat ulang dan login kembali; input belum tersimpan perlu diulang.
422	Validasi field/file gagal	Baca pesan per field, koreksi format/ukuran/tanggal, lalu kirim ulang sekali.
Data kosong setelah filter	Filter terlalu sempit atau kategori/periode salah	Reset filter, pilih scope bertahap, lalu pastikan data sumber memang ada.
Impor aset gagal/hasil tidak sesuai	Templat/sheet/kolom/format kode salah	Unduh templat baru, jangan ubah header, cek sheet aktif/Data Aset, lalu uji sampel.
Laporan QR gagal dikirim	Foto wajib/format/ukuran atau field belum lengkap	Gunakan JPG/JPEG/PNG/WEBP ≤ 5 MB dan lengkapi semua field wajib.

Informasi minimum saat eskalasi

- ☐ Nama halaman/menu dan role (tanpa password).
- ☐ Waktu kejadian dalam WIB.
- ☐ Langkah terakhir sebelum error.
- ☐ Kode status/pesan error yang tampil.
- ☐ ID/kode aset, nomor faktur, atau reference campaign bila relevan.
- ☐ Screenshot yang sudah disensor dari data pribadi/credential.

9. Catatan Hak Akses dan Tata Kelola

Cara membaca cakupan manual ketika konfigurasi aktual berubah.

LAPISAN	FUNGSI	DAMPAK
Role database	Identitas peran akun	Role manual ini: Asset Manager .
Baseline permission	Hak default dari konfigurasi aplikasi	8 permission default untuk role ini.
Permission override	Menambah atau mencabut hak per role	Dikelola Sistem Management; dapat membuat tampilan berbeda dari manual.
Allowlist menu/route	Pembatas tambahan berbasis role	Permission yang ditambah tidak selalu cukup untuk menampilkan menu khusus.
Feature access	On/off modul untuk semua role non-root	Modul dapat hilang atau merespons 503 untuk sementara.
Maintenance global	Menutup web untuk non-root	Sistem Management tetap dapat masuk untuk pemulihan.

Sumber kebenaran

Manual menjelaskan baseline terverifikasi dari enum role, konfigurasi permission/menu, middleware route, controller, dan view pada revisi kode yang tercantum di sampul. Jika tampilan berbeda, catat deployment dan minta pemeriksaan konfigurasi runtime.

Persetujuan internal

Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh