

Ativação por serial, cliente a cliente

Quatro passos: o primeiro você faz uma vez na vida, os outros três a cada cliente.

Todos os comandos abaixo foram rodados e conferidos nesta versão.

0 Crie o seu par de chaves

UMA VEZ SÓ

```
python3 skills/conversao-wx/scripts/licenca.py chaves gerar --saida ~/.wx-claude-code/cl
cp ~/.wx-claude-code/chaves/chave-publica.json licenca/chave-publica.json
```

A pública entra no plugin e vai para todo cliente. A privada fica só com você, gravada em `0600`, e **nunca** entra no repositório — quem a tiver emite serial no seu lugar. A chave que vem no pacote é de demonstração: troque antes do primeiro cliente.

1 Ele manda a impressão da máquina

COM O CLIENTE

```
python3 skills/conversao-wx/scripts/licenca.py maquina
```

Sai um código curto, como `7c76428b7ed7fd9e`. Não tem nada de sigiloso nele; é só o que amarra o serial àquele computador. Peça por e-mail mesmo.

2 Emita o serial do cliente

NA SUA MÁQUINA

```
python3 skills/conversao-wx/scripts/licenca.py gerar \
--cliente "Cliente Exemplo Ltda" \
--validade 2027-12-31 \
--maquina 7c76428b7ed7fd9e \
--email contato@cliente.com.br \
--chave-privada ~/.wx-claude-code/chaves/chave-privada.json
```

Sai um serial `WX2. ....` com nome, e-mail, validade e máquina assinados em RSA-2048/SHA-256. Mande por qualquer canal: mudar um caractere invalida a assinatura. **Guarde o serial** — hoje ele não fica registrado em lugar nenhum.

3 Ele instala e confere

COM O CLIENTE

```
python3 skills/conversao-wx/scripts/licenca.py instalar "WX2.eyJjbGll..."
python3 skills/conversao-wx/scripts/licenca.py verificar
```

Grava em `~/.wx-claude-code/licenca` (ou onde `WX_LICENCA` apontar) e responde `valida: Cliente Exemplo Ltda ate 2027-12-31`. A partir daí os hooks liberam os scripts, e o `CLAUDE.md` gerado no projeto sai com a marca d'água dizendo para quem a licença foi emitida.

Quando o serial é recusado

O hook recusa os scripts do plugin e diz o motivo. Os quatro casos:

O QUE ACONTECEU	POR QUÊ	O QUE FAZER
Serial alterado	assinatura não confere	Peça o serial de novo; provavelmente quebrou no copiar e colar (e-mail cortando linha é a causa comum).
Serial vencido	passou da validade	Emita outro com validade nova. Não há renovação no serial antigo.
Serial de outra máquina	a impressão não bate	O cliente trocou de computador ou copiou de um colega. Emita um novo para a máquina certa.
Licença ausente	nada instalado	O hook recusa os scripts do plugin e diz isso. Rode <code>instalar</code> .

O que vai dentro do serial

O serial é assinado, não cifrado: quem o tiver consegue ler estes campos. Nada sigiloso entra aqui — e é por isso que você consegue reconstruir seu cadastro a partir dos seriais que guardou, sem a chave privada.

CAMPO	O QUE É	PARA QUE SERVE
<code>id</code>	8 caracteres, único por emissão	serve de número de contrato
<code>cliente</code>	razão social como você digitou	aparece na marca d'água do <code>CLAUDE.md</code> do projeto
<code>email</code>	contato do cliente	opcional, mas útil para achar depois
<code>validade</code>	AAAA-MM-DD	conferida contra o relógio da máquina do cliente

CAMPO	O QUE É	PARA QUE SERVE
<code>maquina</code>	impressão do computador	vazio = funciona em qualquer máquina
<code>emitido_em</code>	data da emissão	preenchido sozinho

Como gerenciar as ativações

Sendo direto: **hoje não há gestão**. O `gerar` imprime o serial e não registra nada.

Enquanto isso não muda, o procedimento é manual:

- **Guarde cada serial emitido** num arquivo ou planilha, junto do cliente e da data. É o seu cadastro.
- **Sempre passe `--maquina`**. Sem ela, o serial funciona em qualquer computador, e o cliente pode copiá-lo à vontade.
- **Use validade curta**, do tamanho do contrato. É o único controle que você tem.
- **Renove com antecedência**: o cliente descobre o vencimento quando o plugin para.

Revogação não existe.

Um serial emitido vale até a data de validade e não há como cancelar antes. Revogar de verdade exige o servidor de licença, que está documentado como pendente em `licenca/LEIA-ME.md`.

A licença é dissuasão, não proteção.

Ela impede o uso casual e amarra o serial à máquina. Não impede quem tem o pacote de ler os arquivos, e a validade é conferida contra o relógio da máquina do cliente, que ele controla.

Referência rápida

COMANDO	QUEM RODA
<code>licenca.py chaves gerar --saida <pasta></code>	você, uma vez
<code>licenca.py gerar --cliente ... --validade ... --maquina ... --chave-privada ...</code>	você, por cliente
<code>licenca.py maquina</code>	o cliente, antes de receber o serial
<code>licenca.py instalar <serial></code>	o cliente, uma vez

COMANDO	QUEM RODA
<code>licenca.py verificar [--json]</code>	o cliente, quando algo recusar

Todos os comandos ficam em `skills/conversao-wx/scripts/licenca.py`, e o comando `/wx-claude-code:licenca` os invoca de dentro de uma sessão. O que a licença protege e o que não protege está em `licenca/LEIA-ME.md`.