

Ativação do WX Claude Code — passo a passo

Versão 3.47.0. Os comandos são os que existem no pacote; nada aqui é digitado de memória.

Do seu lado, uma vez só

Passo 1. Descompacte `wx-serial-3.47.0.zip` numa pasta que só você acessa. Ela nunca vai ao cliente: carrega o emissor de serial. **Passo 2.** Gere o seu par de chaves:

```
python3 emitir.py chaves --saida ~/.wx-serial/chaves
```

A privada fica em `~/.wx-serial/chaves/chave-privada.json`, com permissão 0600. A pública vai para `licenca/chave-publica.json` dentro do plugin **antes** de empacotar. A que está no repositório é de demonstração, e o validador avisa enquanto ela estiver lá.

Passo 3. Suba o receptor de avisos numa máquina sua, com o SMTP no ambiente:

```
export WX_SMTP_HOST=smtp.exemplo.com WX_SMTP_PORTA=587
export WX_SMTP_USUARIO=avisos@exemplo.com WX_SMTP_SENHA='...' WX_AVISO_PARA=voce@exemplo.com
python3 receber.py --porta 8765
```

Sem SMTP ele grava o livro e imprime na tela, mas não envia e-mail.

A cada venda

Passo 4. Se o serial for preso a uma máquina, peça ao cliente o resultado de `licenca.py maquina` e passe em `--maquina`. Sem isso o serial vale em qualquer máquina, e a segunda instalação chega a você como possível compartilhamento. **Passo 5.** Emita:

```
python3 emitir.py novo --cliente "Loja do Bairro Ltda" --validade 2027-09-08 \
--email cliente@loja.com --chave-privada ~/.wx-serial/chaves/chave-privada.json \
--aviso https://seu-servidor:8765/
```

Sai uma linha `WX2....`. A URL do aviso vai **dentro** do payload assinado: o cliente não consegue trocá-la sem invalidar o serial.

Passo 6. O livro guarda cada emissão, fora do repositório: - `emitir.py livro lista`; - `emitir.py reenviar <id>` recupera um serial perdido; - `emitir.py marcar-revogado <id>` anota a revogação. Anotar **não** bloqueia a máquina do cliente; isso está escrito no LEIA-ME e em `docs/SEGURANCA.md`.

Do lado do cliente

Passo 7. Instalar e ativar no mesmo comando:

```
unzip wx-claude-code-3.47.0-sem-corpus.zip -d ~/plugins
cd ~/plugins/wx-claude-code
```

```
./instalar.sh --serial "WX2. ...." --corpus ~/Downloads/Help_WL_12k_Json.zip
```

O instalador mostra a `LICENCA.md` e só segue com o aceite. O aceite fica gravado com o hash dos termos em `~/.wx-claude-code/aceite.json`. No Windows, `instalar.ps1` com os mesmos parâmetros.

Passo 8. Se o plugin já estava instalado, só o serial:

```
python3 "$CLAUDE_PLUGIN_ROOT/skills/conversao-wx/scripts/licenca.py" instalar "WX2. ...."
```

Ele pede o aceite se ainda não houver. `--aceito` pula a pergunta e `--sem-aviso` deixa o aviso pendente.

Passo 9. Na instalação o plugin envia **um** aviso ao seu receptor: serial, empresa, impressão da máquina, versão e data. Nada do projeto, do código ou dos anexos. Sem rede, o aviso fica em `aviso-pendente.jsonl` e a instalação segue.

Passo 10. Conferir:

```
python3 "$CLAUDE_PLUGIN_ROOT/skills/conversao-wx/scripts/licenca.py" verificar
```

Estado	O que significa
valida	cliente e validade impressos; tudo roda
ausente	nenhum serial em <code>~/.wx-claude-code/licenca</code> (ou em <code>\$WX_LICENCA</code>)
vencida	a data do serial passou; o que já foi convertido continua seu
maquina-diferente	serial preso a outra máquina
assinatura-invalida	serial não foi emitido com a chave desta distribuição
formato-invalido	o texto colado não é um serial <code>WX2.</code>
chave-ausente	o plugin está sem <code>licenca/chave-publica.json</code>

Passo 11. A partir daí toda sessão abre dizendo para quem o plugin está licenciado, e o `CLAUDE.md` gerado leva a marca d'água. Sem serial o plugin roda igual (desde a 3.51.0): o serial registra, não trava.

O que chega a você

Passo 12. Cada instalação vira um e-mail do receptor:

Situação	Assunto
primeira instalação do serial	Instalação — empresa · serial
mesma máquina de novo	Instalação repetida — empresa · serial
máquina diferente, mesmo serial	POSSÍVEL RECOMPARTILHAMENTO — empresa · serial
serial que você não emitiu	desconhecido

O item 3 da licença é o que você invoca no terceiro caso.

O que isso protege, e o que não

O serial é registro, não trava: desde a 3.51.0 nenhum hook nega nada (até a 3.50.0 o `PreToolUse` negava os scripts sem serial, e duas linhas apagadas removiam isso). A proteção de verdade é servir o corpus e os agentes de um servidor seu, com o serial conferido a cada chamada — está em `docs/SEGURANCA.md`, com o esforço de cada ataque.

Onde o mesmo texto vive

- Cliente: `licenca/ATIVACA0.md` e `docs/ativacao-do-serial.pdf`.
- Você: `ferramentas/wx-serial/LEIA-ME.md`.
- Em vídeo: `docs/video/wx-claude-code-video-primeiro.mp4`, cenas 2 a 6.