

媒体云播放器 Web SDK API 参考文档

V1.0

发布日期: 2013年6月25日

百度开发者中心

(版权所有,翻版必究)



目录

第1章	控制接口4
1. 1.	CYBERPLAYER4
1. 2.	CYBERPLAYER::SETUP
1. 3.	CYBERPLAYER::REMOVE
1.4.	CYBERPLAYER::GETDURATION6
1. 5.	CYBERPLAYER::GETFULLSCREEN6
1.6.	CYBERPLAYER::GETHEIGHT6
1.7.	CYBERPLAYER::GETMETA
1.8.	CYBERPLAYER::GETMUTE
1. 9.	CYBERPLAYER::GETPLAYLIST
1. 10.	CYBERPLAYER::GETPOSITION
1. 11.	CYBERPLAYER::GETRENDERINGMODE
1. 12.	CYBERPLAYER::GETSTATE
1. 13.	CYBERPLAYER::GETVOLUME
1. 14.	CYBERPLAYER::GETWIDTH
1. 15.	CYBERPLAYER::SETFULLSCREEN
1. 16.	CYBERPLAYER::SETMUTE
1. 17.	CYBERPLAYER::PLAYLISTITEM8
1. 18.	CYBERPLAYER::PLAYLISTPREV8
1. 19.	CYBERPLAYER::PLAYLISTNEXT
1. 20.	CYBERPLAYER::RESIZE
1. 21.	CYBERPLAYER::PLAY9
1. 22.	CYBERPLAYER::PAUSE
1. 23.	CYBERPLAYER::STOP
1. 24.	CYBERPLAYER::SEEK
1. 25.	CYBERPLAYER::SETVOLUME
第2章	事件响应接口10
2. 1.	CYBERPLAYER::ONBUFFER
2. 2.	CYBERPLAYER::ONBUFFERCHANGE
2. 3.	CYBERPLAYER::ONBUFFERFULL
2. 4.	CYBERPLAYER::ONCOMPLETE
2. 5.	CYBERPLAYER::ONERROR
2.6.	CYBERPLAYER::ONFULLSCREEN



2.7.	CYBERPLAYER::ONIDLE	11
2.8.	CYBERPLAYER::ONMETA	11
2. 9.	CYBERPLAYER::ON M UTE	11
2. 10.	CYBERPLAYER::ONPAUSE	12
2. 11.	CYBERPLAYER::ONPLAY	12
2. 12.	CYBERPLAYER::ONPLAYLIST	12
2. 13.	CYBERPLAYER::ONPLAYLISTITEM	12
2. 14.	CYBERPLAYER::ONREADY	12
2. 15.	CYBERPLAYER::ONRESIZE	13
2. 16.	CYBERPLAYER::ONSEEK	13
2. 17.	CYBERPLAYER::ONTIME	13
2. 18.	CYBERPLAYER::ONVOLUME	13



第1章 控制接口

1.1. cyberplayer

```
参数列表: String - 播放器 DIV 容器的 id, 用于盛放播放器 返回类型: Object 接口功能: 在指定的 DIV 容器内创建一个播放器实例。
代码示例:

var myPlayer = cyberplayer("playerContainer"). setup({
flashplayer:"cyberplayer.swf",
width:600,
height:450,
file:"http://ip:port/playlist.m3u8",
image: "xxx.jpg"
});
```

1.2. cyberplayer::setup

```
参数列表: Object
返回类型: 无
接口功能: 创建一个播放器。
代码示例:

var myPlayer = cyberplayer("playerContainer"). setup({
flashplayer: "player. swf",
width:600,
height:450,
file: "http://ip:port/playlist.m3u8",
image: "xxx. jpg"
});
参数详解:
```

setup 只有一个 Object 类型的参数,该参数是一个参数集合,该参数集合所包含的参数元素及使用方法如下描述:

参数名称	参数解释	备注
flashplayer	指定 flash 播放器 swf 文件的存放地址,可以是相对路径,也可以以 http 协议开头的绝对路径。	<mark>必须</mark>
width	指定要创建的播放窗口的宽度。	<mark>必须</mark>
height	指定要创建的播放窗口的高度。	<mark>必须</mark>
playlist	设置播放列表的显示模式和位置: 1.none; 2.right; 3.left; 4.bottom; 5.top; 6.over	可选
playlistfile	设置播放列表文件,每个视频文件的播放参数在播放列表文件里单独设置,播放列表文件格式如下: <rss <="" th="" version="2.0" xmlns:cbplayer="http://cyberplayer.baidu.com/"><th>可选(设置 playlist 参数时为必选 项)</th></rss>	可选(设置 playlist 参数时为必选 项)



channel> clitle>Example playlist clitle>Example playlist clitle>Example playlist clitle>Example playlist clitle>File clitle		encoding="utf-8">	
《item》 《title》标题 1〈/title》 《description》描述〈/description》 《cbplayer: image〉snapl. jpg〈/cbplayer: image〉 《cbplayer: file》http://ip:port/playlist1. m3u8〈/cbplayer:file》 《/item》 《title》标题 2〈/title》 《description》描述〈/description》 《cbplayer: image〉snap2. jpg〈/cbplayer: image〉 《cbplayer: image〉snap2. jpg〈/cbplayer: image〉 《cbplayer: file》http://ip:port/playlist2. m3u8〈/cbplayer:file》 《/item》 《/item》 《/item》 《/item》 《/item》 《/channel》 《/item》 《/channel》 《/ites》 《/item》 《/channel》 《/ites》 《/item》 《/item》 《/item》 《/channel》 《/item》 《/item		<channel></channel>	
《title》标题 1 ayer:file》 《/item》 《item》 《title》标题 2 <td></td> <td><title>Example playlist</title></td> <td></td>		<title>Example playlist</title>	
《title》标题 1 ayer:file》 《/item》 《item》 《title》标题 2 <td></td> <td></td> <td></td>			
《description》描述《description》 《cbplayer:image》snapl.jpg《cbplayer:image》 《cbplayer:file》http://ip:port/playlistl.m3u8《cbpl ayer:file》 《/item》 《item》 《item》 《cbplayer:image》snap2.jpg《cbplayer:image》 《cbplayer:image》snap2.jpg《cbplayer:image》 《cbplayer:image》snap2.jpg《cbplayer:image》 《cbplayer:file》http://ip:port/playlist2.m3u8《cbpl ayer:file》 《/item》 《/channel》 《/item》 《/channel》 《/rss》 item 设置是否在播放器载入后自动播放: true:自动播放; false:不自动播放。 或描放。 设置视频的重复播放模式,重复模式分为; 1.none:无重复; 2.single: repeat 单一重复模式; 3.list:整个列表重复一次; 4.always:始终重复(不管是列表还是单条目) streamer 设置 cb 服务器访问地址,形式为: rtmp://ip:port/app 可选 image 设置媒体流名称或文件名或 M3U8 插放列表地址 image 设置媒体流的预览图 volume 设置播放器音量大小 设置播放器控制条的显示模式,显示模式分为; 1.none:不显示; controlbar 2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏); 3.top:上方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏)			
<acherology< td=""> complete (controllar) <acherology< td=""> controllar <acherology< a=""> controllar <acherology< td=""> controllar</acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<></acherology<>			
aver:file			
《/item》 《title》标题 2 <td></td> <td></td> <td></td>			
《ittem》 《title〉标题 2〈/title〉 《description〉描述〈/description〉 《cbplayer:image〉snap2. jpg〈/cbplayer:image〉 《cbplayer:image〉snap2. jpg〈/cbplayer:image〉 《cbplayer:file〉http://ip:port/playlist2.m3u8〈/cbpl ayer:file〉 〈/item〉 〈/channel〉 〈/rss〉 item 设置播放列表起始播放位置,默认是 0 表示从第一个开始播放 可选 设置是否在播放器载入后自动播放: true:自动播放; false:不自 动播放。 设置视频的重复播放模式,重复模式分为:1.none:无重复;2.single: 中重复模式;3.list:整个列表重复一次;4.always:始终重复(不管是 列表还是单条目) streamer 设置 cb 服务器访问地址,形式为: rtmp://ip:port/app 可选 file 设置媒体流名称或文件名或 M3U8 播放列表地址 应选 image 设置媒体流的预览图 volume 设置播放器音量大小 设置播放器音量大小 设置播放器音量大小 设置播放器控制条的显示模式,显示模式分为:1.none:不显示; 2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏);3.top:上方固定(不隐藏);可选 4.bottom:下方固定(不隐藏)			
《title〉标题 2 <td></td> <td>· ·</td> <td></td>		· ·	
《cbplayer:image〉snap2. jpg《cbplayer:image〉《cbplayer:file》http://ip:port/playlist2.m3u8《cbplayer:file》http://ip:port/playlist2.m3u8《cbplayer:file》/(item〉《/item〉《/channel〉《/rss〉 item 设置播放列表起始播放位置,默认是 0 表示从第一个开始播放 可选 设置是否在播放器载入后自动播放: true:自动播放: false:不自 动播放。 autoStart 设置视频的重复播放模式,重复模式分为:1.none:无重复;2.single: repeat 单一重复模式;3.list:整个列表重复一次;4.always:始终重复(不管是 列表还是单条目) streamer 设置 cb 服务器访问地址,形式为: rtmp://ip:port/app 可选 image 设置媒体流名称或文件名或 M3U8 播放列表地址 必选 image 设置媒体流的预览图 可选 volume 设置播放器音量大小 可选 设置 表示模式分为:1.none:不显示; 2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏);3.top:上方固定(不隐藏);可选 4.bottom:下方固定(不隐藏);可选 4.bottom:下方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏); 3.top:上方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏); 3.top:上方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏); 3.top:上方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏); 4.bottom:下方固定(不能藏); 4.bottom:下方面。在一位,可能或述的证法或证法或证法或证法或证法或证法或证法证证证证证证证证证证证证证证证证证			
checolor: checolor: blue wer: file">checolor: checolor: checolo		<description>描述</description>	
aver:file			
(/item) (/channel) (/rss>) item 设置播放列表起始播放位置,默认是 0 表示从第一个开始播放 可选 autoStart 设置是否在播放器载入后自动播放: true:自动播放; false:不自动播放。 可选 设置视频的重复播放模式,重复模式分为:1.none:无重复;2.single:中重复模式;3.list:整个列表重复一次;4.always:始终重复(不管是列表还是单条目) 可选 streamer 设置 cb 服务器访问地址,形式为: rtmp://ip:port/app 可选 file 设置媒体流名称或文件名或 M3U8 播放列表地址 必选 image 设置媒体流的预览图 可选 volume 设置播放器音量大小 可选 设置播放器控制条的显示模式,显示模式分为: 1.none:不显示; controlbar 2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏); 3.top:上方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏) 可选			
item 设置播放列表起始播放位置,默认是 0 表示从第一个开始播放 可选 设置是否在播放器载入后自动播放: true:自动播放; false:不自 动播放。 可选 过置视频的重复播放模式,重复模式分为:1.none:无重复;2.single: 中一重复模式;3.list:整个列表重复一次;4.always:始终重复(不管是 列表还是单条目) streamer 设置 cb 服务器访问地址,形式为: rtmp://ip:port/app 可选 时间 设置媒体流名称或文件名或 M3U8 播放列表地址 必选 image 设置媒体流的预览图 可选 它置播放器音量大小 可选 设置播放器音量大小 可选 设置播放器音量大小 可选 设置播放器音量大小 可选 设置播放器音量大小 可选 2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏);3.top:上方固定(不隐藏);可选 4.bottom:下方固定(不隐藏)			
item 设置播放列表起始播放位置,默认是 0 表示从第一个开始播放 可选 设置是否在播放器载入后自动播放: true:自动播放; false:不自 动播放。 可选 对播放。 可选 过置视频的重复播放模式,重复模式分为: 1.none:无重复; 2.single: 单一重复模式; 3.list:整个列表重复一次; 4.always:始终重复(不管是 列表还是单条目) streamer 设置 cb 服务器访问地址,形式为: rtmp://ip:port/app 可选 可选 过置媒体流名称或文件名或 M3U8 播放列表地址 必选 image 设置媒体流的预览图 可选 设置播放器音量大小 可选 设置播放器音量大小 可选 设置播放器音量大小 可选 设置播放器控制条的显示模式,显示模式分为: 1.none:不显示; controlbar 2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏); 3.top:上方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏)		·	
autoStart 设置是否在播放器载入后自动播放: true:自动播放; false:不自 可选		· ·	
autoStart 动播放。 可选 设置视频的重复播放模式,重复模式分为: 1.none:无重复; 2.single: 单一重复模式; 3.list:整个列表重复一次; 4.always:始终重复(不管是列表还是单条目) 可选 streamer 设置 cb 服务器访问地址,形式为: rtmp://ip:port/app 可选 file 设置媒体流名称或文件名或 M3U8 播放列表地址 必选 image 设置媒体流的预览图 可选 volume 设置播放器音量大小 可选 设置播放器控制条的显示模式,显示模式分为: 1.none:不显示; 2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏); 3.top:上方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏) 可选	item	设置播放列表起始播放位置,默认是 0 表示从第一个开始播放	可选
动播放。 设置视频的重复播放模式,重复模式分为: 1.none:无重复; 2.single: 单一重复模式; 3.list:整个列表重复一次; 4.always:始终重复(不管是 列表还是单条目) streamer 设置 cb 服务器访问地址,形式为: rtmp://ip:port/app 可选 file 设置媒体流名称或文件名或 M3U8 播放列表地址	. 0	设置是否在播放器载入后自动播放: true:自动播放; false:不自	
世一重复模式; 3.list:整个列表重复一次; 4.always:始终重复(不管是列表还是单条目) streamer 设置 cb 服务器访问地址,形式为: rtmp://ip:port/app 可选 file 设置媒体流名称或文件名或 M3U8 播放列表地址	autoStart	动播放。	可 选
repeat 单一重复模式; 3.list:整个列表重复一次; 4.always:始终重复(不管是列表还是单条目) 可选 streamer 设置 cb 服务器访问地址,形式为: rtmp://ip:port/app 可选 file 设置媒体流名称或文件名或 M3U8 播放列表地址 必选 image 设置媒体流的预览图 可选 volume 设置播放器音量大小 可选 设置播放器控制条的显示模式,显示模式分为: 1.none:不显示; 2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏); 3.top:上方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏) 可选		7. 图 短 医 始 子 与 極 坐 4 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 5 6 6 5 6	
对表还是单条目) streamer 设置 cb 服务器访问地址,形式为: rtmp://ip:port/app 可选 file 设置媒体流名称或文件名或 M3U8 播放列表地址 必选 image 设置媒体流的预览图 可选 volume 设置播放器音量大小 可选 设置播放器控制条的显示模式,显示模式分为: 1.none:不显示; 2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏); 3.top:上方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏) 可选		设置视频的重复播放模式,重复模式分为: 1.none:尤重复; 2.single:	
streamer 设置 cb 服务器访问地址,形式为: rtmp://ip:port/app 可选 file 设置媒体流名称或文件名或 M3U8 播放列表地址 必选 image 设置媒体流的预览图 可选 volume 设置播放器音量大小 可选 设置播放器控制条的显示模式,显示模式分为: 1.none:不显示; 2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏); 3.top:上方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏) 可选	repeat	单一重复模式;3.list:整个列表重复一次;4.always:始终重复(不管是	可选
file 设置媒体流名称或文件名或 M3U8 播放列表地址 必选 image 设置媒体流的预览图 可选 volume 设置播放器音量大小 可选 设置播放器控制条的显示模式,显示模式分为: 1.none:不显示; controlbar 2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏); 3.top:上方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏)		列表还是单条目)	
image 设置媒体流的预览图 可选 可选 Volume 设置播放器音量大小 可选 设置播放器控制条的显示模式,显示模式分为: 1.none:不显示; controlbar 2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏); 3.top:上方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏)	streamer	设置 cb 服务器访问地址,形式为: rtmp://ip:port/app	可选
volume 设置播放器音量大小 可选 设置播放器控制条的显示模式,显示模式分为: 1.none:不显示; controlbar 2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏); 3.top:上方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏)	file	设置媒体流名称或文件名或 M3U8 播放列表地址	必选
设置播放器控制条的显示模式,显示模式分为: 1.none:不显示; controlbar 2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏); 3.top:上方固定(不隐藏); 可选 4.bottom:下方固定(不隐藏)	image	设置媒体流的预览图	可选
controlbar 2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏);3.top:上方固定(不隐藏);可选 4.bottom:下方固定(不隐藏)	volume	设置播放器音量大小	可选
4.bottom:下方固定(不隐藏)		设置播放器控制条的显示模式,显示模式分为: 1.none:不显示;	
	controlbar	2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏); 3.top:上方固定(不隐藏);	可选
skin 设置播放哭店駐旬 可选		4.bottom:下方固定(不隐藏)	
以且用从而及从已	skin	设置播放器皮肤包	可选

1. 3. **cyberplayer::remove** 参数列表: 无

返回类型:无

接口功能: 移除当前播放器。

代码示例:

myPlayer.remove();



1.4. cyberplayer::getDuration

参数列表: 无

返回类型: Number - 当前播放的媒体文件的总时长接口功能: 获取当前播放的媒体文件的总时长。

代码示例:

var duration = myPlayer.getDuration();

1.5. cyberplayer::getFullscreen

参数列表:无

返回类型: Boolean - true: 全屏; false: 非全屏

接口功能: 获取当前播放器是否处于全屏状态。

代码示例:

var fullscreen = myPlayer.getFullscreen();

1.6. cyberplayer::getHeight

参数列表:无

返回类型: Number - 播放器高度

接口功能: 获取当前播放器显示窗口高度。

代码示例:

var height = myPlayer.getHeight();

1.7. cyberplayer::getMeta

参数列表:无

返回类型: Object - 元数据对象

接口功能: 获取当前播放的媒体文件的元数据对象。

代码示例:

var meta = myPlayer.getMeta();

1.8. cyberplayer::getMute

参数列表:无

返回类型: Boolean - true: 声音打开; false: 声音关闭

接口功能: 获取当前播放器声音是否打开。

代码示例:

var mute = myPlayer.getMute();

1.9. cyberplayer::getPlaylist

参数列表:无

返回类型: Object - 播放列表



接口功能: 获取当前播放器的播放列表。

代码示例:

var duration = myPlayer.getDuration();

1.10. cyberplayer::getPosition

参数列表:无 返回类型:Number

接口功能: 获取当前播放的媒体文件的播放位置。

代码示例:

var position = myPlayer.getPosition();

1.11. cyberplayer::getRenderingMode

参数列表:无

返回类型: String - 渲染模式

接口功能: 获取当前播放器的渲染模式。

代码示例:

var mode = myPlayer.getRenderingMode();

1.12. cyberplayer::getState

参数列表:无 返回类型:Number

接口功能: 获取当前播放器状态。

代码示例:

var state = myPlayer.getState();

1.13. cyberplayer::getVolume

参数列表:无 返回类型:Number

接口功能: 获取当前播放器的音量。

代码示例:

var volume = myPlayer.getVolume();

1.14. cyberplayer::getWidth

参数列表:无 返回类型:Number

接口功能: 获取当前播放器窗口宽度。

代码示例:

var width = myPlayer.getWidth();



1.15. cyberplayer::setFullscreen

参数列表: Boolean - true : 全屏; false : 非全屏

返回类型:无

接口功能:设置当前播放器是否全屏。

代码示例:

myPlayer.setFullscreen(true);

1.16. cyberplayer::setMute

参数列表: Boolean - true: 打开声音; false: 关闭声音

返回类型:无

接口功能:设置当前播放器的声音开关。

代码示例:

myPlayer.setMute(true);

1.17. cyberplayer::playlistItem

参数列表: Number 返回类型: Object

接口功能: 获取指定的播放条目。

代码示例:

var item = myPlayer.playlistItem(2);

1.18. cyberplayer::playlistPrev

参数列表:无 返回类型:Object

接口功能:播放当前播放条目的前一项,并返回该项对象。

代码示例:

var item = myPlayer.playlistPrev();

1.19. cyberplayer::playlistNext

参数列表:无 返回类型:Object

接口功能:播放当前播放条目的后一项,并返回该项对象。

代码示例:

var item = myPlayer.playlistNext();

1.20. cyberplayer::resize

参数列表: Number - 播放器宽, Number - 播放器高

返回类型:无

接口功能:调整播放器大小。



代码示例:

myPlayer.resize(600, 400);

1.21. cyberplayer::play

参数列表:无 返回类型:无

接口功能: 开始播放当前媒体内容。

代码示例:

myPlayer.play();

1.22. cyberplayer::pause

参数列表:无 返回类型:Number

接口功能: 暂停播放当前媒体内容。

代码示例:

myPlayer.pause();

1.23. cyberplayer::stop

参数列表:无 返回类型:无

接口功能:停止播放当前媒体内容。

代码示例:

myPlayer.stop();

1.24. cyberplayer::seek

参数列表: Number - 目标播放时间

返回类型:无

接口功能: 定位当前媒体内容开始播放的位置。

代码示例:

myPlayer.seek(102);

1.25. cyberplayer::setVolume

参数列表: Number - 音量大小 (0-100)

返回类型:无

接口功能:设置播放器音量。

代码示例:

myPlayer.setVolume(90);



第2章 事件响应接口

2.1. cyberplayer::onBuffer

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器缓存事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onBuffer(function(event){
log("onBuffer");
});
```

2. 2. cyberplayer::onBufferChange

```
参数列表: Function
返回类型: void
接口功能: 设置播放器缓存变化监听函数。
代码示例:
myPlayer.onBufferChange(function(event) {
log("buffer percent:" + event.bufferPercent + "; position:" + event.position);
});
```

2.3. cyberplayer::onBufferFull

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器缓存满载状态监听函数。
代码示例:
myPlayer.onBufferFull(function(event){
log("onBufferFull");
});
```

2.4. cyberplayer::onComplete

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器完成事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onComplete(function(event){
log("onComplete");
});
```

2. 5. cyberplayer::onError

```
参数列表: Function 返回类型: 无
```



```
接口功能:设置播放器出错监听函数。
代码示例:
myPlayer.onError(function(event){
log("onError");
});
```

2.6. cyberplayer::onFullscreen

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器全屏状态变化监听函数。
代码示例:
myPlayer.onFullscreen(function(event){
log("onFullscreen");
});
```

2.7. cyberplayer::onldle

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器缓空闲事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onIdle(function(event){
log("onIdle");
});
```

2.8. cyberplayer::onMeta

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器元数据接收函数。
代码示例:
myPlayer.onMeta(function(event){
log("onMeta");
});
```

2.9. cyberplayer::onMute

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器音频开关变化监听函数。
代码示例:
myPlayer.onMute(function(event){
log("onMute");
});
```



2. 10. cyberplayer::onPause

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器暂停事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onPause(function(event){
log("onPause");
});
```

2.11. cyberplayer::onPlay

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器播放事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onPlay(function(event){
log("onPlay");
});
```

2.12. cyberplayer::onPlaylist

```
参数列表: Function 返回类型: 无
接口功能: 设置播放器播放列表接收函数。
代码示例:
myPlayer.onPlaylist(function(event) {
log("buffer percent:" + event.bufferPercent + "; position:" + event.position);
});
```

2.13. cyberplayer::onPlaylistItem

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器当前播放条目变化监听函数。
代码示例:
myPlayer.onPlaylistItem(function(event){
log("onPlaylistItem");
});
```

2.14. cyberplayer::onReady

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器就绪事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onReady(function(event){
```



```
log("onReady");
});
```

2.15. cyberplayer::onResize

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器窗口大小变化监听函数。
代码示例:
myPlayer.onResize(function(event){
log("onResize");
});
```

2.16. cyberplayer::onSeek

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器拖动事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onSeek(function(event){
log("onSeek");
});
```

2.17. cyberplayer::onTime

```
参数列表: Function
回调参数列表: Object - Time 事件
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器播放进度变化事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onTime(function(event){
log("onTime");
});
```

2.18. cyberplayer::onVolume

```
参数列表: Function 返回类型: 无
接口功能: 设置播放器音量变化事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onVolume(function(event){
log("onVolume");
});
```