

TIKLIVEauto paso a paso

Guía para empezar desde cero: poner el link en TikTok LIVE Studio, crear tus videos y usar la botonera.

Seguí los pasos **en orden, de a uno**. No pases al siguiente hasta que el anterior te haya funcionado. La primera vez lleva unos 20 minutos.

En las imágenes, lo que tenés que tocar o completar está marcado con un **recuadro rojo**.

Antes de empezar

Necesitás tres cosas listas en la **misma PC**:

- Una PC con Windows e internet.
- **TikTok LIVE Studio** instalado (el programa de TikTok para transmitir desde la computadora).
- **TIKLIVEauto** instalado y tu cuenta creada en la web de TIKLIVEauto.

Dos ideas para tener claras


- **TIKLIVEauto** es el que hace aparecer los videos y los sonidos.
- **TikTok LIVE Studio** es el que los muestra en tu LIVE. Para que los muestre hay que pegarle un link. Eso es el Paso 3.

Los 6 pasos

Paso	Qué vas a hacer	Cuántas veces
1	Abrir el programa	Cada vez que hacés LIVE
2	Conectarlo a tu LIVE	Cada vez (puede quedar automático)
3	Poner el link en TikTok LIVE Studio	Una sola vez
4	Crear tus acciones (videos y sonidos)	Una vez por cada video
5	Usar la botonera	Durante el LIVE
6	Que los regalos disparen cosas solos	Una vez por cada regalo

1 Abrir el programa

1. En el Escritorio, hacé doble clic en el ícono **TIKLIVEauto** (el robot).
2. La primera vez te pide entrar con tu cuenta. Usá la misma que creaste en la web (Google o email).
3. Se abre una ventana que se llama **Centro de control**. Es la pantalla principal: desde ahí se abre todo lo demás.



El Centro de control. Los dos botones que más vas a usar: Panel de control y Botonera.

Cómo sé que salió bien: ves el logo, los botones **Panel de control** y **Botonera**, y abajo los links con un botón **Copiar**.

Si cerrás esa ventana sin querer, el programa sigue funcionando. Buscá el ícono del robot abajo a la derecha, al lado del reloj (puede estar escondido en la flechita ^), y hacé clic para que vuelva a aparecer.


2 Conectarlo a tu LIVE

Este paso hace que el programa se entere de lo que pasa en tu LIVE: regalos, comentarios, seguidores.

1. En el Centro de control, tocá **Panel de control**.
2. Arriba, tocá la pestaña **Conexión**.



3. En **Tu usuario de TikTok** escribí tu usuario **sin la @**. Ejemplo: si sos @maria123, escribí **maria123**.
4. Tocá el botón **Conectar**.
5. Empezá tu LIVE en TikTok LIVE Studio.



Escribí tu usuario y tocá Conectar.

Cómo sé que salió bien: a la derecha, en **Lo que está pasando en el LIVE**, empiezan a aparecer los comentarios y regalos.


Si todavía no empezaste el LIVE, no pasa nada: el programa espera y se conecta solo cuando empezás. Con la casilla **Conectar solo al abrir el programa** tildada, las próximas veces no tenés que tocar nada.

3 Poner el link en TikTok LIVE Studio

Este es el paso más importante. Se hace **una sola vez**: después queda guardado.

Primero: copiar el link


1. En el Centro de control de TIKLIVEauto, busca el renglón **Alertas y voces**.
2. Tocá el botón **Copiar** que tiene al lado. No hace falta escribir nada a mano.



El renglón "Alertas y voces" con su botón Copiar.


Después: pegarlo en TikTok LIVE Studio

3. Abrí **TikTok LIVE Studio**. A la izquierda, debajo de la lista de fuentes, tocá **Añadir fuente**.



El botón Añadir fuente, a la izquierda.

4. En la ventana que se abre, toca **Enlace** y después el botón **Añadir** (abajo a la derecha).





Elegí Enlace y tocá Añadir.

5. Hacé clic en el casillero **Enlace** y apretá las teclas **Ctrl** y **V** juntas para pegar. Tiene que quedar así, completo y sin espacios:

<http://localhost.me:3000/alertas?pantalla=1>

6. Prendé las tres llaves (tienen que quedar en azul):
- **Activar sonido**. Si no, los videos se ven pero no se escuchan.
 - **Resolución personalizada**, y escribí **1080** en la **W** y **1920** en la **H**.
 - **Mantener siempre activa**.
7. Tocá **Añadir fuente**.



Izquierda: dónde se pega el link. Derecha: así tiene que quedar, con las tres llaves prendidas.

Si no se ve la pantalla completa: a veces TikTok LIVE Studio no toma bien el tamaño y la fuente no ocupa toda la pantalla. Es una falla de LIVE Studio y se arregla así:

1. Abrí los ajustes de esa fuente Enlace.
 2. Donde dice **1920** escribí **1921** y tocá **Aplicar**.
 3. Volvé a abrir los ajustes, escribí **1920** otra vez y tocá **Aplicar**.
- Con eso la fuente pasa a ocupar toda la pantalla.

Cómo sé que salió bien: no se ve nada nuevo en pantalla. Es normal: la fuente es transparente hasta que se dispara un video. Lo vas a comprobar en el Paso 4.

Reglas para no equivocarse

- El link tiene que empezar con **http://localhost.me**. Si dice **localhost**, LIVE Studio lo rechaza con el mensaje "introduce un URL válido". En ese caso cerrá TIKLIVEauto con el botón **Apagar**, volvé a abrirlo para que se actualice y copiá el link de nuevo.
- Pegá el link **una sola vez**. Si lo agregás dos veces, todo suena doble.
- TIKLIVEauto tiene que estar **abierto**. Si lo cerrás, el link deja de funcionar hasta que lo abras otra vez.
- El link solo sirve en tu PC. No funciona en el celular ni en otra computadora.

4 Crear tu primera acción

Una **acción** es lo que querés que pase en pantalla: un video, un sonido o un cartel. Primero se sube el archivo y después se arma la acción.

Primero: subir el video o el sonido

1. En el Panel de control, tocá la pestaña **Archivos**.




2. Tocá **Elegir archivos** (en algunas PC dice "Choose Files") y buscá tu video (.mp4 o .webm) o tu sonido (.mp3).
3. Tocá **Subir**. El archivo aparece abajo, en **Tus archivos**.



La pestaña Archivos: elegir el archivo y tocar Subir.

Después: armar la acción

1. Tocá la pestaña **Acciones**.



2. En **¿Cuál es el nombre de la acción?** escribí un nombre que reconozcas, por ejemplo "Gracias".
3. Tildá **Mostrar imagen / GIF / video** y elegí en la lista el archivo que subiste.
4. En **¿Cuánto tiempo debería mostrarse?** poné **0**. Así dura hasta que termina el video.
5. Bajá hasta el final y tocá **Guardar**.

Nueva acción

¿Cuál es el nombre de la acción?

Gracias

¿Qué debería pasar? (podés elegir varias)

☒ **Mostrar imagen / GIF / video**

gracias.mp4

o subí uno nuevo:

Choose File No file chosen

Videos alternativos (opcional): cada vez se elige uno al azar

☐ gracias.mp4
☐ mvp.mp4

Si el archivo no es compatible, es muy grande o no se reproduce, convertilo (por ejemplo en freeconvert.com). Recomendado: video MP4 con códec H264, o WEBM si querés transparencia.

☐ Reproducir sonido

☐ Mostrar texto

¿Cuánto tiempo debería mostrarse? (segundos)

0

0 = hasta que termine el video o el sonido

¿Cómo se acomoda la imagen o el video?

Entero, sin recortar (respeta 9:16, 16:9, 1:1...)

☐ ☐ ☐ Quitar el fondo verde o azul (chroma key)

Configuraciones adicionales (opcional)

Volumen de sonido: 80%

Pantalla de superposición

Pantalla 1

Enfriamiento global (seg) 0 Enfriamiento por usuario (seg) 0

☒ Desvanecimiento de entrada/salida

☐ Repetir con combos de regalos

☐ Saltar cuando llega la próxima acción

✓ Pantalla 1 conectada

Guardar Nueva / limpiar

Izquierda: la parte de arriba del formulario. Derecha: la parte de abajo, con el botón Guardar.

Por último: probarla

A la derecha, en **Tus acciones**, aparece la acción que guardaste. Tocá **Probar**.



Cada acción tiene su botón Probar.

Cómo sé que salió bien: al tocar Probar, el video aparece en TikTok LIVE Studio y se escucha. Si aparece, el Paso 3 y el Paso 4 están bien hechos.


Si tu video tiene fondo verde o azul, tocá **Editar** en esa acción y tildá **Quitar el fondo verde o azul (chroma key)**. El programa borra el fondo solo.

5 Usar la botonera

La **botonera** es una pantalla con botones. Cada botón dispara una acción cuando lo tocás, sin esperar un regalo. Primero tenés que tener acciones creadas (Paso 4).

En la PC

1. En el Centro de control, tocá **Botonera**.
2. Tocá el **lápiz** (arriba a la derecha) para entrar en modo editar.
3. Tocá un lugar vacío y elegí qué acción hace ese botón. Podés ponerle texto, un emoji, un color o una foto.
4. Repetí con los demás botones.
5. Tocá el **lápiz** otra vez para terminar.
6. Ahora tocá un botón: el video sale en tu LIVE al instante.




La botonera con tres botones ya armados. El lápiz sirve para editarlos.

El botón **Cortar** detiene el video que se está viendo.

En el celular

1. Conectá el celular al **mismo Wi-Fi** que la PC. Con datos móviles no funciona.
2. En el Centro de control de la PC, buscá el renglón **Botonera celular**. Es un link con números.
3. Escribí ese link tal cual en el navegador del celular (Chrome o Safari).
4. Aparecen los mismos botones que armaste en la PC.



El link de la botonera para el celular. Los números del tuyo pueden ser distintos.

Importante: si en el celular no abre, es porque Windows está bloqueando el paso. La primera vez Windows pregunta si deja pasar al programa por el Firewall: hay que tocar **Permitir**.

6

Que los regalos disparen cosas solos

Un **evento** le dice al programa **cuándo** tiene que salir una acción. Ejemplo: cuando alguien manda una Rosa, sale el video "Gracias".

1. En el Panel de control, tocá la pestaña **Eventos**.



2. En **Nombre del evento** escribí un nombre, por ejemplo "Rosa".
3. En **¿Cuándo se dispara?** elegí **Regalo específico**.
4. En **Nombre del regalo** escribí el nombre en inglés y en español, separados por coma: **Rose, Rosa**. TikTok manda los nombres en inglés, por eso van los dos.
5. En **¿Qué acciones hace?** tildá la acción que querés que salga.
6. Tocá **Guardar**.

Un formulario de configuración de eventos. Los campos y sus valores son: 'Nombre del evento' con 'Rosa'; '¿Cuándo se dispara?' con 'Regalo específico'; 'Nombre del regalo' con 'Rose, Rosa'; '¿Qué acciones hace?' con 'Gracias' seleccionada; y 'Estado' con 'Activo'. El botón 'Guardar' está resaltado con un recuadro rojo. Hay una explicación de ejemplo: 'Como lo manda TikTok (suele ser en inglés). Podés poner varios separados por coma: "Rose, Rosa". Con * vale cualquier regalo.'

Un evento completo: cuando mandan una Rosa, sale la acción "Gracias".

Cómo sé que salió bien: cuando alguien manda ese regalo en tu LIVE, el video sale solo.

Otras formas de disparar una acción

Disparador	Cuándo sale	Qué escribir
Regalo	Mandan un regalo en particular	El nombre: Rose, Rosa
Monedas	Mandan cualquier regalo grande	La cantidad mínima: 100
Seguir	Alguien te sigue	Nada
Likes	Una persona llega a cierta cantidad de tap tap	La cantidad: 100
Comando	Alguien escribe una palabra en el chat	La palabra: !baile

Para frenar todo lo automático por un rato, en la pestaña **Conexión** tildá **Pausar eventos automáticos**. La botonera sigue funcionando.

? Si algo no funciona

Buscá lo que te pasa en la primera columna y hacé lo que dice la segunda.

Qué pasa	Qué hacer
LIVE Studio dice "introduce un URL válido"	El link tiene que empezar con <code>http://localhost</code> . Si dice <code>localhost</code> , apagá y abrí TIKLIVEauto para que se actualice y copiá el link de nuevo.
Pegué el link y no se ve nada	Es normal: es transparente. Tocá Probar en una acción para ver si aparece.
Toco Probar y no aparece nada	Revisá que TIKLIVEauto esté abierto. En LIVE Studio, clic derecho sobre la fuente y Actualizar.
El video se ve pero no se escucha	En LIVE Studio, abrí los ajustes de la fuente Enlace y prendé Activar sonido. Revisá el volumen de la acción.
El video no ocupa toda la pantalla	En los ajustes de la fuente Enlace, cambiá 1920 por 1921 y tocá Aplicar. Después volvé a poner 1920 y tocá Aplicar.
Se escucha doble	Tenés el link agregado dos veces en LIVE Studio. Borrá una.
No se conecta a mi LIVE	Revisá que el usuario esté bien escrito y sin la @. Tenés que estar en vivo.
Un regalo no hizo nada	Revisá el nombre del regalo en el evento: en inglés y en español, separados por coma.
La botonera no abre en el celular	Mismo Wi-Fi que la PC. Usá el link con números. Permití el programa en el Firewall de Windows.
El video sale con fondo verde	Editá la acción y tildá Quitar el fondo verde o azul.

Qué pasa	Qué hacer
Cerré la ventana sin querer	El programa sigue andando. Tocá el ícono del robot al lado del reloj.

Dentro del programa, el botón **Aprender a usarlo** del Centro de control tiene todas las opciones explicadas, con buscador.

Antes de cada LIVE

Una vez que está todo configurado, cada día solo hay que hacer esto, en este orden:

1. Abrir TIKLIVEauto.
2. Abrir TikTok LIVE Studio y empezar el LIVE.
3. Mirar en el Centro de control que diga que está conectado. Si no, ir a Conexión y tocar **Conectar**.
4. Tocar **Probar** en una acción para ver que se ve y se escucha.
5. Abrir la botonera en la PC o en el celular.

El link de LIVE Studio no hay que volver a pegarlo: queda guardado desde el Paso 3.



Extra: que el programa lea el chat

El **lector de chat** lee en voz alta lo que escribe tu público. Sale por el mismo link de **Alertas y voces** que ya pegaste en el Paso 3: no hay que agregar nada en LIVE Studio.

La voz normal (gratis)

1. En el Panel de control, tocá la pestaña **Lector de chat**.
2. Tildá **Leer el chat en voz alta** y elegí la **Voz**.
3. Tocá **Guardar**. Con el botón **Escuchar acá** probás cómo suena.

Voces de IA (Premium)


Son voces de inteligencia artificial, más naturales. Funcionan con el plan **Premium** y también durante la **prueba gratis**. Usan un servicio que se llama Fish Audio: necesitás tu propia clave, y crear la cuenta es gratis.

1. En la misma pestaña **Lector de chat**, bajá hasta la caja **Voces de IA para el chat**.
2. Tocá **Abrir la página de claves**. Se abre fish.audio: creá tu cuenta, creá una clave nueva (en esa página dice "API Keys") y copiala.
3. Volvé a TIKLIVEauto, pegá la clave en el casillero y tocá **Guardar clave**.

La caja de Voces de IA antes de poner la clave.

Importante: la clave es como una contraseña. Queda guardada solo en tu PC. No la muestres en el LIVE ni se la pases a nadie.

4. En **Voz del chat** elegí la voz. Con el botón del parlante escuchás cada una antes de elegir.
5. Tildá **Leer el chat con voces de IA**.
6. Listo: desde ahora el chat se lee con esa voz.



Tildá la casilla, elegí la voz y probala con el parlante.

Cómo sé que salió bien: tocá el parlante al lado de una voz y se escucha en el panel. En el LIVE, la voz tarda unos 2 segundos en empezar a hablar: es normal.

Sumar una voz tuya

En fish.audio abrí la voz que te gusta y copiá el link de la barra de direcciones. Pegalo en **Agregar una voz tuya** y tocá **Guardar voz**. Usá voces originales o tu propia voz: las que imitan a famosos o a personajes tienen dueño y TikTok puede sancionar el LIVE.

Si la voz de IA no suena

Qué pasa	Qué hacer
Dice que la clave no es correcta	Tocá Cambiar clave y pegala de nuevo, entera y sin espacios.
Suena la voz de siempre	Si Fish Audio falla o tarda, el programa sigue solo con la voz normal para que el chat no quede mudo. Mirá el aviso que aparece abajo en la caja.
La caja muestra un candado	Las voces de IA son de Premium. Pasá a Premium desde la pestaña Licencia.
No se escucha nada en el LIVE	En LIVE Studio, la fuente Enlace tiene que tener prendido Activar sonido (Paso 3).




Extra: potenciadores de batalla

Cuando en una batalla alguien tira un **potenciador** (guante, neblina, martillo, x2, x3...), TIKLIVEauto lo detecta y muestra **solo** la animación del **robot**. Ya viene hecho: no hay que crear acciones ni eventos, y los robots no ocupan lugar en tu lista de acciones.

Abrir la página de Potenciadores


1. En el **Centro de control** tocá **Potenciadores**. El mismo botón está arriba en el Panel de control y en la Botonera.
2. Se abre una **página aparte**. Dejala abierta al lado durante la batalla: así no tenés que cambiar de pestaña.



El botón Potenciadores en el Centro de control.

Qué tiene cada tarjeta

- **Sale sola (automático):** prendido, el robot aparece cuando TikTok avisa que tiraron ese potenciador. Apagado, no aparece.
- **Para quién:** solo si es para mí, solo si es para el rival, o para cualquiera de los dos.
- **Lanzar ahora:** lo muestra en el momento, a mano.



Una tarjeta por potenciador. En rojo: el interruptor, para quién vale y el botón para lanzarlo a mano.

Snipe e Impulso musical se lanzan solo a mano con **Lanzar ahora**: TikTok todavía no avisa cuando los tiran.



Extra: potenciadores y sonido directo


Gratis y Premium

	Gratis	Premium (y prueba gratis)
Robots de los potenciadores	Todos, menos el guante dorado	Todos, con el guante dorado
Cambiar la animación o subir la tuya	No	Sí: tocá la miniatura de la tarjeta
Por dónde salen	Por el link de Alertas del Paso 3	Por su propia pantalla (viene la 3)

Con Premium: agregar el link de los potenciadores (una sola vez)

Con Premium los robots salen por su **propia pantalla**, así no esperan turno detrás de un video largo. Para verlos hay que agregar ese link en LIVE Studio, igual que en el Paso 3:

1. En la página de Potenciadores abrí **Enlace para TikTok LIVE Studio** y tocá **Copiar**.
2. En TikTok LIVE Studio: **Añadir fuente** → **Enlace**, pegá el link y dejá prendido **Activar sonido**.




El link de los potenciadores, con el botón para copiarlo.

Si no agregás ese link, los robots no se ven. En el plan Gratis no hace falta: salen por el link que ya pegaste.

Sonido directo: que todo suene fuerte en batallas

En vivos en conjunto y batallas, el sonido que sale por el link a veces llega **bajo**. Con el **Sonido directo** los videos, los sonidos y el lector suenan por la PC, igual que la música.

1. En el **Centro de control** tocá **Sonido directo**.
2. Se abre una ventana chica que dice **Sonido directo**. Dejala abierta (la podés minimizar). Si aparece el botón **Activar sonido**, tocalo una vez.



El interruptor de Sonido directo en el Centro de control.

Cómo sé que salió bien: el interruptor queda prendido y dice que suena por la PC. Si cerrás la ventana de sonido, vuelve a sonar por el link: nunca quedás mudo.