Fortgeschrittene Speicherverwaltung

Segmentierung und Fragmentierung

Prof. Dr.-Ing. Andreas Heil

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. Icons by The Noun Project.


v1.0.1

Lernziele und Kompetenzen

Grundlegende Überlegung


Wie gehen wir mit großen Adressräumen um?

- Zwischen Heap und Stack liegt ggf. viel (ungenützter) Speicher
- Mit 32-Bit lassen sich 4 GB große Adressräume ansprechen




Exkurs

- Unter 32-Bit Windows waren die obersten 2 GB physikalischem Speicher für Windows Reserviert: max. 2 GB virtueller Adressraum
- Unter 32-Bit Linux 1 GB
 physikalischem Speicher für Betriebssystem: max. 3 GB
 virtueller Adressraum




Lösung: Segmentierung

- Ein Base- und Bounds-Paar pro logisches Speichersegment des Adressraums
- Was ist eine Speichersegment?
- Zusammenhängender
 Speicherbereich
- In unserem Fall drei Segmente
 - o Programm-Code
 - Heap
 - Stack




Hardware-Unterstützung

- Folglich: Es müssen drei Base- und Bounds-Paare in der MMU unterstützt werden
- Frage: Woher weiß die CPU welches Segment gemeint ist?
- Lösung: Teile der virtuellen Speicheradresse werden für das Segment genutzt



Base- und Bounds Beispiel

Segment	Base	Größe
Code	32K	2K
Неар	34K	3K
Segment	28K	2K



Segmentation Fault

Speicherzugriff auf illegale Adresse in segmentiertem (aber auch bei nichtsegmentiertem Speicher)

Wie kann dass passieren?

- Typisch für C-Programmer.
- Aufgrund von Pointer-Arithmetik ist es rechte einfach versehentlich eine Adresse zu »berechnen«, die außerhalb des gültigen Segments liegt


Adressierung von Code-Segmenten (1)

Beispiel:

- 00 Code Segment
- 01 Heap Segment
- 10 Stack Segment

Berechnung:

- Offset + Base-Register: physikalische Speicheradresse
- Zum Prüfen der Obergrenze, wir die Größe hinzuaddiert



Adressierung von Code-Segmenten (2)

- Was ist mit dem Stack?
 - Hardware-Support durch zusätzliches Bit
- Aus Effizienzgründen: Speicherbereiche können geteilt werden
 - Hardware-Support durch zusätzliches Protection-Bit
 - Segment kann somit in mehreren virtuellen Adressräumen genutzt werden

Segment	Base	Gräße (max. 4K)	Wächst pos.	Schutz
Code	32K	2K	1	Read-Execute
Heap	34K	3K	1	Read-Write
Stack	28K	2K	0	Read-Write

Segmentierung und das Betriebssystem

- Bei Context Switch müssen Segment-Register ebenfalls gesichert/geladen werden
- Was passiert wenn das Speichersegment nicht genügt?
 - malloc -Aufruf liefert Pointer auf Speicherbereich im Heap, Heap ist jedoch
 zu klein
 - sbrk -SysCall wird ausgeführt, um Heap zu vergrößern
 - Betriebssystem vergrößert das Segment und aktualisiert die entsprechenden Register
 - Hinweis: Vergrößerung kann vom Betriebssystem zurückgewiesen werden (Programm hat bereits genügend Speicher oder es gibt keinen physikalischen Speicher mehr)

Fragmentierung

Speicherfragmentierung (engl. external fragmentation)

- Ursprüngliche Annahme: Alle virtuellen Adressräume sind gleich groß, das ist leider in der Realität nicht so
- Für Segmente müssen passende Speicherbereiche gesucht werden
- Physikalischer Speicher besteht somit schnell aus einer Vielzahl an belegten Speicherabschnitten und Löchern
- Speicher muss vom Betriebssystem komprimiert werden

Exkurs: MS-DOS und EMM386.SYS

- Unter MS-DOS gab es Anfangs ein 640KB Limit
- Um den Speicher optimal auszunutzen musste der Speicher händisch optimiert werden, z.B.
 - durch Nutzung zusätzlicher Tools zur Speicherverwaltung
 - händisches Anordnen der zu ladenden Treiber, um Lücken im
 - Speicher möglichst zu vermeiden (minimieren)

Hausaufgabe:

Lesen Sie The 640K memory limit of MS-DOS

config.sys

```
[common]
SWITCHES=/f#
DOS=NoAuto DOS=high, umb
BUFFERSHIGH=40
FTI FSHTGH=20
FCBSHIGH=1
LASTDRIVEHIGH=m
DEVICE=c:\drivers\qhmboot.sys
DEVICE=c:\drivers\umbpci.sys /i=e000-efff
DEVICEHIGH=c:\drivers\qhimem.sys /n48
DEVICE=c:\windows\himem.sys
DEVICEHIGH=c:\windows\emm386.exe ram auto
DEVICEHIGH=c:\windows\ifshlp.sys
DEVICEHIGH=c:\drivers\usbaspi.sys /v
DEVICEHIGH=c:\drivers\di1000dd.sys
INSTALL=c:\drivers\ctmouse.exe
DEVICEHIGH=c:\drivers\qcdrom.sys /D:mycdrom
INSTALL=c:\drivers\shcdx33a.com /D:mydrom
```

Referenzen

Bildnachweise