Packet Tracer - Configurer les VLAN et le trunk - Mode physique

Topologie



Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP	Masque de sous réseau	Passerelle par défaut
S1	VLAN 1	192.168.1.11	255.255.255.0	S/O
S2	VLAN 1	192.168.1.12	255.255.255.0	S/O
PC-A	Carte réseau (NIC)	192.168.10.3	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-B	Carte réseau (NIC)	192.168.10.4	255.255.255.0	192.168.10.1

Objectifs

Partie 1 : Création d'un réseau et configuration des paramètres de base des périphériques

Partie 2: Créer les VLAN et attribuer les ports de commutateur

Partie 3: Mettre à jour les attributions des ports VLAN et la base de données VLAN

Partie 4: Configurer un trunk 802.1Q entre les commutateurs

Contexte/scénario

Les commutateurs modernes utilisent des VLANs pour améliorer les performances réseau en divisant les vastes domaines de diffusion de couche 2 en domaines plus petits. Ces VLAN peuvent également être utilisés comme mesure de sécurité en contrôlant quels hôtes peuvent communiquer. D'une manière générale, les VLAN permettent d'adapter un réseau aux objectifs de l'entreprise.

Les trunks de VLAN sont utilisés pour étendre des VLAN sur plusieurs périphériques. Les trunks permettent au trafic de plusieurs VLAN de circuler sur une liaison unique, tout en maintenant intactes l'identification et la segmentation des VLAN.

Au cours de ce PTPM, vous allez créer des VLANs sur les deux commutateurs présents dans la topologie, attribuer les VLANs aux ports d'accès des commutateurs, vérifier que les VLAN fonctionnent comme prévu. Vous allez ensuite créer une trunc VLAN entre les deux commutateurs pour permettre aux hôtes du même VLAN de communiquer via la trunc, quel que soit le commutateur auquel l'hôte est connecté.

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Instructions

Partie 1 : Créer le réseau et configurer les paramètres de base des périphériques

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base sur les hôtes de PC et les commutateurs.

Étape 1: Réalisez le réseau comme indiqué dans la topologie.

Connectez les équipements représentés dans le schéma de topologie et effectuez le câblage nécessaire.

a. Cliquez et faites glisser les commutateurs **S1** et **S2** dans le **rack**.

Remarque: Cette activité s'ouvrira avec 37% d'achèvement car les ports du commutateur sont tous coupés. Lorsque vous installez les commutateurs dans le rack, les ports sont automatiquement activés. Après environ une minute, le score baissera à 1%. Plus tard dans l'activité, vous fermez les ports inutilisés.

b. Cliquez et faites glisser **PC-A** et **PC-B** vers la **Table** et utilisez le bouton d'alimentation pour les allumer.

c. Fournir une connectivité réseau en connectant des câbles **directs en cuivre** , comme indiqué dans la topologie.

d. Connectez le **câble de console** de l'appareil **PC-A** à **S1** et du périphérique **PC-B** à **S2**.

Étape 2: Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur.

a. À partir de l' **onglet Bureau** de chaque PC, utilisez le **Terminal** pour consoles dans chaque commutateur et activez le mode d'exécution privilégié.

b. Passez en mode de configuration.

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

c. Attribuez un nom de périphérique à chaque commutateur.

d. Attribuez **class** comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.

e. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console et activez la connexion.

f. Attribuez **cisco** comme mot de passe vty et activez la connexion.

g. Cryptez les mots de passe en texte clair.

h. Créez une bannière qui avertit quiconque d'accéder à l'appareil que tout accès non autorisé est interdit. i.

Configurez l'adresse IP listée dans la table d'adressage pour VLAN 1 sur le commutateur.

Remarque: L'adresse VLAN 1 n'est pas grade car vous la supprimerez plus tard dans l'activité. Cependant, vous aurez besoin du VLAN 1 pour tester la connectivité plus tard dans cette partie.

j. Arrêtez toutes les interfaces qui ne seront pas utilisées.

k. Réglez l'horloge sur le commutateur.

Remarque: Le réglage de l'horloge ne peut pas être classé dans Packet Tracer.

l. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

Appelez le professeur pour contrôler votre travail.

```
Switch#show run
Building configuration...

Current configuration : 1460 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Switch
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
Switch#show run
Building configuration...

Current configuration : 1460 bytes
!
version 12.2
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Switch
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 3: Configurez les PC hôtes.

Dans l'onglet **Bureau** de chaque **PC**, cliquez sur Configuration IP et entrez les informations d'adressage telles qu'affichées dans la table d'adressage.



Étape 4: Tester la connectivité

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Testez la connectivité réseau en tentant d'effectuer un ping entre chacun des périphériques câblés.

PC-A peut-il envoyer une requête ping à **PC-B**?

Non car PC-A et PC-B ne sont pas présent dans les même VLAN

PC-A peut-il envoyer une requête ping à **S1**?

Non

PC-B peut-il envoyer une requête ping à **S2**?

Non

S1 peut-il envoyer une requête ping à **S2**?

Non

Si vous avez répondu "Non" à l'une de ces questions, pourquoi les requêtes ping n'ont-elles pas abouti?

Car routage inter-vlan pas configuré

Partie 2 : Créer les VLAN et attribuer les ports de commutateur

Dans Partie 2, vous allez créer des **VLAN de gestion**, **d'exploitation**, de **parking_Lot** et **natifs** sur les deux commutateurs. Vous attribuerez ensuite ces VLAN aux interfaces appropriées. La commande **show vlan** est utilisée pour vérifier vos paramètres de configuration.

Étape 1: Créez les VLAN sur les commutateurs.

À partir de l' **onglet Bureau** de chaque **PC**, utilisez Terminal pour continuer à configurer les deux commutateurs réseau.

a. Créez les VLANs sur **S1**.

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name Operations
S1(config-vlan)# vlan 20
S1(config-vlan)# name Parking_Lot
S1(config-vlan)# vlan 99
S1(config-vlan)# name Management
S1(config-vlan)# vlan 1000
S1(config-vlan)# name Native
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
S1(config-vlan)# end
```

b. Créez les mêmes VLAN sur S2.

c. Exécutez la commande **show vlan brief** pour afficher la liste des VLAN sur **S1**.

```
S1# show vlan brief
```

```
Switch#
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/1, Gig0/2
10   Operations                       active
20   Parking_Lot                      active
99   Management                       active
1000 Native                           active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch#
```

Quel est le VLAN par défaut?

Le VLAN par défaut est le VLAN 1

Quels ports sont attribués au VLAN par défaut?

Actuellement , tout les ports (car aucun n'est encore configuré)

Étape 2: Attribuez les VLAN aux interfaces de commutateur correctes.

a. Attribuez les VLAN aux interfaces sur **S1**.

1) Attribuez PC-A au VLAN d'opération.

```
S1(config)# interface f0/6
S1(config-if)# switchport mode access
S1(config-if)# switchport access vlan 10
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

2) À partir du VLAN 1, supprimez l'adresse IP de gestion et configurez-la sur VLAN 99.

```
S1(config)# interface vlan 1
S1(config-if)# no ip address
S1(config-if)# interface vlan 99
S1(config-if)# ip address 192.168.1.11 255.255.255.0
S1(config-if)# end
```

b. Exécutez la commande **show vlan brief** et vérifiez que les VLAN sont attribués aux interfaces correctes

```
% Incomplete command.
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24, Gig0/1
                                                Gig0/2
10   Operations                       active    Fa0/6
20   Parking_Lot                      active
99   Management                       active
1000 Native                           active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch#
```

Quel est l'état du VLAN 99? Expliquez votre réponse.

L'état du VLAN 99 est 'UP' car on viens de le configurer

d. Attribuez **PC-B** au VLAN **d'opérations** sur **S2**.

e. À partir du VLAN 1, supprimez l'adresse IP de gestion et configurez-la sur VLAN 99 conformément à la table d'adressage.

f. Exécutez la commande **show vlan brief** pour vérifier que les VLAN sont attribués aux interfaces correctes.

S1 peut-il envoyer une requête ping vers **S2**? Expliquez votre réponse.

Non car le trunk n'est pas encore configuré

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

PC-A peut-il envoyer une requête ping à **PC-B**? Expliquez votre réponse.

Non plus , car le trunk n'est pas configuré

Partie 3 : Mettre à jour les attributions des ports VLAN et la base de données VLAN

Dans la Partie 3, vous allez modifier les attributions des ports VLAN et supprimer des VLAN de la base de données VLAN.

Étape 1: Attribuez un VLAN à plusieurs interfaces.

À partir de l' **onglet Bureau** de chaque **PC**, utilisez **Terminal** pour continuer à configurer les deux commutateurs réseau.

a. Sur **S1**, attribuez les interfaces F0/11 – 24 au VLAN99.

```
S1(config)# interface range f0/11-24
S1(config-if-range)# switchport mode access
S1(config-if-range)# switchport access vlan 99
S1(config-if-range)# end
```

b. Exécutez la commande **show vlan brief** pour vérifier les attributions de VLAN.

c. Réattribuez les interfaces F0/11 et F0/21 au VLAN 10.

d. Vérifiez que les attributions de VLAN sont correctes.

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Gig0/1, Gig0/2
10   Operations                       active    Fa0/6, Fa0/11, Fa0/21
20   Parking_Lot                      active
30   VLAN0030                         active    Fa0/24
99   Management                       active    Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23
1000 Native                           active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch#
```

Étape 2: Supprimez une attribution de VLAN de l'interface.

a. Exécutez la commande **no switchport access vlan** pour supprimer l'attribution du VLAN 99 à l'interface F0/24.

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
S1(config)# interface f0/24
S1(config-if)# no switchport access vlan
S1(config-if)# end
```

À quel VLAN le port F0/24 est-il maintenant associé?

Au VLAN par défaut

Étape 3: Supprimez un ID VLAN de la base de données VLAN.

a. Ajoutez le VLAN 30 à l'interface F0/24 sans exécuter la commande globale VLAN.

Commande saisies : *interface f0/24* *no switchport access vlan* *switchport access vlan 30*

Remarque : La technologie actuelle des commutateurs ne nécessite plus l'exécution de la commande **vlan** pour l'ajout d'un VLAN à la base de données. En attribuant un VLAN inconnu à un port, le VLAN sera créé et ajouté à la base de données VLAN.

b. Vérifiez que le nouveau VLAN s'affiche dans la table VLAN.

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Gig0/1, Gig0/2
10   Operations                       active    Fa0/6, Fa0/11, Fa0/21
20   Parking_Lot                      active
30   VLAN0030                         active    Fa0/24
99   Management                       active    Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23
1000 Native                           active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch#
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Quel est le nom par défaut du VLAN 30?

VLAN0030

c. Exécutez la commande **no vlan 30** pour supprimer le VLAN 30 de la base de données VLAN.

```
S1(config)# no vlan 30
S1(config)# end
```

d. Exécutez la commande **show vlan brief**. L'interface F0/24 a été attribuée au VLAN 30.

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Gig0/1, Gig0/2
10   Operations                       active    Fa0/6, Fa0/11, Fa0/21
20   Parking_Lot                      active
99   Management                       active    Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23
1000 Native                           active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch#
```

Après avoir supprimé le VLAN 30 de la base de données VLAN, pourquoi F0/24 n'est-il plus affiché dans la sortie de la commande **show vlan brief** ? À quel VLAN le port F0/24 est-il maintenant affecté? Que devient-il du trafic destiné à l'hôte connecté à F0/24?

e. Exécutez la commande **no switchport access vlan** sur l'interface F0/24.

f. Exécutez la commande **show vlan brief** pour déterminer l'attribution de VLAN de F0/24.

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
Switch#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   Operations                       active    Fa0/6, Fa0/11, Fa0/21
20   Parking_Lot                      active
99   Management                       active    Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/22, Fa0/23
1000 Native                           active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Switch#
```

À quel VLAN le port F0/24 est-il attribué?

Au VLAN1 (vlan par défaut)

Remarque: Avant de supprimer un VLAN de la base de données, il est recommandé de réattribuer tous les ports qui ont été attribués à ce VLAN.

Pourquoi devez-vous réattribuer un port à un autre VLAN avant de supprimer le VLAN de la base de données VLAN?

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 4 : Configurer un trunk 802.1Q entre les commutateurs

Dans la Partie 4, vous allez configurer l'interface F0/1 pour utiliser le protocole DTP (Dynamic Trunking Protocol) afin de lui permettre de négocier le mode trunk. Une fois cette opération réalisée et vérifiée, vous allez désactiver le protocole DTP sur l'interface F0/1 et configurer celle-ci manuellement en tant que trunk.

Étape 1: Utilisez le protocole DTP pour initier le trunking sur F0/1.

Le mode DTP par défaut d'un port de commutateur 2960 est le mode automatique dynamique (dynamic auto). Cela permet à l'interface de convertir la liaison en trunk si l'interface voisine est configurée pour le mode trunk ou le mode dynamique souhaitable.

a. Configurez F0/1 sur **S1** pour négocier le mode trunk.

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport mode dynamic desirable
Sep 19 02:51:47.257: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
Sep 19 02:51:47.291: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed
state to up
```

Vous devriez également recevoir des messages d'état du lien sur le commutateur S2. `S2#`

```
Sep 19 02:42:19.424: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
Sep 19 02:42:21.454: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed
state to up
Sep 19 02:42:22.419: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1,
changed state to up
```

b. Sur **S1** et **S2**, exécutez la commande **show vlan brief** . L'interface F0/1 n'est plus attribuée au VLAN 1. Les interfaces en mode trunk ne sont pas répertoriées dans la table VLAN.

c. Exécutez la commande **show interfaces trunk** pour afficher les interfaces en mode trunk. Notez que le mode sur **S1** est souhaitable (desirable) et sur **S2** est automatique (auto).

```
S1# show interfaces trunk

S2# show interfaces trunk
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco



Remarque : Par défaut, tous les VLAN sont autorisés sur un trunk. La commande **switchport trunk** permet de contrôler quels VLAN ont accès au trunk. Pour cette activité, conservez les paramètres par défaut. Cela permet à tous les VLAN de traverser F0/1.

d. Assurez-vous que le trafic VLAN circule sur l'interface trunk F0/1.

S1 peut-il envoyer une requête ping à **S2**?

Oui

PC-A peut-il envoyer une requête ping à **PC-B**?

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Oui

PC-A peut-il envoyer une requête ping à **S1**?

Oui

PC-B peut-il envoyer une requête ping à **S2**?

Oui

Si vous avez répondu "Non" à l'une de ces questions, expliquez pourquoi ci-dessous.

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Étape 2: Configurez manuellement l'interface trunk F0/1.

La commande **switchport mode trunk** est utilisée pour configurer manuellement un port en tant que trunk. Cette commande doit être exécutée sur les deux extrémités de la liaison.

a. Sur l'interface F0/1, modifier le mode switchport mode pour forcer le trunking. Assurez-vous d'effectuer cette opération sur les deux commutateurs.

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
```

b. Exécutez la commande **show interfaces trunk** pour afficher le mode trunk. Notez que le mode est passé de **desirable** à **on**.

```
S1# show interfaces trunk
```

```
Switch#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,10,20,99,1000

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       none
```

c. Modifiez la configuration du trunk sur les deux commutateurs en changeant le VLAN **natif** de VLAN 1 à VLAN 1000.

```
S1(config)# interface f0/1
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 1000
```

d. Exécutez la commande **show interfaces trunk** pour afficher le mode trunk. Notez que les informations du VLAN **natif** sont mises à jour.

```
S2# show interfaces trunk
```

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
Switch#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Fa0/1       on           802.1q         trunking      1000

Port        Vlans allowed on trunk
Fa0/1       1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1       1,10,20,99,1000

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1       1,10,20,99,1000
```

Pourquoi voudriez-vous configurer manuellement une interface en mode trunk au lieu d'utiliser le protocole DTP?

Pour plus de contrôle et de sécurité .

Pourquoi souhaitez-vous modifier le VLAN natif sur un trunk?

Pour éviter les conflits et les problèmes de sécurité liés au VLAN natif par défaut (qui est le VLAN 1), comme les attaques où quelqu'un essaie de passer d'un VLAN à un autre sans permission .

VALIDATION : 10:13

Questions de réflexion

1. Qu'est-ce qui est nécessaire pour permettre aux hôtes présentés dans le VLAN 10 de communiquer avec ceux du VLAN 99?

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Activity Results — Time Elapsed: 01:51:41

You did not complete the activity. Please close this window and try again.

Overall Feedback | Assessment Items | Connectivity Tests

Expand/Collapse All | Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedb
Network				
PC-A				
Default Gateway	Correct	1	Ip	
Physical Location	Correct	1	Physical	
Ports				
FastEthernet0				
IP Address	Correct	1	Ip	
Link to S1		0	Other	
Connects to FastEthernet0/6	Correct	1	Physical	
Subnet Mask	Correct	1	Ip	
PC-B				
Default Gateway	Incorrect	1	Ip	
Physical Location	Correct	1	Physical	
Ports				
FastEthernet0				
IP Address	Correct	1	Ip	
Link to S2		0	Other	
Connects to FastEthernet0/18	Correct	1	Physical	
Subnet Mask	Correct	1	Ip	
Power	Correct	1	Physical	
S1				
Banner MOTD	Correct	1	Other	
Console		0	Other	
Link to PC-A		0	Other	
Connects to RS 232	Correct	1	Physical	
Console Line				
Login	Correct	1	Physical	
Password	Correct	1	Other	
Enable Secret	Correct	1	Other	

Score : 76/77
Item Count : 76/77

Component	Items/Total	Score
Ip	9/10	9/10
Other	13/13	13/13
Physical	12/12	12/12
Switching	42/42	42/42

2. Quels sont les principaux avantages dont une entreprise peut bénéficier grâce à une utilisation efficace des VLAN?

Les VLAN servent à diviser un réseau en plusieurs parties. Ça rend le réseau plus sûr en séparant les groupes d'utilisateurs. Ça aide aussi à rendre le réseau plus rapide en évitant que trop de données circulent partout. DE plus, ça facilite le travail des techniciens qui gèrent le réseau. Et enfin, ça permet de changer ou d'adapter le réseau facilement selon ce dont l'entreprise a besoin.

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco