



TEMPUS

Gestão de equipamentos

MANUAL DE USO

Manual do ADM da Obra

Como acompanhar lançamentos, cobrar pendências, conferir equipamentos e fechar a cobrança mensal da sua obra — tela por tela.

Público ADM da Obra / CR

Leitura 15 minutos

Versão 1.0 · Julho de 2026

O que você encontra neste manual

01 Seu papel no TEMPUS

03 Entrar no sistema

05 Painel: a leitura do mês

07 Pendências: o dia sem lançamento

09 Equipamentos, mensais e desmobilizados

11 Suas rotinas

02 O vocabulário do sistema

04 O mapa do menu

06 Lançamentos: conferir e corrigir

08 Relatórios e fechamento mensal

10 Notificações, operadores e revisão

12 Quando algo não fecha

Como usar este manual

Leia as seções 1 a 4 uma vez, com calma. Depois use as seções 5 a 10 como consulta: cada uma mostra a tela real, explica os campos numerados e traz o passo a passo. As rotinas da seção 11 são o seu dia a dia.

SEÇÃO 1

Seu papel no TEMPUS

O TEMPUS registra o que cada equipamento fez em cada dia de obra e transforma isso em cobrança mensal. O operador lança a PDE no celular; **você garante que esse lançamento existe, está correto e fecha o mês.**

- 1 Acompanhar os lançamentos** — conferir se as PDEs do dia entraram, com foto e leitura coerentes.
- 2 Cobrar as pendências** — identificar equipamento e dia sem PDE e acionar o operador responsável.
- 3 Tratar as exceções** — aprovar, corrigir ou rejeitar lançamentos que ficaram fora do padrão.
- 4 Conferir a frota** — verificar mobilização, transferência e desmobilização antes de validar cobrança.
- 5 Fechar o mês** — emitir o relatório do período, conferir e exportar para o contrato.
- 6 Orientar os operadores** — cadastrar, treinar no primeiro acesso e desativar quem saiu da obra.

Até onde vai o seu acesso

VOCÊ FAZ

- Consultar e filtrar PDEs
- Corrigir lançamento com evidência
- Aprovar ou rejeitar exceções
- Emitir e exportar relatórios
- Cadastrar operadores da obra

VOCÊ CONSULTA

- Equipamentos da sua obra
- Mensalistas e movimentações
- Desmobilizados do período
- Histórico de cada equipamento

SÓ O ADM DO SISTEMA

- Criar e editar obras / CRs
- Cadastro global de equipamentos
- Tabela de preços e contratos
- Auditoria do sistema
- Outras obras

Precisa de internet. As telas administrativas consultam o servidor a cada filtro. O modo offline do TEMPUS existe para o operador em campo, não para as telas de gestão.

Você vê apenas a sua obra. O sistema já filtra tudo pelo seu vínculo. Se um equipamento não aparece, quase sempre é porque ele não está mobilizado na sua obra — e não porque a tela falhou.

SEÇÃO 2

O vocabulário do sistema

Estes nove termos aparecem em todas as telas. Entender agora evita erro de leitura depois.

PDE

Ponto Diário do Equipamento. O apontamento do dia: horas trabalhadas, disponíveis, manutenção, leitura do medidor e foto.

Obra / CR

Centro de Resultado. É a unidade que recebe a cobrança. Todo equipamento e toda PDE pertencem a um CR.

TAG

Código curto do equipamento (ex.: CB102). Está na etiqueta com QR Code fixada na máquina.

Horímetro

Contador de horas da máquina. A diferença entre a leitura de hoje e a de ontem gera as horas trabalhadas.

Hodômetro

Contador de quilômetros dos veículos. Comprova o uso, mas as horas trabalhadas são informadas manualmente.

Horas disponíveis

Equipamento estava na obra, à disposição, sem operar. Costuma ter valor de cobrança próprio.

Mensalista

Equipamento cobrado por mês fechado, e não por hora trabalhada.

Mobilizado / Desmobilizado

Mobilizado está alocado na obra e gera cobrança. Desmobilizado saiu e deixa de compor a cobrança a partir da data efetiva.


Exceção

Lançamento que o sistema marcou como fora do padrão e que espera decisão do ADM na tela de Revisão.

SEÇÃO 3

Entrar no sistema

Use o computador da obra, com o navegador Chrome ou Edge atualizado. O acesso é individual: e-mail e senha enviados pela empresa.



- 1 Abra o endereço do TEMPUS no navegador e salve nos favoritos.
- 2 Digite o e-mail completo enviado pela empresa.
- 3 Digite a senha e clique em Entrar.
- 4 Ao terminar o trabalho, clique em Sair — especialmente em computador compartilhado.

Senha é pessoal. Não use a conta de outra pessoa e não deixe a sessão aberta em máquina compartilhada. Todo lançamento, correção e exclusão fica registrado com o seu nome.

Os três controles do topo da tela

Período

Define o mês de todas as telas. Comece o dia confirmando que está no mês corrente.

Tema escuro

Alterna claro e escuro. Só muda a aparência; nenhum dado é afetado.

Perfil e Sair

Mostra seu nome, o papel (ADM da Obra) e a obra/CR à qual você está vinculado.

O período manda em tudo. Painel, Lançamentos, Pendências e Relatórios respondem ao mês escolhido no topo. Antes de dizer que um número está errado, confirme o mês.

SEÇÃO 4

O mapa do menu


O menu da esquerda tem três blocos: **Operação** (o dia a dia), **Gestão** (conferência e cobrança) e **Sistema** (avisos e cadastros). Use esta tabela como referência rápida.

ÁREA	PARA QUE SERVE	QUANDO USAR
Painel	Visão do mês: equipamentos ativos, PDEs lançadas, total a cobrar, cobrança por CR e alertas.	Primeira tela do dia.
Lançamentos	Lista de todas as PDEs do período, com filtro, exportação e edição.	Conferir e corrigir.
Mensais	Equipamentos cobrados por mês fechado e seu período de mobilização.	Antes de validar a cobrança.
Pendências	Equipamentos mobilizados sem PDE nos dias esperados, com dias e maior atraso.	Todos os dias.
Desmobilizados	Equipamentos que saíram da obra e a data efetiva da saída.	Ao conferir divergência de valor.
Relatórios	Fechamento mensal, comparativo entre obras e entre meses, com exportação.	Fechamento e prestação de contas.
Equipamentos	Frota da obra: TAG, modelo, placa, tipo de cobrança, status e alertas.	Consultar situação de uma máquina.
Obras / CRs	Cadastro das obras e centros de resultado.	Somente leitura para o ADM da Obra.
Notificações	Avisos de pendência, exceção e movimentação que pedem ação sua.	Ao ver o contador vermelho.
Configurações	Usuários da obra, preferências e dados de acesso.	Cadastrar ou desativar operador.

SEÇÃO 5

Painel: a leitura do mês em 30 segundos

É a primeira tela do dia. Ela consolida cobrança, frota e alertas do período selecionado. Ao abrir, aguarde a mensagem *Calculando cobrança* desaparecer — não atualize a página repetidamente.



- 1 Período** — todo número da tela se refere a este mês. Trocar aqui recalcula o painel inteiro.
- 2 Indicadores do mês** — equipamentos ativos, obras/CRs, PDEs lançadas e total a cobrar. A linha menor compara com o mês anterior.
- 3 Contador de pendências** — número vermelho no menu, logo acima. É a sua fila de trabalho do dia.
- 4 Cobrança por CR** — quanto cada centro de resultado representa no mês, com equipamentos e horas trabalhadas.
- 5 Atenção** — equipamentos com pendência e há quantos dias estão sem PDE. Comece por eles.

Como interpretar os indicadores

PDEs lançadas caiu muito

quase sempre é lançamento atrasado, não queda de produção. Cruze com Pendências antes de concluir qualquer coisa.

Total a cobrar abaixo do esperado

verifique dias pendentes e equipamentos desmobilizados no meio do mês.

Equipamentos ativos mudou

houve mobilização ou desmobilização. Confira em Equipamentos e Desmobilizados.

Maior atraso alto

há equipamento sem lançar há semanas. Isso vira perda de faturamento — trate no mesmo dia.

SEÇÃO 6

Lançamentos: conferir e corrigir PDEs

Aqui está cada PDE registrada no período — a base de tudo que o relatório vai cobrar. É a tela onde você confere foto, leitura e horas.

COBRANÇA MENSAL DE EQUIPAMENTOS

Lançamentos

PDEs registradas no período

Período: julho de 2026 | Tema escuro | AD | Sair

Buscar TAG, modelo ou CR | Todos os CRs | 01/07/2026 | 31/07/2026 | Todos os status

Exportar | + Nova PDE

DATA	EQUIPAMENTO	CR	HORIM./KM	TRAB.	DISP.	MANUT.	VALOR	STATUS	AÇÕES
08/07	BT03 ATRON 2927	CR PRÉ-MOLDADOS	0 km	8,0	0,0	0,0	R\$ 560,00	Trabalhando Permanece na obra	[Editar] [Excluir]
08/07	BT06 FORD/262	CR PRÉ-MOLDADOS	0 km	8,0	0,0	0,0	R\$ 560,00	Trabalhando Permanece na obra	[Editar] [Excluir]
08/07	BT07 ATRON 2729	CR PRÉ-MOLDADOS	0 km	8,0	0,0	0,0	R\$ 560,00	Trabalhando Permanece na obra	[Editar] [Excluir]
08/07	BT08 MBENZ/ATRON 2729	CR PRÉ-MOLDADOS	0 km	8,0	0,0	0,0	R\$ 560,00	Trabalhando Permanece na obra	[Editar] [Excluir]
08/07	CA71 FIAT/PALIO FIRE 2014/2014	CR LOTEAMENTO CAXIAS	0 km	8,0	0,0	0,0	—	Trabalhando Permanece na obra	[Editar] [Excluir]
08/07	CB102 IVECO EUROCARGO 260E25	CR REGIONAL DE SÃO LUIS	0 km	8,0	0,0	0,0	R\$ 550,16	Trabalhando Permanece na obra	[Editar] [Excluir]
08/07	CB124 MBENZ ATRON 2729 K36 6X4	CR BEIRA RIO	0 km	8,0	0,0	0,0	R\$ 550,16	Trabalhando Permanece na obra	[Editar] [Excluir]
08/07	CB138 MBENZ ATRON 2729 K36 6X4		0 km	0,0	0,0	0,0	—	Desmobilizado Desmobilização	[Editar] [Excluir]

COBRANÇA MENSAL
Julho de 2026 em andamento

- Filtros** — busca por TAG, modelo ou CR, seleção de CR, datas inicial e final e status. Aguarde a lista recarregar após cada mudança.
- Exportar** — gera planilha com exatamente o que está filtrado na tela.
- Nova PDE** — lançamento manual, para exceção justificada. A regra segue sendo o operador lançar em campo.
- Horas** — nas colunas abaixo: Trab. (trabalhadas), Disp. (disponíveis) e Manut. (manutenção). A soma do dia não deve passar da jornada.
- Status** — na coluna abaixo: Trabalhando, Disponível, Manutenção, Desmobilizado ou Transferência, com a observação.
- Ações** — na coluna abaixo, o lápis abre a PDE para conferir foto e corrigir; a lixeira exclui — use apenas em último caso.

O que cada coluna significa

Data	Dia a que o apontamento se refere — não o dia em que foi digitado.
Equipamento	TAG e modelo. Se o modelo estiver vazio, o cadastro está incompleto: avise o ADM do Sistema.
CR	Centro de resultado que recebe a cobrança daquele dia.
Horím./KM	Leitura do medidor registrada na foto. Deve ser sempre igual ou maior que a do dia anterior.
Trab. / Disp. / Manut.	Horas trabalhadas, disponíveis e em manutenção. É o que gera o valor.
Valor	Cálculo do dia conforme a tabela do equipamento. Traço significa sem valor aplicável.
Status	Situação do equipamento naquele dia, com a observação (ex.: Permanece na obra).
Ações	Editar ou excluir. Toda alteração fica registrada com seu usuário.

Corrigir uma PDE

- 1 Filtre até encontrar a PDE (TAG + data).
- 2 Clique no lápis e confira a foto do medidor.
- 3 Compare a leitura da foto com o valor digitado.
- 4 Ajuste apenas o campo errado e registre a observação.
- 5 Salve e confirme que o valor recalculou na lista.

Exportar a consulta

O botão **Exportar** gera um arquivo com exatamente o que está filtrado na tela — mesmo período, mesmo CR, mesmo status.

Excluir é último recurso. Uma PDE excluída sai da cobrança e do histórico do equipamento. Prefira corrigir. Se precisar excluir, registre o motivo e avise o responsável pelo contrato.

SEÇÃO 7

Pendências: o dia sem lançamento

Pendência é equipamento mobilizado que **não tem PDE em um dia esperado**. Cada dia pendente é hora não faturada — por isso esta é a tela que você abre todo dia.

TEMPUS
Gestão de equipamentos

COBRANÇA MENSAL DE EQUIPAMENTOS
Pendências
Equipamentos sem lançamento diário

Período: julho de 2026 | Tema escuro | AD | Sair

Equipamentos pendentes **1**
894

Maior atraso
31 dias

Obras afetadas
17

Pendências de lançamento
Todas as obras | Todos os equipamentos | 01/07/2026 | **2**
31/07/2026
Semanal | Mensal | Verificar pendências | Exportar pendências **3**

A lista mostra equipamentos sem PDE no mês selecionado, com último PDE conhecido e situação atual do equipamento.

BP01 Equipamento | Sem placa **Pendente** **Detalhes** **4**
Obra atual: MINERADORA PORTO FRANCO | Status: ALOCADO
Última PDE: 07/07/2026 | Último H/KM: 0.00
Dias pendentes: 24 | Dias pendentes: 09/07/2026, 09/07/2026, 10/07/2026, 11/07/2026, 12/07/2026, 13/07/2026...

BP02 METSO | Sem placa **Pendente** **Detalhes**
Obra atual: MINERADORA PORTO FRANCO | Status: ALOCADO
Última PDE: 07/07/2026 | Último H/KM: 0.00
Dias pendentes: 24 | Dias pendentes: 09/07/2026, 09/07/2026, 10/07/2026, 11/07/2026, 12/07/2026, 13/07/2026...

BP03 SANDVIK | Sem placa **Pendente** **Detalhes**
Obra atual: MINERADORA PORTO FRANCO | Status: ALOCADO
Última PDE: 07/07/2026 | Último H/KM: 0.00

BS01 METSO | Sem placa **Pendente** **Detalhes**
Obra atual: MINERADORA PORTO FRANCO | Status: ALOCADO
Última PDE: 07/07/2026 | Último H/KM: 0.00

Cobrança mensal
Julho de 2026 em andamento

- 1 Resumo** — equipamentos pendentes, maior atraso em dias e obras afetadas. Se o maior atraso passa de uma semana, priorize.
- 2 Filtros** — obra, equipamento e intervalo de datas. Semanal e Mensal preenchem o período com um clique.
- 3 Verificar e Exportar** — Verificar pendências recalcula a lista; Exportar gera a relação para cobrar em reunião.
- 4 Cartão do equipamento** — obra atual, status, última PDE, último H/KM e a lista exata dos dias faltando. Detalhes abre o histórico.

Antes de cobrar o operador, verifique


- | | |
|--|--|
| ☐ O equipamento estava mobilizado nessa obra naquele dia? | ☐ O dia era dia de trabalho para esse equipamento? |
| ☐ A máquina estava em manutenção ou parada com justificativa? | ☐ Existe PDE aguardando sincronização no celular do operador? |
| ☐ O operador responsável estava em serviço na data? | ☐ A pendência se repete no mesmo equipamento? Pode ser etiqueta danificada. |

Pendência falsa existe. Se a PDE ainda está no celular do operador aguardando sinal, ela aparece como pendente aqui. Peça ao operador para abrir o TEMPUS em área com internet antes de abrir ocorrência.

SEÇÃO 8

Relatórios e fechamento mensal

O relatório é o documento que sai da obra. Ele não inventa nada: apenas soma as PDEs do período. Se o número está estranho, a causa está nos lançamentos.



COBRANÇA MENSAL DE EQUIPAMENTOS

Relatórios

Cobrança mensal consolidada

Período: julho de 2026

Tema escuro AD Sair

1 Fechamento mensal Comparativo entre obras Comparativo entre meses

2 julho de 2026 01/07/2026 até 31/07/2026 3 Emitir relatório 4 Exportar Excel Exportar PDF

FECHAMENTO MENSAL - JULHO DE 2026

Relatório de cobrança consolidado

16 centro(s) de resultado · 336 equipamento(s) · 333 PDE(s)

Total a cobrar R\$ 1.101.438,22

CENTRO DE RESULTADO	RESPONSÁVEL	HRS TRAB.	HRS DISP.	HRS MANUT.	VALOR
CR METROPOLITANA	—	1.204 h	1.271 h	308 h	R\$ 189.273,23
MINERADORA PORTO FRANCO	—	359 h	418 h	436 h	R\$ 149.193,13
CR REDUÇÃO	—	1.991 h	204 h	280 h	R\$ 147.811,68
CR REGIONAL DE SÃO LUIS	—	738 h	1.228 h	204 h	R\$ 139.966,96
CR BEIRA RIO	—	580 h	635 h	122 h	R\$ 92.587,04
CR ANANÁS - ARAGUATINS	—	870 h	42 h	0 h	R\$ 91.911,47
CR SEMOSP	—	741 h	547 h	0 h	R\$ 89.779,46
CR REGIONAL DE PINHEIRO	—	276 h	570 h	0 h	R\$ 81.632,66
CR HYDRO	—	164 h	158 h	0 h	R\$ 28.855,58

- 1 **Tipo de relatório** — as três abas à esquerda: Fechamento mensal, Comparativo entre obras e Comparativo entre meses.
- 2 **Período** — mês de referência e o intervalo exato de datas a considerar.
- 3 **Emitir relatório** — roda o cálculo. Aguarde terminar antes de mudar filtro ou exportar.
- 4 **Exportar Excel / PDF** — Excel para conferência e ajuste; PDF para envio e arquivo.
- 5 **Total a cobrar** — o número que vai para o contrato, com CRs, equipamentos e PDEs que o compõem.

Fechamento do mês, passo a passo

- 1 Zere as pendências do mês: nenhum dia esperado sem PDE.
- 2 Trate todas as exceções em Revisão — nada pendente de decisão.
- 3 Confira mensalistas e movimentações (transferência e desmobilização com data efetiva correta).
- 4 Em Relatórios, escolha Fechamento mensal e o período completo do mês.
- 5 Clique em Emitir relatório e aguarde o cálculo terminar.
- 6 Compare o total de horas e o valor com a tela de Lançamentos no mesmo período.
- 7 Exporte em PDF para envio e em Excel para o seu arquivo de conferência.

Confira antes de enviar. Some as horas do relatório e compare com o total dos Lançamentos do mesmo período. Divergência sempre tem causa: PDE duplicada, equipamento desmobilizado no meio do mês ou dia pendente.

SEÇÃO 9

Equipamentos, mensais e desmobilizados

Aqui está a frota da sua obra: como cada máquina é cobrada, em que situação está e o que já saiu.

 **TEMPUS**
Gestão de equipamentos

OPERAÇÃO

- Painel
- Lançamentos
- Mensais
- Pendências 894
- Desmobilizados

GESTÃO

- Relatórios
- Equipamentos**
- Obras / CRs

SISTEMA

- Notificações 9
- Configurações

Cobrança mensal
Julho de 2026 em andamento

COBRANÇA MENSAL DE EQUIPAMENTOS
Equipamentos
Cadastro e controle da frota

1

2

3

4

5

Equipamentos

Pesquisar TAG, modelo ou plac

Todos os CRs

Todos os status

Todas as cobranças

Exportar

Exportar PDF

Novo equi

EQUIPAMENTO	CR	COBRANÇA	STATUS	ALERTAS	AÇÕES
 BP01 Sem modelo	MINERADORA PORTO FRANCO	PDE diario R\$ 600,00 trab. R\$ 600,00 disp.	ALOCADO	—	  
 BP02 METSO	MINERADORA PORTO FRANCO	PDE diario R\$ 600,00 trab. R\$ 600,00 disp.	ALOCADO	—	  
 BP03 SANDVIK	MINERADORA PORTO FRANCO	PDE diario R\$ 600,00 trab. R\$ 600,00 disp.	ALOCADO	—	  
 BS01 METSO	MINERADORA PORTO FRANCO	PDE diario R\$ 600,00 trab. R\$ 600,00 disp.	ALOCADO	—	  
 BS02 METSO	MINERADORA PORTO FRANCO	PDE diario R\$ 600,00 trab. R\$ 600,00 disp.	ALOCADO	—	  
 BS03 SANDVIK	—	PDE diario R\$ 600,00 trab. R\$ 600,00 disp.	ALOCADO	—	  
 BT01 VW/26 260 E - MWQ3277	CR PRÉ-MOLDADOS	PDE diario R\$ 70,00 trab. R\$ 70,00 disp.	ALOCADO	—	  
 BT02 FORD CARGO - DGE7568	CR PRÉ-MOLDADOS	PDE diario R\$ 70,00 trab. R\$ 70,00 disp.	ALOCADO	—	  

- Filtros** — busca por TAG, modelo ou placa, além de CR, status e tipo de cobrança.
- Exportar e Novo equipamento** — exportação da frota filtrada; a inclusão depende da sua permissão.
- Cobrança** — na coluna abaixo: regime (PDE diário ou mensal) e os valores de hora trabalhada e disponível.
- Status** — na coluna abaixo: Alocado, em manutenção, desmobilizado. Define se o equipamento gera cobrança.
- Ações** — na coluna abaixo: histórico de movimentações, edição do cadastro e exclusão.

Mensais

Equipamento mensalista é cobrado pelo mês, não pela hora. A PDE continua obrigatória — ela comprova presença e disponibilidade.

Confirme o período de mobilização: mês parcial cobra proporcional.

A PDE do mensalista comprova presença — a ausência dela ainda é pendência.

Consulte as movimentações do mês antes de validar o valor mensal.

Transferência e desmobilização

Movimentação errada é a causa mais comum de cobrança errada. Confira sempre três coisas:

Data efetiva da movimentação — ela corta a cobrança no dia certo.

Leitura do horímetro/hodômetro no momento da saída.

Obra de destino, no caso de transferência entre CRs.

Nunca corrija por suposição. Se a leitura do horímetro caiu em relação ao dia anterior, pode ser virada de contador ou troca do medidor. Registre a ocorrência e confirme com o responsável antes de alterar.

Notificações, operadores e revisão

Cadastrar e orientar um operador

- 1 Abra Configurações e vá ao cadastro de usuários.
- 2 Informe nome, e-mail e o vínculo com a sua obra.
- 3 Defina o papel Operador.
- 4 Acompanhe o primeiro acesso: login, instalação do app e teste em modo avião.
- 5 Desative o acesso de quem saiu da obra, no mesmo dia.

Uma conta por pessoa. Conta compartilhada destrói a rastreabilidade: você não sabe mais quem fotografou, quem lançou e quem errou.

Notificações

O contador vermelho ao lado de **Notificações** mostra o que precisa da sua atenção:

- Pendências que passaram do prazo aceitável.
- Exceções de leitura ou de horas esperando decisão.
- Falhas de envio que exigem contato com o operador.
- Movimentações de equipamento registradas na obra.

Revisão de exceções

Lançamentos fora do padrão (leitura incoerente, horas acima da jornada, foto ilegível) esperam sua decisão: **aprovar** quando conferido, **corrigir e aprovar** quando há evidência, **rejeitar** quando não é possível validar.

Suas rotinas

Se você seguir estas três rotinas, o fechamento do mês deixa de ser um mutirão.

TODO DIA

15 minutos de manhã

- ☐ Abra o Painel e confirme o mês
- ☐ Leia o cartão Atenção
- ☐ Abra Pendências e trate os atrasos do dia
- ☐ Confira as PDEs de ontem em Lançamentos
- ☐ Resolva o que está em Notificações

TODA SEMANA

Conferência

- ☐ Revise as exceções acumuladas
- ☐ Confira mensalistas e movimentações
- ☐ Verifique equipamentos com pendência repetida
- ☐ Cheque etiquetas danificadas em campo
- ☐ Reforce a orientação com operadores que atrasam

FIM DO MÊS

Fechamento

- ☐ Zere pendências e exceções
- ☐ Confira desmobilizados e transferências
- ☐ Emita o Fechamento mensal
- ☐ Compare relatório e lançamentos
- ☐ Exporte PDF e Excel e archive

Quando algo não fecha

SITUAÇÃO	O QUE FAZER
Tela em carregamento	Aguarde. Atualizar repetidamente reinicia o cálculo e demora mais.
Equipamento não aparece	Confira obra, status, período e vínculo. Desmobilizado sai da lista ativa.
PDE do dia não aparece	Provavelmente está na fila offline do celular do operador. Peça para abrir o app com internet.
Foto não abre	Confirme se a PDE já sincronizou e teste a conexão. Foto pendente sobe junto com o lançamento.
Leitura menor que a anterior	Pode ser virada de contador ou troca do medidor. Registre a ocorrência antes de alterar.
Valor do relatório diferente	Compare com Lançamentos do mesmo período e verifique dias pendentes e movimentações.
Horas acima da jornada	Trate como exceção em Revisão e confirme com o operador antes de aprovar.
Sessão expirada	Faça login novamente. Nenhum dado consultado é perdido.

Ao acionar o suporte, informe sempre

Obra/CR · TAG do equipamento · período consultado · usuário logado · a mensagem exata que apareceu na tela. Com esses cinco dados o atendimento resolve na primeira resposta; sem eles, começa um vai e vem de dias.