
DHCP DEBIAN 11:



Serveur utilisé: isc-dhcp-server

Apt update

Depôt mis à jour

Apt install isc-dhcp-server

à la fin de l'installe le serveur DHCP va essayer de se lancer mais il échouera car il n'a pas de plage d'adresse IP à distribuer.

Configuration serveur DHCP:

Fichier de conf --> /etc/dhcp/dhcpd.conf

option domain-name "mydomain.lan";

default-lease-time 600;


max-lease-time 7200;

subnet 192.168.232.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.232.80 192.168.232.100;

```
_option routers 192.168.232.2; #passerelle
_option domain-name-servers 192.168.232.66;
_option subnet-mask 255.255.255.0;
_option broadcast-address 192.168.232.255;
_default-lease-time 600;
_max-lease-time 7200;
ł
Sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)
# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf
# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid
# Additional options to start dhcpd with.
     Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
    Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="ens33"
# INTERFACESv6=""
#IPv6 desactivé
```

Schéma relai DHCP:



Installation relai DHCP:

Apt install isc-dhcp-relay

L'interface de conf "ncurse" nous propose de parametrer directement le serveur.

1) Indiquer le serveur DHCP sur lequel il faut effectuer des relais de requêtes DHCP (ip) :



2) Renseigner l'interface réseau du serveur relais lui-même (ex: ens33)



--> Créer les fichiers de conf automatiquement selon IP et interface réseau renseignée.

Pour modifier fichier de conf : /etc/default/isc-dhcp-relay