对象创建

在页面嵌入 <object ID="player" .../> 标签,即创建了 player 对象

```
<!-- 注意 pusher 对象的 clsid 为 01502AEB-675D-4744-8C84-9363788ED6D6 -->
<object ID="pusher" CLASSID="CLSID:01502AEB-675D-4744-8C84-9363788ED6D6"
    codebase="./LiteAVAX.cab#version=1,0,0,1" width="640" height="480">
</object>
<!-- 调用pusher对象方法 >
<script>
    function setRenderWndSize() {
        var vW = 640;
        var vH = 480;
        pusher.setRenderWndSize(vW, vH );
    }
<//script>
```

接口列表

名称	描述
getVersion()	关闭图像渲染
setRenderWndSize(width, height)	设置当前视频渲染窗口的大小
startPlay(sUrl)	开始播放拉流
stopPlay()	停止播放
pause()	暂停播放
resume()	恢复播放
isPlaying()	是否正在播放
setMute(bMute)	静音接口
setRenderMode(modeType)	设置图像的渲染(填充)模式
setRenderYMirror(bool)	设置渲染的镜像效果
setRotation(TXEVideoRotation)	设置图像的顺时针旋转角度
setTXEPlayType(streamType)	标准流或低延时流模式
setPlayerEventCallBack(callbackfun, objectid)	设置回调接口

1.getVersion()

获取插件版本号,和标签 <object ... codebase='...&version=1.0.0.1'/> 上的 version 对应。

• 返回值说明

参数	类型	说明
vRet	String	版本号:x.x.x.x

● 示例代码:

var vVersionString = player.getVersion()

2.setRenderWndSize(width, height)

设置视频播放窗口的大小,需要和标签 <object ... width="x", height="x" /> 上的 width 和 height 值对齐,启动播放前设置。

● 参数说明

参数	类型	说明
width	Int	视频窗口的长
height	Int	视频窗口的宽

● 示例代码:

```
function setRenderWndSize() {
     player.setRenderWndSize(640, 480);
}
```

3.startPlay(sUrl)

● **参数说明** 开始播放, sURL 为播放地址,目前 ActiveX 插件仅支持 RTMP 播放协议,推流地址 rtmp://8888.livepush.myqcloud.com/live/8888_teststream?

bizid=8888&txSecret=6e18e8db0ff2070a339ab739ff46b957&txTime=5A3E7D7F

对应的播放地址即为: rtmp://8888.liveplay.myqcloud.com/live/8888_teststream

● **返回值说明** 成功 or 失败,内存分配、资源申请失败等原因可能会导致返回失败

参数	类型	说明
vRet	Int	0失败,>0成功

• 示例代码:

```
function doStartPlay(sUrl) {
    var vRetInt = player.startPlay(sUrl);
}
```

4.stopPlay()

停止播放

• 示例代码:

```
player.stopPlay()
```

5.pause()

暂停播放,对于直播或者实时音视频的场景没有暂停的说法: pause = stopPlay + 保留最后一帧视频 画面

• 示例代码:

```
player.pause()
```

6.resume()

恢复播放

• 示例代码:

```
player.resume()
```

7.isPlaying()

是否正在播放

• 返回值说明

参数	类型	说明
vRet	Int	0 未开播,1开播

• 示例代码:

```
var vRetInt = player.isPlaying()
```

8.setMute(bMute)

静音接口,也就是停止播放对方传来的声音

● 参数说明

参数	类型	说明
bMute	Int	是否静音, 0非静音,1静音

• 示例代码:

```
function setMute() {
   player.setMute(1);
}
```

9.setRenderMode(modeType)

设置图像的渲染(填充)模式

● 参数说明

参数	类型	说明
modeType	Int	值为 1: 适应,此模式下会显示整个画面的全部内容,但可能有黑边的存在 值为 2: 填充,此模式下画面无黑边,但是会裁剪掉一部分超出渲染区域的部分,裁剪 更多可参考: AxTXERenderMode定义

• 示例代码:

```
function setRenderMode() {
    player.setRenderMode(AxTXERenderMode.AX_TXE_RENDER_MODE_ADAPT);
}
```

10.setRotation(rotationType)

设置图像的顺时针旋转角度

● 参数说明

参数	类型	说明
rotationType	Int	值为1:保持原图像的角度 值为 2: 顺时针旋转90度,最终图像的宽度和高度互换 值为 3: 顺时针旋转180度,最终图像颠倒 值为 4: 顺时针旋转270度,最终图像的宽度和高度互换 更多可参考:AxTXEVideoRotation定义

● 示例代码:

```
function setRotation() {
    player.setRotation(AxTXEVideoRotation.AX_TXE_VIDEO_ROTATION_NONE);
}
```

11.setRenderYMirror(bMirror)

设置预览渲染的镜像效果,ActiveX导出接口没有Boolean类型,用Int代替。

● 参数说明

参数	类型	说明
bMirror	Int	1表示画面左右反转,0表示保持原样

• 示例代码:

```
function setRenderYMirror() {
   player.setRenderYMirror(1);
}
```

12.setTXEPlayType(streamType)

设置预览渲染的镜像效果,ActiveX导出接口没有Boolean类型,用Int代替。

● 参数说明

参数	类型	说明
streamType	Int	0表示标准直播流,1低延时流 ,默认1 更多可参考:AxTXEPlayType 定义

• 示例代码:

```
function setRenderYMirror() {

player.setTXEPlayType(AxTXEBeautyStyle.AX_PLAY_TYPE_LIVE_RTMP_LOC_DELAY);
}
```

13.setPlayerEventCallBack(callbackfun, objectid)

设置播放事件回调。

● 参数说明

参数	类型	说明
callbackfun	Func	回调函数
objectid	Int	回调对象ID

• paramJson样式[回调参数JSON格式]

```
○ eventId: Int (事件ID,参考PlayerCallBackEvent定义)
```

o objectId: Int (和setPlayerEventCallBack::objectid一致)

o paramCnt: Int (JSON携带的Key-Value键值对个数)

o paramJson: List (键值对String)

o key: String (参考: CBParamJsonKey定义)

o value: String (参考: CBParamJsonKey定义指向的值含义)

示例 {"eventId":200001,"objectId":1,"paramCnt":9,"paramlist":
 [{"key":"AUDIO_BITRATE","value":"0"},{"key":"CACHE_SIZE","value":"571"},
 {"key":"CODEC_CACHE","value":"329"},{"key":"NET_SPEED","value":"0"},
 {"key":"SERVER_IP","value":""},{"key":"VIDEO_BITRATE","value":"0"},
 {"key":"VIDEO_FPS","value":"14"},{"key":"VIDEO_HEIGHT","value":"240"},
 {"key":"VIDEO_WIDTH","value":"320"}]}

● 示例代码**:

```
//推流前调用。
player.setPlayerEventCallBack(PlayerEventListener, 1);
var PlayerEventListener = function (paramJson) {
   var obj = JSON.parse(paramJson);
    if (parseInt(obj.eventId) ==
PlayerCallBackEvent.TXE STATUS DOWNLOAD EVENT && parseInt(obj.objectId) ==
1) {
        doUpdatePlayerStatusInfo(paramJson);
    }
};
function doUpdatePlayerStatusInfo(paramJson) {
    var obj = JSON.parse(paramJson);
   if (obj.paramCnt != 0) {
        for (var i = 0; i < obj.paramCnt; ++i) {
            if(obj.paramlist[i].key == CBParamJsonKey.KEY VIDEO BITRATE)
                document.getElementById('PLAYVIDEO_BITRATEID').innerHTML =
obj.paramlist[i].value;
            else if(obj.paramlist[i].key ==
CBParamJsonKey.KEY AUDIO BITRATE)
                document.getElementById('PLAYAUDIO_BITRATEID').innerHTML =
obj.paramlist[i].value;
            else if(obj.paramlist[i].key == CBParamJsonKey.KEY VIDEO FPS)
                document.getElementById('PLAYVIDEO_FPSID').innerHTML =
obj.paramlist[i].value;
        }
    }
}
```

事件处理

1. 常规事件

事件ID	数值	含义说明
PLAY_EVT_CONNECT_SUCC	2001	已经连接服务器
PLAY_EVT_RTMP_STREAM_BEGIN	2002	已经连接服务器,开始拉流
PLAY_EVT_RCV_FIRST_I_FRAME	2003	渲染首个视频数据包(IDR)
PLAY_EVT_PLAY_BEGIN	2004	视频播放开始
PLAY_EVT_PLAY_PROGRESS	2005	视频播放进度
PLAY_EVT_PLAY_END	2006	视频播放结束
PLAY_EVT_PLAY_LOADING	2007	视频播放loading
PLAY_EVT_START_VIDEO_DECODER	2008	解码器启动
PLAY_EVT_CHANGE_RESOLUTION	2009	视频分辨率改变

2. 错误通知

SDK 遭遇了一些严重错误,比如网络断开等等,这些错误会导致播放无法继续,因此您的代码需要对这些错误进行相应的处理。

事件ID	数值	含义说明	
PLAY_ERR_NET_DISCONNECT	-2301	网络断连,且重试亦不能恢复,将导致播 放失败	
PLAY_ERR_GET_RTMP_ACC_URL_FAIL	-2302	获取加速拉流地址失败,会导致播放失败	

3. 警告事件

SDK 发现了一些非严重错误,一般不会导致播放停止,所以您可以不关注如下事件,其中:

PLAY_WARNING_VIDEO_PLAY_LAG 是 SDK 对外通知播放卡顿的事件信号,它指的是视频画面的卡顿(两帧画面的刷新时间)超过 500ms。

事件ID	数值	含义说明
PLAY_WARNING_VIDEO_DECODE_FAIL	2101	当前视频帧解码失败
PLAY_WARNING_AUDIO_DECODE_FAIL	2102	当前音频帧解码失败
PLAY_WARNING_RECONNECT	2103	网络断连, 已启动自动重连 (自动 重连连续失败超过三次会放弃)
PLAY_WARNING_RECV_DATA_LAG	2104	网络来包不稳:可能是下行带宽 不足,或由于主播端出流不均匀
PLAY_WARNING_VIDEO_PLAY_LAG	2105	当前视频播放出现卡顿(用户直 观感受)
PLAY_WARNING_HW_ACCELERATION_FAIL	2106	硬解启动失败,采用软解(暂不 支持)
PLAY_WARNING_VIDEO_DISCONTINUITY	2107	当前视频帧不连续,可能丢帧
PLAY_WARNING_FIRST_IDR_HW_DECODE_FAIL	2108	当前流硬解第一个I帧失败,SDK 自动切软解
PLAY_WARNING_DNS_FAIL	3001	RTMP -DNS解析失败
PLAY_WARNING_SEVER_CONN_FAIL	3002	RTMP服务器连接失败
PLAY_WARNING_SHAKE_FAIL	3003	RTMP服务器握手失败
PLAY_WARNING_SERVER_DISCONNECT	3004	RTMP服务器主动断开

枚举类型

AxTXERenderMode

● 渲染窗口的渲染方式: 4:3的窗口, 渲染16:9视频

var AxTXERenderMode = {

AX_TXE_RENDER_MODE_ADAPT: 1, // 适应,此模式下会显示整个画面的全部内容,但

可能有黑边的存在

AX_TXE_RENDER_MODE_FILLSCREEN: 2, // 填充,此模式下画面无黑边,但是会裁剪掉一部

分超出渲染区域的部分, 裁剪模式为局中裁剪

AxTXEVideoRotation

• 渲染视频旋转

var AxTXEVideoRotation = {

AX_TXE_VIDEO_ROTATION_NONE: 1, // 保持原图像的角度
AX_TXE_VIDEO_ROTATION_90: 2, // 顺时针旋转90度,最终图像的宽度和高度互换
AX_TXE_VIDEO_ROTATION_180: 3, // 顺时针旋转180度,最终图像颠倒

AX_TXE_VIDEO_ROTATION_270:4, // 顺时针旋转270度,最终图像的宽度和高度互换 };

AxTXEPlayType

● 设置播放端的流类型 var AxTXEBeautyStyle = { AX_PLAY_TYPE_LIVE_RTMP_HIGH_DELAY : 0, // RTMP直播,延时比较高,1s左右,适用一个主播,大量观众场景,但是可以超过10个用户请求播放视频

AX_PLAY_TYPE_LIVE_RTMP_LOC_DELAY: 1, // ActiveX默认采用ACC,RTMP直播加速播放,延时较低,500ms左右,适用双向视频的双人场景或多人视频场景, };