


Клиентская схема

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Клиентская схема	4
Секция validators	6
Базовые валидаторы	6
Секция converters	7
Базовые конвертеры	7


Клиентская схема



Клиентская схема — это схема клиентского модуля, с помощью которой реализуется front-end часть приложения. Элемент пакетной подсистемы Creatio. **Назначение** клиентской схемы — сохранение и поставка метаданных части системы (приложения, раздела, модального окна и т. д.). Типы модулей и их особенности описаны в статье Виды модулей.

Клиентская схема принадлежит к слою schema (слой метаданных) режима DesignTime платформы Creatio и содержит настройки слоев режима RunTime, которые доступны к изменению путем использования nocode инструментов.

Схема слоя schema и его взаимодействие с другими структурными элементами платформы Creatio представлены на рисунке ниже.



Подробнее о режимах DesignTime и RunTime читайте в статье Front-end архитектура Creatio.

Исходный код клиентских схем имеет общую структуру, которая представлена ниже.

CTPyкTypa исходного кода клиентской схемы define("ExampleSchema", [], function() { return { modelConfig: /**SCHEMA_MODEL_CONFIG*/{}/**SCHEMA_MODEL_CONFIG*/, viewConfigDiff: /**SCHEMA_VIEW_CONFIG_DIFF*/[]/**SCHEMA_VIEW_CONFIG_DIFF*/, viewModelConfig: /**SCHEMA_VIEW_MODEL_CONFIG*/{}/**SCHEMA_VIEW_MODEL_CONFIG*/, validators: /**SCHEMA_VALIDATORS*/ {} /**SCHEMA_VALIDATORS*/,

```
converters: /**SCHEMA_CONVERTERS*/ {} /**SCHEMA_CONVERTERS*/,
    handlers: /**SCHEMA_HANDLERS*/[] /**SCHEMA_HANDLERS*/
};
});
```

Маркерные комментарии к свойствам клиентской схемы обязательны к использованию.

Описание свойств конфигурационного объекта клиентской схемы представлено в таблице ниже.

Свойства клиентской схемы

Свойство	Способ разработки	Описание
modelConfig	Кастомизация	Содержит описание источников данных.
viewConfigDiff	Кастомизация	Отвечает за формирование слоя View.
viewModelConfig	Кастомизация	Отвечает за формирование слоя ViewModel — бизнеслогики взаимодействия слоев View и Model.
validators	Замещение	Валидаторы.
converters	Замещение	Конвертеры.
handlers	Замещение	Обработчики.

Свойства клиентской схемы реализуются в формате JSON . В JSON -массиве свойств validators , converters , handlers может быть использован JavaScript .

Бизнес-логика реализуется в схемах страниц Freedom UI с использованием no-code и low-code инструментов. Подробнее читайте в статье <u>Front-end архитектура Creatio</u>.

Компоненты бизнес-логики, JS-реализацию которых может содержать клиентская схема:

- Валидаторы.
- Конверторы.
- События и обработчики событий.

Бизнес-логика, которой можно управлять в компонентах:

- Видимость элементов.
- Блокировка элементов.
- Обязательность элементов.
- Фильтрация элементов.
- Заполнение полей.
- Обращение к данным Creatio.

- Отправка http-запросов.
- Переход по страницам.

Также Creatio предоставляет возможность выстраивать обработчики запросов в цепочки выполнения, например, чтобы по запросу сохранения записи сначала отработал базовый обработчик сохранения, а потом выполнялась пользовательская логика страницы.

Секция validators •



Валидаторы — функции проверки корректности значения атрибута ViewModel. Например, проверка значения поля записи на соответствие установленным условиям. Пример использования валидатора приведен в статье <u>Реализовать валидацию значения поля на странице</u>.

Базовые валидаторы, которые предоставляет Creatio 8 Atlas, представлены ниже.

Базовые валидаторы


crt.Required

Устанавливает обязательность заполнения поля.

crt.MinLength

Устанавливает минимально допустимое значение длины строки.


Параметры



crt.MaxLength

Устанавливает максимально допустимое значение длины строки.

Параметры



crt.Min

Устанавливает минимально допустимое значение.


Параметры



crt.Max

Устанавливает максимально допустимое значение.

Параметры



crt.EmptyOrWhiteSpace

Устанавливает обязательность заполнения поля. Не допускается заполнение поля пробелами.

Секция converters



Конвертеры — функции модификации значения атрибута ViewModel, который привязан к свойству визуального компонента, в другое значение. Пример использования конвертера приведен в статье Реализовать конвертацию значения поля на странице.

Базовые конвертеры, которые предоставляет Creatio 8 Atlas, представлены ниже.

Базовые конвертеры

crt.ToBoolean

Конвертирует значения других типов в тип вооцеам.

Значения

value	ANY	Входящее значение. Значение, которое не является типом вооцем.
result	BOOLEAN	Исходящее значение. Конвертированное значение типа воосем .

crt.InvertBooleanValue

Конвертирует значение типа воосем в противоположное значение типа воосем. Например, если входящее значение — true, то возвращается значение false и наоборот.

Значения

value	BOOLEAN	Входящее значение.
result	BOOLEAN	Исходящее значение.

crt.ToEmailLink

Конвертирует адрес электронной почты в ссылку, добавляя в начало адреса префикс mailTo:.

Значения

value	TEXT	Входящее значение. Адрес электронной почты.
result	TEXT	Исходящее значение. Ссылка на адрес электронной почты.

crt.ToObjectProp

Получает значение указанного свойства объекта.

Значения

value	CUSTOM_OBJECT	Входящее значение. Имя свойства объекта.
result	ANY	Исходящее значение. Значение свойства объекта.

Параметры



crt.ToPhoneLink

Конвертирует номер телефона в ссылку, добавляя в начало адреса префикс tel:.

Значения

value	TEXT	Входящее значение. Номер телефона.
result	TEXT	Исходящее значение. Ссылка на номер телефона.