# Administration Debian GNU/Linux

Module 09 - Gestion des espaces de stockage - File System



Gestion des espaces de stockage – File Systen



- Découvrir des systèmes de fichiers Linux
- Appliquer des FS sur l'espace de stockage
- · Gérer les systèmes de fichiers
- Monter les systèmes de fichiers



Préparer le stockage à recevoir des données



## Considérations générales sur les systèmes de fichiers



3

Considérations générales sur les systèmes de fichiers **Considérations générales** 

- Tous les systèmes de fichiers de type Unix sont basés sur le même principe et les mêmes éléments élémentaires. Les systèmes de fichiers Unix sont segmentés en blocs de données, actuellement à 4 Ko par défaut
- Chaque bloc pourra avoir différentes structures :
  - Superbloc : bloc contenant les informations vitales du système de fichiers
  - Inode: bloc contenant les inodes contenant les informations d'un fichier
  - Bloc d'indirection : bloc redirigeant vers d'autres blocs (cf. plus loin dans ce chapitre)
  - Bloc de données : bloc contenant les données réelles du fichier
  - Table des inodes : bloc contenant la liste des blocs d'inodes
  - Table des inodes libres : bloc contenant la liste des inodes libres
  - Table des blocs libres : bloc contenant la liste des blocs de données libres



- Le superbloc contient les informations vitales du système de fichiers. Donc par mesure de sécurité, il est dupliqué à différents endroits du système de fichiers. Il contient les informations suivantes :
  - Taille des blocs
  - Taille du système de fichiers
  - Nombre de montages effectués
  - Nombre maximum de montages avant vérification
  - Date de dernier montage
  - Intervalle maximum entre deux montages avant vérification
  - Un pointeur vers l'inode racine du système de fichier



Considérations générales sur les systèmes de fichiers
Inodes et bloc d'indirection

- Les inodes sont regroupés par bloc dans un système de fichiers.
   La taille d'un inode est de 128 octets. Avec des blocs de 4 Ko, il y aura 32 inodes par bloc d'inodes. Un inode contient des informations propres au fichier qu'il représente :
  - Type de fichier : -,d,b,c,l,p,s
  - Mode ou droit d'accès : en octal, ex : 0644 (rw-r--r--)
  - Nombre de liens physiques : si la valeur tombe à zéro, le fichier est considéré comme supprimé.
  - UID : propriétaire
  - GID : groupe propriétaire



5

### Considérations générales sur les systèmes de fichiers **Inodes et bloc d'indirection**

- Taille du fichier : en octets
- Champs date : atime (dernier accès au fichier), ctime (dernier changement des informations de l'inode), mtime (dernier changement de données réelles du fichier)
- 15 adresses : pointant vers les blocs de données réelles du fichier



L'inode <u>ne possède pas</u> le nom du fichier, celui-ci est renseigné dans le <u>répertoire contenant</u> ce fichier.



7

Gestion des espaces de stockage – File System

## Systèmes de fichiers Linux



- L'ext2, l'ext3 et l'ext4 sont implémentés sur un système Debian
- La différence entre ext2 et ext3 est la journalisation, améliorant la récupération du système de fichier en cas de crash (extinction brutale du PC par exemple)
- Le système de fichier ext4 est une amélioration de l'ext3 mais réécrit de zéro
- ext4 est le système de fichier par défaut sur Debian 10.
- Son avantage est qu'il est peu sujet à la fragmentation grâce à la préallocation des blocs de données contigus



Systèmes de fichiers Linux Systèmes de fichiers EXT

#### Caractéristiques:

• Taille maximale de fichier : 16 Tio (avec des blocs de 4 Ko)

Nombre maximal de fichiers: 4 milliards
Taille maximale du nom de fichier: 255 octets

• Taille maximale de volume : 1 Eio (limité à 16 Tio par

e2fsprogs avec des blocs de

4 Ko)

- D'autres systèmes de fichiers sont gérés sous Debian, entre autres : NTFS, FAT
- Il est bien sûr possible d'installer d'autres outils de gestion de systèmes de fichiers comme XFS, Btrfs, etc.



# Outils de gestion des systèmes de fichiers




11

Outils de gestion des systèmes de fichiers Création de systèmes de fichiers

- Le formatage va installer sur un périphérique de stockage un système de fichier. Sans un système de fichier, le périphérique de stockage est inutilisable
- Un périphérique de stockage peut être une partition (ex: /dev/sdc1) ou un volume logique (ex: /dev/vgsys/lvroot ou /dev/mapper/vgsys-lvhome)







- mkfs.[fstype] <options> [périphérique de stockage]
- mkfs. [fstype] est une commande simplifiant la mémorisation des commandes de création de systèmes de fichiers. C'est en fait une fausse commande qui fait appel à la vraie commande de création
- Exemple: mkfs.ext4 est la commande mke2fs avec des options préconfigurées pour générer de l'ext4
- Pour savoir quelle est la commande utilisée par un mkfs.[fstype], il suffit de consulter la commande man mkfs.[fstype]



Outils de gestion des systèmes de fichiers Création de systèmes de fichiers

• Création d'un système de fichiers ext4 sur partition /dev/sda2



Création d'un système de fichiers ext4 sur volume logique lv1



• Création d'un système de fichiers NTFS (nécessite le paquet ntfs-3g)





- tune2fs <options> [périphérique de stockage]
- tune2fs permet de modifier des options d'un système de fichiers type ext
- Il permet aussi de récupérer les informations du superbloc
- Options usuelles
  - **-L** permet de modifier l'étiquette du système de fichiers
  - -1 permet d'afficher les informations du superbloc
  - -i permet de modifier l'intervalle entre deux vérifications
  - -c permet de modifier le nombre maximum de montages déclenchant une vérification



- resize2fs <options> [périphérique de stockage]
- resize2fs permet de changer la taille d'un système de fichiers

Outils de gestion des systèmes de fichiers Vérification d'un système de fichiers

- fsck.<fstype> <options> [périphérique de stockage]
- La vérification d'un système de fichiers permet de contrôler l'intégrité des données présentes sur celui-ci
- Il est possible de le faire manuellement tout comme il est possible de l'automatiser au démarrage
- Comme pour les commandes de formatage, la vérification peut facilement se faire avec les commandes fsck.<fstype>



#### blkid <options> [périphérique de stockage]

• La commande blkid permet d'afficher les informations relatives à un périphérique particulier. Sans argument, elle affichera les informations relatives à tous les périphériques formatés

```
root@deb:~# blkid
/dev/sda1: UUID="32a0cf22-91d5" TYPE="ext2" PARTUUID="732e6aa1-01"
/dev/sda5: UUID="VDfsmc-gci2" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="732e6aa1"
/dev/sr0: UUID="2021" LABEL="Deb10" TYPE="iso9660 PTUUID="49506c1e" PTTYPE="dos"
/dev/mapper/vgsys-lvroot: UUID="bffe9183-34a3" TYPE="ext4"
/dev/mapper/vgsys-lvswap_1: UUID="d5d6cc72-21ed" TYPE="swap"
```



17

Outils de gestion des systèmes de fichiers

Prise d'information

- lsblk <options> [périphérique de stockage]
- La commande lsblk permet d'afficher sous forme arborescente les informations relatives aux périphériques et aux systèmes de fichiers

```
root@deb:~# lsblk
NAME
              MAJ:MIN RM SIZE RO
                                     TYPE
                                           MOUNTPOINT
              8:0 0 20G 0
sda
                                     disk
 -sda1
                         243M 0
              8:1
                     0
                                     part
                                           /boot
              8:2
8:5
 -sda2
                      0
                         1K
                               0
                                     part
 -sda5
                      0
                         19,8G 0
                                     part
├vgsys-lvroot 254:0 0 17,8G 0
                                     lvm
Lvgsys-lvswap
                     0
            254:1
                          2G 0
                                     lvm
                                           [SWAP]
sr0
              11:0
                          3,4G 0
                                     rom
                                           /media/cdrom0
```




### Outils de gestion des systèmes de fichiers **Prise d'information**



19

(eni



# Monter des systèmes de fichiers



21

Monter des systèmes de fichiers Montage d'un système de fichiers

- Sous un système d'exploitation Linux, comme tout est fichier, la mise à disposition d'un système de fichier venant d'un espace de stockage (partition, LVM, RAID, etc.) se fera en définissant un répertoire comme point de montage
- Ce point de montage sera le chemin par lequel accéder aux données du système de fichier
- Pour un montage temporaire d'un système de fichiers, il est conseillé d'utiliser le répertoire /mnt. S'il faut monter plusieurs systèmes de fichiers de façon temporaire, il est possible de créer des sous-répertoires dans /mnt, pour chacun des systèmes de fichiers



#### • mount <options> [périphérique source] [/point/de/montage]

• La commande mount permettra de mettre à disposition un système de fichiers dans un répertoire

• Options possibles :

• -t [fstype] Détermine le type de système de fichiers à monter

• -o [option] Permet de définir différentes options séparées par une virgule

sync/async
 Active ou non l'utilisation de la mise en tampon en RAM des données

avant écriture dans le système de fichiers.

Par défaut : async



23

Montage manuel avec mount

• Options possibles suite :

• exec/noexec Active la possibilité d'exécuter des fichiers

exécutables présents sur le système de fichiers.

Par défaut : exec

ro/rw Monte le système de fichiers en lecture seule ou

en lecture/écriture.

Par défaut : rw

• suid/nosuid Active la possibilité d'exécuter les binaires avec

l'interprétation du SUID positionné dessus.

Par défaut : suid

remount
 Permet de changer une ou des options de

montage sans démonter le système de fichiers.



#### Monter des systèmes de fichiers Montage manuel avec mount

Informations sur les montages

```
root@deb:~# ls /mnt
root@deb:~# mount -t ext4 /dev/sdc1 /mnt
root@deb:~# ls /mnt
contacts
liste_taches.txt
preparation
root@deb:~#
```



eni)

25

Monter des systèmes de fichiers

• mount La sortie de mount est faiblement lisible mais permet de savoir facilement les options de montage appliquées

```
root@deb:~# mount

sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
[...]

/dev/mapper/vgsys/lvroot on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-
ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs

(rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
[...]
/dev/mapper/vgsys/lvhome on /home type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sdcl on /mnt type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/sr0 on /media/cdrom0 type iso9660
(ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,user)
```



• **findmnt** permet une meilleure lisibilité et surtout de prendre l'information sur un seul point de montage

```
root@deb:~# findmnt
TARGET
          SOURCE
                                      FSTYPE
                                                    OPTIONS
           /dev/mapper/vgsys-lvroot ext4 rw,errors=remountro
          sysfs
                                      sysfs rw, nosuid, noexec
 - /sys
  ├─ /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec
  /sys/fs/cgroup tmpfs
                                      tmpfs
-/home
           /dev/mapper/vgsys/lvhome
                                      ext4
                                             rw, relatime, data=ordered
 -/mnt
           /dev/sdc1
                                      ext4
                                             rw, relatime, data=ordered
 -/media/cdrom0 /dev/sr0 iso9660 ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
```

27

(eni

Monter des systèmes de fichiers **Informations sur les montages** 

Pour voir l'information sur un seul point de montage, il suffit de le cibler :

```
root@deb:~# findmnt /dev/sdc1
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/mnt /dev/sdc1 ext4 rw,relatime,data=ordered
```



• umount [périphérique de stockage]

#### ou

- umount [point de montage]
- À faire par exemple pour retirer une clé USB ou disque externe
- Attention, il ne faudra pas qu'un utilisateur utilise le volume monté pour permettre sa déconnexion.





Monter des systèmes de fichiers

Démo

Montage manuel

•

## Montage automatique des systèmes de fichiers



31

Montage automatique des systèmes de fichiers Montage automatique

Les montages automatiques sont effectués par systemd au tout début du démarrage du système d'exploitation. La déclaration des montages automatiques est présente dans le fichier /etc/fstab



# /etc/fstab: static file system information.					
<pre># <file system=""></file></pre>	<mount point=""></mount>	<type></type>	<options></options>	<dump></dump>	<pass></pass>
/dev/mapper/vgsys-lvroot	/	ext4	errors=remount-ro	0	1
# /boot was on /dev/sda1 during installation					
UUID=32a0cf22-548810a16c45	/boot	ext2	defaults	0	2
/dev/vgsys/lvhome	/home	ext4	defaults	0	2
/dev/mapper/vgsys-lvswap	none	swap	SW	0	0
/dev/sr0	/media/cdrom0	udf,iso9660	user, noauto	0	0



### Montage automatique des systèmes de fichiers Montage automatique

#### La section <file system> :

- Cette colonne déclare le système à monter. Cette source peut être exprimée de plusieurs façons :
  - Via un UUID, la façon la plus sécurisée mais humainement plus difficile à reconnaître
  - Via le LABEL, humainement plus pratique que l'UUID mais il pose un problème en cas de doublon
  - Via le chemin du périphérique, on l'utilise principalement pour les LVM car il n'est pas possible d'avoir plusieurs volumes LVM avec le même nom sur un système
  - Il est fortement déconseillé de l'utiliser pour des partitions (ex : /dev/sdb1)

#### La section <mount point> :

• Cette colonne déclare le répertoire de montage du système de fichiers



33

Montage automatique des systèmes de fichiers Montage automatique

#### • La section <type> :

- Cette colonne déclare le type de système de fichiers. Il est possible de mettre auto mais cela ralentit le montage des périphériques
- La section <options> :
  - Cette colonne déclare les options de montage. Il est possible de mettre defaults
  - Les options dans defaults sont : async,nouser,exec,rw,auto,suid,dev

#### • La section <dump>:

• Cette colonne est très faiblement utilisée. Elle correspond à des paramètres de configuration de la commande dump

#### La section <pass> :

- Cette section permet de savoir si le système doit analyser l'intégrité du système de fichiers afin de corriger les problèmes avant de le monter. (commande fsck)
- Si la valeur est à 0 : pas de vérification, si elle est supérieure à 0 alors le système analysera les systèmes de fichiers (1 pour la racine, 2 pour les autres)




 Afin de garantir la bonne intégration d'une nouvelle ligne dans le fichier /etc/fstab, il est important de la tester avant le redémarrage du poste. Le moyen le plus simple est d'utiliser la commande mount en ne précisant que le point de montage



- Dans cet exemple, la commande indique qu'elle ne trouve pas d'entrée de /srv/data dans le fstab
- Dans le cas où une ligne indique /srv/data dans le fichier fstab alors le montage se fera par rapport aux différentes déclarations
- Si la commande ne renvoie rien, c'est que le montage s'est correctement effectué





# Commandes informatives




37

Commandes informatives Informations sur les systèmes de fichiers

- Nous avons déjà utilisé les commandes informatives suivantes :
  - **blkid** permet de récupérer les informations sur les disques, partitions et volumes logiques LVM
  - **1sblk** va donner un affichage plus hiérarchisé de ces mêmes informations
  - findmnt offre un affichage hiérarchisé des systèmes de fichiers montés



- df <options> [/point/de/montage]
- La commande df permet de prendre des informations utiles sur les systèmes de fichiers montés
- Options usuelles :
  - -h: affiche la taille en puissance de 1024 (K,M,G...)
  - -i: affiche les informations sur les inodes





Commandes informatives

Informations sur les systèmes de fichiers


• La commande ls -l ne permet pas de connaître la taille d'un répertoire. En effet, elle remonte juste la taille utilisée par l'inode du répertoire et non son contenu.


Pour connaître la taille d'un répertoire, il faut utiliser la commande du du <options> [/point/de/montage]

- Options usuelles :
  - -h: affiche la taille en puissance de 1024 (K,M,G...)
  - -s : n'affiche pas les sous-répertoires mais uniquement le répertoire en argument



```
root@deb:~# du -hs /etc
6,9M /etc
```





### Gestion des espaces de stockage – File System **Conclusion**

- Vous savez créer et manipuler des systèmes de fichiers Linux
- Vous savez monter ceux-ci en manuel
- Vous savez automatiser un montage au démarrage du système d'exploitation

