

第7章 常用基本命令

7.1 帮助命令

7.1.1 man 获得帮助信息

1) 基本语法:

man [命令或配置文件] (功能描述: 获得帮助信息)

2)显示说明

信息	功能
NAME	命令的名称和单行描述
SYNOPSIS	怎样使用命令
DESCRIPTION	命令功能的深入讨论
EXAMPLES	怎样使用命令的例子
SEE ALSO	相关主题 (通常是手册页)

3) 案例实操

(1) 查看 ls 命令的帮助信息

[root@hadoop101 \sim]# man ls

7.1.2 help 获得 shell 内置命令的帮助信息

1) 基本语法:

help 命令 (功能描述: 获得 shell 内置命令的帮助信息)

- 2) 案例实操:
 - (1) 查看 cd 命令的帮助信息

[root@hadoop101 \sim]# help cd

7.1.3 常用快捷键

常用快捷键	功能
ctrl + c	停止进程
ctrl+l	清屏; 彻底清屏是: reset
ctrl + q	退出
善于用 tab 键	提示(更重要的是可以防止敲错)



上下键	查找执行过的命令
ctrl +alt	linux 和 Windows 之间切换

7.2 文件目录类

7.2.1 pwd 显示当前工作目录的绝对路径

pwd:print working directory 打印工作目录

1) 基本语法:

pwd (功能描述:显示当前工作目录的绝对路径)

- 2) 案例实操
 - (1) 显示当前工作目录的绝对路径

[root@hadoop101 ~]# pwd

/root

7.2.2 ls 列出目录的内容

ls:list 列出目录内容

1) 基本语法:

ls [选项] [目录或是文件]

2) 选项说明:

选项	功能
-a	全部的文件,连同隐藏档(开头为.的文件)一起列出来(常用)
-1	长数据串列出,包含文件的属性与权限等等数据;(常用)

3)显示说明:

每行列出的信息依次是: 文件类型与权限 链接数 文件属主 文件属组 文件大小用byte 来表示 建立或最近修改的时间 名字

- 4) 案例实操
 - (1) 查看当前目录的所有内容信息

[atguigu@hadoop101 ~]\$ ls -al

总用量 44

drwx-----. 5 atguigu atguigu 4096 5月 27 15:15.

drwxr-xr-x. 3 root root 4096 5月 27 14:03...

drwxrwxrwx. 2 root root 4096 5月 27 14:14 hello

-rwxrw-r--. 1 atguigu atguigu 34 5月 27 14:20 test.txt



7.2.3 cd 切换目录

cd:Change Directory 切换路径

1) 基本语法:

cd [参数]

2)参数说明

参数	功能
cd 绝对路径	切换路径
cd 相对路径	切换路径
cd~或者 cd	回到自己的家目录
cd -	回到上一次所在目录
cd	回到当前目录的上一级目录
cd -P	跳转到实际物理路径,而非快捷方式路径

3) 案例实操

(1) 使用绝对路径切换到root目录 [root@hadoop101~]# cd/root/

(2) 使用相对路径切换到"公共的"目录 [root@hadoop101~]# cd 公共的/

(3) 表示回到自己的家目录,亦即是 /root 这个目录 [root@hadoop101 公共的]# cd~

(4) cd- 回到上一次所在目录 [root@hadoop101~]# cd-

(5) 表示回到当前目录的上一级目录,亦即是"/root/公共的"的上一级目录的意思; [root@hadoop101 公共的]# cd ..

7.2.4 mkdir 创建一个新的目录

mkdir:Make directory 建立目录

1) 基本语法:

mkdir [选项] 要创建的目录

2) 选项说明:



选项	功能
-p	创建多层目录

3) 案例实操

(1) 创建一个目录

[root@hadoop101 ~]# mkdir xiyou

[root@hadoop101 ~]# mkdir xiyou/mingjie

(2) 创建一个多级目录

[root@hadoop101 ~]# mkdir -p xiyou/dssz/meihouwang

7.2.5 rmdir 删除一个空的目录

rmdir:Remove directory 移动目录

1) 基本语法:

rmdir 要删除的空目录

- 2) 案例实操
 - (1) 删除一个空的文件夹

[root@hadoop101 ~]# rmdir xiyou/dssz/meihouwang

7.2.6 touch 创建空文件

1) 基本语法:

touch 文件名称

2) 案例实操

[root@hadoop101 ~]# touch xiyou/dssz/sunwukong.txt

7.2.7 cp 复制文件或目录

1) 基本语法:

cp [选项] source dest

(功能描述: 复制source文件到dest)

2) 选项说明

选项	功能
-r	递归复制整个文件夹

3)参数说明

参数



source	源文件
dest	目标文件

4) 经验技巧

强制覆盖不提示的方法: \cp

- 5) 案例实操
 - (1) 复制文件

[root@hadoop101 ~]# cp xiyou/dssz/suwukong.txt xiyou/mingjie/

(2) 递归复制整个文件夹

[root@hadoop101 ~]# cp -r xiyou/dssz/ ./

7.2.8 rm 移除文件或目录

1) 基本语法

rm [选项] deleteFile (功能描述: 递归删除目录中所有内容)

2) 选项说明

选项	功能
-r	递归删除目录中所有内容
-f	强制执行删除操作,而不提示用于进行确认。
-V	显示指令的详细执行过程

- 3) 案例实操
 - (1) 删除目录中的内容

[root@hadoop101 ~]# rm xiyou/mingjie/sunwukong.txt

(1) 递归删除目录中所有内容

[root@hadoop101 ~]# rm -rf dssz/

7.2.9 mv 移动文件与目录或重命名

- 1) 基本语法:
 - (1) mv oldNameFile newNameFile (功能描述: 重命名)
 - (2) mv/temp/movefile/targetFolder (功能描述: 移动文件)
- 2) 案例实操:
 - (1) 重命名



[root@hadoop101 ~]# mv xiyou/dssz/suwukong.txt xiyou/dssz/houge.txt

(2) 移动文件

[root@hadoop101 ~]# mv xiyou/dssz/houge.txt ./

7.2.10 cat 查看文件内容

查看文件内容,从第一行开始显示。

1) 基本语法

cat [选项] 要查看的文件

2) 选项说明

选项	功能描述	
-n	显示所有行的行号,包括空行。	

3) 经验技巧:

一般查看比较小的文件,一屏幕能显示全的。

- 4) 案例实操
 - (1) 查看文件内容并显示行号

[atguigu@hadoop101 ~]\$ cat -n houge.txt

7.2.11 more 文件内容分屏查看器

more 指令是一个基于 VI 编辑器的文本过滤器,它以全屏幕的方式按页显示文本文件的内容。more 指令中内置了若干快捷键,详见操作说明。

1) 基本语法:

more 要查看的文件

2) 操作说明

操作	功能说明
空白键 (space)	代表向下翻一页;
Enter	代表向下翻『一行』;
q	代表立刻离开 more ,不再显示该文件内容。
Ctrl+F	向下滚动一屏
Ctrl+B	返回上一屏
=	输出当前行的行号



:f	输出文件名和当前行的行号
----	--------------

3) 案例实操

(1) 采用more查看文件

[root@hadoop101 ~]# more smartd.conf

7.2.12 less 分屏显示文件内容

less 指令用来分屏查看文件内容,它的功能与 more 指令类似,但是比 more 指令更加强大,支持各种显示终端。less 指令在显示文件内容时,并不是一次将整个文件加载之后才显示,而是根据显示需要加载内容,对于显示大型文件具有较高的效率。

1) 基本语法:

less 要查看的文件

2) 操作说明

操作	功能说明		
空白键	向下翻动一页;		
[pagedown]	向下翻动一页		
[pageup]	向上翻动一页;		
/字串	向下搜寻『字串』的功能; n: 向下查找; N: 向上查找;		
?字串	向上搜寻『字串』的功能; n: 向上查找; N: 向下查找;		
q	离开 less 这个程序;		

3) 经验技巧

用SecureCRT时[pagedown]和[pageup]可能会出现无法识别的问题。

- 4) 案例实操
 - (1) 采用less查看文件

[root@hadoop101 ~]# less smartd.conf

7.2.13 echo

- 1) echo 输出内容到控制台
 - (1) 基本语法:

echo [选项] [输出内容]

选项:



·e: 支持反斜线控制的字符转换

控制字符	作用
\\	输出\本身
\n	换行符
\t	制表符,也就是 Tab 键

(2) 案例实操

[atguigu@hadoop101 ~]\$ echo "hello\tworld"

hello\tworld

[atguigu@hadoop101 ~]\$ echo -e "hello\tworld"

hello world

7.2.14 head 显示文件头部内容

head 用于显示文件的开头部分内容,默认情况下 head 指令显示文件的前 10 行内容。

1) 基本语法

head 文件 (功能描述: 查看文件头10行内容)

head-n 5 文件 (功能描述: 查看文件头5行内容, 5可以是任意行数)

2) 选项说明

选项	功能
-n<行数>	指定显示头部内容的行数

3) 案例实操

(1) 查看文件的头2行

[root@hadoop101 ~]# head -n 2 smartd.conf

7.2.15 tail 输出文件尾部内容

tail 用于输出文件中尾部的内容,默认情况下 tail 指令显示文件的前 10 行内容。

1) 基本语法

(1) tail 文件 (功能描述: 查看文件头10行内容)

(2) tail -n 5 文件 (功能描述: 查看文件头5行内容,5可以是任意行数)

(3) tail -f 文件 (功能描述:实时追踪该文档的所有更新)

2) 选项说明



选项	功能	
-n<行数>	输出文件尾部n行内容	
-f	显示文件最新追加的内容,监视文件变化	

3) 案例实操

(1) 查看文件头1行内容

[root@hadoop101 ~]# tail -n 1 smartd.conf

(2) 实时追踪该档的所有更新

[root@hadoop101 ~]# tail -f houge.txt

7.2.16 > 输出重定向和 >> 追加

- 1) 基本语法:
 - (1) ls-l>文件 (功能描述:列表的内容写入文件 a.txt 中(**覆盖写**))
 - (2) ls -al >>文件 (功能描述: 列表的内容**追加**到文件 aa.txt 的末尾)
 - (3) cat 文件 1 > 文件 2 (功能描述:将文件 1 的内容覆盖到文件 2)
 - (4) echo"内容">>> 文件
- 2) 案例实操
 - (1) 将 ls 查看信息写入到文件中 [root@hadoop101~]# ls -l>houge.txt
 - (2) 将 ls 查看信息追加到文件中 [root@hadoop101~]# ls -l>>houge.txt
 - (3) 采用 echo 将 hello 单词追加到文件中 [root@hadoop101~]# echo hello>>houge.txt

7.2.17 ln 软链接

软链接也成为符号链接,类似于 windows 里的快捷方式,有自己的数据块,主要存放了链接其他文件的路径。

1) 基本语法:

ln-s[原文件或目录][软链接名] (功能描述: 给原文件创建一个软链接)

2) 经验技巧

删除软链接: rm-rf 软链接名, 而不是 rm-rf 软链接名/



查询:通过11就可以查看,列表属性第1位是1,尾部会有位置指向。

- 3) 案例实操:
 - (1) 创建软连接

[root@hadoop101 ~]# mv houge.txt xiyou/dssz/

[root@hadoop101 ~]# ln -s xiyou/dssz/houge.txt ./houzi

[root@hadoop101 ~]# 11

lrwxrwxrwx. 1 root root 20 6 月 17 12:56 houzi -> xiyou/dssz/houge.txt

(2) 删除软连接

[root@hadoop101 ~]# rm -rf houzi

(3) 进入软连接实际物理路径

[root@hadoop101 ~]# ln -s xiyou/dssz/ ./dssz

[root@hadoop101 ~]# cd -P dssz/

7.2.18 history 查看已经执行过历史命令

1) 基本语法:

history

(功能描述: 查看已经执行过历史命令)

- 2) 案例实操
 - (1) 查看已经执行过的历史命令

[root@hadoop101 test1]# history

7.3 时间日期类

1) 基本语法

date [OPTION]... [+FORMAT]

2) 选项说明

选项	功能
-d<时间字符串>	显示指定的"时间字符串"表示的时间,而非当前时间
-s<日期时间>	设置系统日期时间

3)参数说明

参数	功能
<+日期时间格式>	指定显示时使用的日期时间格式



7.3.1 date 显示当前时间

1) 基本语法:

(1) date (功能描述:显示当前时间)

(2) date +%Y (功能描述:显示当前年份)

(3) date +%m (功能描述:显示当前月份)

(4) date +%d (功能描述:显示当前是哪一天)

(5) date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S" (功能描述:显示年月日时分秒)

2) 案例实操

(1) 显示当前时间信息

[root@hadoop101 ~]# date

2017年 06月 19日 星期一 20:53:30 CST

(2) 显示当前时间年月日

[root@hadoop101 ~]# date +%Y%m%d

20170619

(3) 显示当前时间年月日时分秒

[root@hadoop101 ~]# date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"

2017-06-19 20:54:58

7.3.2 date 显示非当前时间

1) 基本语法:

(1) date -d '1 days ago' (功能描述:显示前一天时间)

(2) date -d '-1 days ago' (功能描述:显示明天时间)

2) 案例实操:

(1) 显示前一天

[root@hadoop101 ~]# date -d '1 days ago'

2017年 06月 18日 星期日 21:07:22 CST

(2) 显示明天时间

[root@hadoop101 ~]#date -d '-1 days ago'

2017年 06月 20日 星期日 21:07:22 CST



7.3.3 date 设置系统时间

1) 基本语法:

date -s 字符串时间

- 2) 案例实操
 - (1) 设置系统当前时间

[root@hadoop101 ~]# date -s "2017-06-19 20:52:18"

7.3.4 cal 查看日历

1) 基本语法:

cal [选项] (功能描述:不加选项,显示本月日历)

2) 选项说明

选项	功能
具体某一年	显示这一年的日历

- 3) 案例实操:
 - (1) 查看当前月的日历

[root@hadoop101 ~]# cal

(2) 查看 2017 年的日历

[root@hadoop101 ~]# cal 2017

7.4 用户管理命令

7.4.1 useradd 添加新用户

1) 基本语法:

useradd 用户名 (功能描述:添加新用户)

useradd -g 组名 用户名 (功能描述:添加新用户到某个组)

2) 案例实操:

(1) 添加一个用户

[root@hadoop101 ~]# useradd tangseng

[root@hadoop101 ~]#ll/home/



7.4.2 passwd 设置用户密码

1) 基本语法:

passwd 用户名 (功能描述:设置用户密码)

- 2) 案例实操
 - (1) 设置用户的密码

[root@hadoop101 ~]# passwd tangseng

7.4.3 id 查看用户是否存在

1) 基本语法:

id 用户名

- 2) 案例实操:
 - (1) 查看用户是否存在

[root@hadoop101 ~]#id tangseng

7.4.4 cat /etc/passwd 查看创建了哪些用户

1) 基本语法:

[root@hadoop101 ~]# cat /etc/passwd

7.4.5 su 切换用户

su: swith user 切换用户

1) 基本语法:

su 用户名称 (功能描述:切换用户,只能获得用户的执行权限,不能获得环境变量) su-用户名称 (功能描述:切换到用户并获得该用户的环境变量及执行权限)

- 2) 案例实操
 - (1) 切换用户

[root@hadoop101 ~]#su tangseng

[root@hadoop101 ~]#echo \$PATH

/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin

[root@hadoop101 ~]#exit

[root@hadoop101 ~]#su - tangseng

[root@hadoop101 ~]#echo \$PATH



/usr/lib64/qt-3.3/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/home/tangseng/bin

7.4.5 userdel 删除用户

1) 基本语法:

(1) userdel 用户名 (功能描述:删除用户但保存用户主目录)

(2) userdel-r 用户名 (功能描述: 用户和用户主目录, 都删除)

2) 选项说明

选项	功能
-r	删除用户的同时,删除与用户相关的所有文件。

3) 案例实操:

(1) 删除用户但保存用户主目录

[root@hadoop101 ~]#userdel tangseng

[root@hadoop101 ~]#ll/home/

(2) 删除用户和用户主目录,都删除

[root@hadoop101 ~]#useradd zhubajie

[root@hadoop101 ~]#ll/home/

[root@hadoop101 ~]#userdel -r zhubajie

[root@hadoop101 ~]#ll /home/

7.4.6 who 查看登录用户信息

1) 基本语法

(1) whoami (功能描述:显示自身用户名称)

(2) who am i (功能描述:显示登录用户的用户名)

2) 案例实操

(1)显示自身用户名称

[root@hadoop101 opt]# whoami

(2) 显示登录用户的用户名

[root@hadoop101 opt]# who am i



7.4.7 sudo 设置普通用户具有 root 权限

1)添加 atguigu 用户,并对其设置密码。

[root@hadoop101 ~]#useradd atguigu

[root@hadoop101 ~]#passwd atguigu

2) 修改配置文件

[root@hadoop101 ~]#vi /etc/sudoers

修改 /etc/sudoers 文件,找到下面一行(91行),在 root 下面添加一行,如下所示:

Allow root to run any commands anywhere

root ALL=(ALL) ALL atguigu ALL=(ALL) ALL

或者配置成采用 sudo 命令时,不需要输入密码

Allow root to run any commands anywhere

root ALL=(ALL) ALL

atguigu ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL

修改完毕,现在可以用 atguigu 帐号登录,然后用命令 sudo ,即可获得 root 权限进行操作。

- 3) 案例实操
 - (1) 用普通用户在/opt 目录下创建一个文件夹

[atguigu@hadoop101 opt]\$ sudo mkdir module

[root@hadoop101 opt]# chown atguigu:atguigu module/

7.4.9 usermod 修改用户

1) 基本语法:

usermod -g 用户组 用户名

2) 选项说明

选项	功能
-g	修改用户的初始登录组,给定的组必须存在。默认组id是1。

- 3) 案例实操:
 - (1) 将用户加入到用户组

[root@hadoop101 opt]#usermod -g root zhubajie



7.5 用户组管理命令

每个用户都有一个用户组,系统可以对一个用户组中的所有用户进行集中管理。不同 Linux 系统对用户组的规定有所不同,

如Linux下的用户属于与它同名的用户组,这个用户组在创建用户时同时创建。

用户组的管理涉及用户组的添加、删除和修改。组的增加、删除和修改实际上就是对/etc/group文件的更新。

7.5.1 groupadd 新增组

1) 基本语法

groupadd 组名

- 2) 案例实操:
 - (1) 添加一个xitianqujing组

[root@hadoop101 opt]#groupadd xitianqujing

7.5.2 groupdel 删除组

1) 基本语法:

groupdel 组名

- 2) 案例实操
 - (1) 删除xitianqujing组

[root@hadoop101 opt]# groupdel xitianqujing

7.5.3 groupmod 修改组

1) 基本语法:

groupmod -n 新组名 老组名

2) 选项说明

选项	功能描述
-n<新组名>	指定工作组的新组名

- 3) 案例实操
 - (1) 修改atguigu组名称为atguigu1

[root@hadoop101 ~]#groupadd xitianqujing

[root@hadoop101 ~]# groupmod -n xitian xitianqujing



7.5.4 cat /etc/group 查看创建了哪些组

1) 基本操作

[root@hadoop101 atguigu]# cat /etc/group

7.6 文件权限类

7.6.1 文件属性

Linux系统是一种典型的多用户系统,不同的用户处于不同的地位,拥有不同的权限。 为了保护系统的安全性,Linux系统对不同的用户访问同一文件(包括目录文件)的权限做 了不同的规定。在Linux中我们可以使用ll或者ls -l命令来显示一个文件的属性以及文件所属 的用户和组。

1) 从左到右的10个字符表示:

文件 类型	属主 权限	属组 权限	其他用户 权限
0	1 2 3	4 5 6	7 8 9
d	rwx	r-x	r-x
目录 文件	读写抗行	读写抗	读写预

如果没有权限,就会出现减号[-]而已。从左至右用0-9这些数字来表示:

(1) 0 首位表示类型

在Linux中第一个字符代表这个文件是目录、文件或链接文件等等

- 代表文件
- d 代表目录
- 1 链接文档(link file);
- (2) 第1-3位确定属主(该文件的所有者)拥有该文件的权限。---User
- (3) 第4-6位确定属组(所有者的同组用户)拥有该文件的权限,---Group
- (4) 第7-9位确定其他用户拥有该文件的权限 ---Other
- 2) rxw作用文件和目录的不同解释
 - (1) 作用到文件:
 - [r]代表可读(read): 可以读取,查看

[w]代表可写(write):可以修改,但是不代表可以删除该文件,删除一个文件的前提条件是对该文件所在的目录有写权限,才能删除该文件.



[x]代表可执行(execute):可以被系统执行

(2) 作用到目录:

[r]代表可读(read): 可以读取, ls查看目录内容

[w]代表可写(write): 可以修改, 目录内创建+删除+重命名目录

[x]代表可执行(execute):可以进入该目录

3) 案例实操

```
[root@hadoop101 ~]# ll
```

总用量 104

```
-rw-----. 1 root root 1248 1月 8 17:36 anaconda-ks.cfg
```

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 1月 12 14:02 dssz

lrwxrwxrwx. 1 root root 20 1月 12 14:32 houzi ->

xiyou/dssz/houge.txt

文件类型与权限 链接数 文件属主 文件属组 文件大小 建立或最近修改的时间 文件名字

```
[root@cloud zi]# ls -1
注: 4
-rw-rw-r-- 1 z3 z3 8 10-23 16:56 a.txt
[root@cloud z3]#
```

(1) 如果查看到是文件:链接数指的是硬链接个数。创建硬链接方法

ln [原文件] [目标文件]

[root@hadoop101 ~]# ln xiyou/dssz/houge.txt ./hg.txt

(2) 如果查看的是文件夹:链接数指的是子文件夹个数。

[root@hadoop101 ~]# ls -al xiyou/

总用量 16

drwxr-xr-x. 4 root root 4096 1月 12 14:00.

dr-xr-x---. 29 root root 4096 1月 12 14:32 ...


drwxr-xr-x. 2 root root 4096 1月 12 14:30 dssz

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 1月 12 14:04 mingjie

7.6.2 chmod 改变权限

1) 基本语法:





第一种方式变更权限

chmod [{ugoa}{+-=}{rwx}] 文件或目录

第二种方式变更权限

chmod [mode=421] [文件或目录]

2) 经验技巧

u:所有者 g:所有组 o:其他人 a:所有人(u、g、o 的总和)

r=4 w=2 x=1rwx=4+2+1=7

- 3) 案例实操
 - (1) 修改文件使其所属主用户具有执行权限

[root@hadoop101 ~]# cp xiyou/dssz/houge.txt ./

[root@hadoop101 ~]# chmod u+x houge.txt

(2) 修改文件使其所属组用户具有执行权限

[root@hadoop101 ~]# chmod g+x houge.txt

(3) 修改文件所属主用户执行权限,并使其他用户具有执行权限

[root@hadoop101 ~]# chmod u-x,o+x houge.txt

(4) 采用数字的方式,设置文件所有者、所属组、其他用户都具有可读可写可执行权 限。

[root@hadoop101 ~]# chmod 777 houge.txt

(5) 修改整个文件夹里面的所有文件的所有者、所属组、其他用户都具有可读可写可 执行权限。

[root@hadoop101 ~]# chmod -R 777 xiyou/

7.6.3 chown 改变所有者

1) 基本语法:

chown [选项] [最终用户] [文件或目录] (功能描述: 改变文件或者目录的所有



者)

2) 选项说明

选项	功能
-R	递归操作

- 3) 案例实操
 - (1) 修改文件所有者

[root@hadoop101 ~]# chown atguigu houge.txt

[root@hadoop101 \sim]# ls -al

- -rwxrwxrwx. 1 atguigu root 551 5月 23 13:02 houge.txt
- (2) 递归改变文件所有者和所有组

[root@hadoop101 xiyou]# ll

drwxrwxrwx. 2 root root 4096 9月 3 21:20 xiyou

[root@hadoop101 xiyou]# chown -R atguigu:atguigu xiyou/

[root@hadoop101 xiyou]# ll

drwxrwxrwx. 2 atguigu atguigu 4096 9月 3 21:20 xiyou

7.6.4 chgrp 改变所属组

1) 基本语法:

chgrp [最终用户组] [文件或目录] (功能描述:改变文件或者目录的所属组)

- 2) 案例实操
 - (1) 修改文件的所属组

[root@hadoop101 ~]# chgrp root houge.txt

[root@hadoop101 ~]# ls -al

-rwxrwxrwx. 1 atguigu root 551 5 月 23 13:02 houge.txt

7.7 搜索查找类

7.7.1 find 查找文件或者目录

find 指令将从指定目录向下递归地遍历其各个子目录,将满足条件的文件显示在终端。

1) 基本语法:

find [搜索范围] [选项]



2) 选项说明

选项	功能
-name<查询方式>	按照指定的文件名查找模式查找文件
-user<用户名>	查找属于指定用户名所有文件
-size<文件大小>	按照指定的文件大小查找文件。

3) 案例实操

(1) 按文件名:根据名称查找/目录下的filename.txt文件。

[root@hadoop101 ~]# find xiyou/ -name *.txt

(2) 按拥有者: 查找/opt目录下,用户名称为-user的文件

[root@hadoop101 ~]# find xiyou/ -user atguigu

(3) 按文件大小: 在/home目录下查找大于200m的文件(+n 大于 -n小于 n等于) [root@hadoop101~]find/home -size +204800

7.7.2 locate 快速定位文件路径

locate 指令利用事先建立的系统中所有文件名称及路径的 locate 数据库实现快速定位给定的文件。Locate 指令无需遍历整个文件系统,查询速度较快。为了保证查询结果的准确度,管理员必须定期更新 locate 时刻。

1) 基本语法

locate 搜索文件

2) 经验技巧

由于 locate 指令基于数据库进行查询,所以第一次运行前,必须使用 updatedb 指令创建 locate 数据库。

- 3) 案例实操
 - (1) 查询文件夹

[root@hadoop101 ~]# updated

[root@hadoop101 ~]#locate tmp

7.7.3 grep 过滤查找及"|"管道符

- 0) 管道符,"|",表示将前一个命令的处理结果输出传递给后面的命令处理
- 1) 基本语法

grep 选项 查找内容 源文件



2) 选项说明

选项	功能
-n	显示匹配行及行号。

3) 案例实操

(1) 查找某文件在第几行

[root@hadoop101 ~]# ls | grep -n test

7.8 压缩和解压类

7.8.1 gzip/gunzip 压缩

1) 基本语法:

gzip 文件 (功能描述:压缩文件,只能将文件压缩为*.gz 文件)

gunzip 文件.gz (功能描述: 解压缩文件命令)

- 2) 经验技巧:
 - (1) 只能压缩文件不能压缩目录
 - (2) 不保留原来的文件
- 3) 案例实操
 - (1) gzip压缩

[root@hadoop101 ~]# ls

test.java

[root@hadoop101 ~]# gzip houge.txt

[root@hadoop101 ~]# ls

houge.txt.gz

(2) gunzip解压缩文件

[root@hadoop101 ~]# gunzip houge.txt.gz

[root@hadoop101 ~]# ls

houge.txt

7.8.2 zip/unzip 压缩

1) 基本语法:

zip [选项] XXX.zip 将要压缩的内容 (功能描述:压缩文件和目录的命令)



unzip [选项] XXX.zip

(功能描述:解压缩文件)

2) 选项说明

zip 选项	功能
-r	压缩目录

unzip选项	功能
-d<目录>	指定解压后文件的存放目录

3) 经验技巧

zip 压缩命令在window/linux都通用,可以压缩目录且保留源文件。

4) 案例实操:

(1) 压缩 1.txt 和2.txt, 压缩后的名称为mypackage.zip

[root@hadoop101 opt]# touch bailongma.txt

[root@hadoop101 ~]# zip houma.zip houge.txt bailongma.txt

adding: houge.txt (stored 0%)

adding: bailongma.txt (stored 0%)

[root@hadoop101 opt]# ls

houge.txt bailongma.txt houma.zip

(2) 解压 mypackage.zip

[root@hadoop101 ~]# unzip houma.zip

Archive: houma.zip

extracting: houge.txt

extracting: bailongma.txt

[root@hadoop101 ~]# ls

houge.txt bailongma.txt houma.zip

(3) 解压mypackage.zip到指定目录-d

[root@hadoop101 ~]# unzip houma.zip -d /opt

[root@hadoop101 ~]# ls /opt/

7.8.3 tar 打包

1) 基本语法:



tar [选项] XXX.tar.gz 将要打包进去的内容

(功能描述: 打包目录, 压缩后

的文件格式.tar.gz)

2) 选项说明

选项	功能
-c	产生.tar 打包文件
-v	显示详细信息
-f	指定压缩后的文件名
-Z	打包同时压缩
-X	解包.tar文件

3) 案例实操

(1) 压缩多个文件

[root@hadoop101 opt]# tar -zcvf houma.tar.gz houge.txt bailongma.txt

houge.txt

bailongma.txt

[root@hadoop101 opt]# ls

houma.tar.gz houge.txt bailongma.txt

(2) 压缩目录

[root@hadoop101 ~]# tar -zcvf xiyou.tar.gz xiyou/

xiyou/

xiyou/mingjie/

xiyou/dssz/

xiyou/dssz/houge.txt

(3) 解压到当前目录

[root@hadoop101 \sim]# tar -zxvf houma.tar.gz

(4) 解压到指定目录

[root@hadoop101 ~]# tar -zxvf xiyou.tar.gz -C /opt

[root@hadoop101 ~]# ll /opt/



7.9 磁盘分区类

7.9.1 df 查看磁盘空间使用情况

df: disk free 空余硬盘

1) 基本语法:

df 选项 (功能描述:列出文件系统的整体磁盘使用量,检查文件系统的磁盘空间占用情况)

2) 选项说明

选项	功能
-h	以人们较易阅读的 GBytes, MBytes, KBytes 等格式自行显示;

3) 案例实操

(1) 查看磁盘使用情况

 $[root@hadoop101 \sim] # df -h$

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/sda2 15G 3.5G 11G 26% /

tmpfs 939M 224K 939M 1% /dev/shm

/dev/sda1 190M 39M 142M 22% /boot

7.9.2 fdisk 查看分区

1) 基本语法:

fdisk-l (功能描述: 查看磁盘分区详情)

2) 选项说明

选项	功能
-1	显示所有硬盘的分区列表

3) 经验技巧:

该命令必须在 root 用户下才能使用

- 4) 功能说明:
 - (1) Linux 分区

Device: 分区序列

Boot: 引导



Start: 从X磁柱开始

End: 到Y磁柱结束

Blocks: 容量

Id: 分区类型ID

System: 分区类型

(2) Win7分区



5) 案例实操

(1) 查看系统分区情况

[root@hadoop101/]# fdisk -l

Disk /dev/sda: 21.5 GB, 21474836480 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 2610 cylinders

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk identifier: 0x0005e654

Device Boot	Start	End	Blocks	Id S	System
/dev/sda1 *	1	26	204800	83	Linux
Partition 1 does no	t end on cylinder	boundary.			
/dev/sda2	26	1332	10485760	83	Linux
/dev/sda3	1332	1593	2097152	82	Linux swap / Solaris




7.9.3 mount/umount 挂载/卸载


对于Linux用户来讲,不论有几个分区,分别分给哪一个目录使用,它总归就是一个根目录、一个独立且唯一的文件结构。

Linux中每个分区都是用来组成整个文件系统的一部分,它在用一种叫做"挂载"的处理方法,它整个文件系统中包含了一整套的文件和目录,并将一个分区和一个目录联系起来,要载入的那个分区将使它的存储空间在这个目录下获得。

0) 挂载前准备(必须要有光盘或者已经连接镜像文件)







1) 基本语法:

mount [-t vfstype] [-o options] device dir (功能描述: 挂载设备)

umount 设备文件名或挂载点 (功能描述: 卸载设备)

2)参数说明

参数	功能				
-t vfstype	指定文件系统的类型,通常不必指定。mount 会自动选择正确的类型。				
	常用类型有:				
	光盘或光盘镜像: iso9660				
	DOS fat16文件系统: msdos				
	Windows 9x fat32文件系统: vfat				
	Windows NT ntfs文件系统: ntfs				
	Mount Windows文件网络共享: smbfs				
	UNIX(LINUX) 文件网络共享: nfs				
-o options	主要用来描述设备或档案的挂接方式。常用的参数有:				
	loop: 用来把一个文件当成硬盘分区挂接上系统				
	ro: 采用只读方式挂接设备				
	rw: 采用读写方式挂接设备				
	iocharset: 指定访问文件系统所用字符集				

更多 Java - 大数据 - 前端 - python 人工智能资料下载,可百度访问: 尚硅谷官网



device	要挂接(mount)的设备
dir	设备在系统上的挂接点(mount point)

2) 案例实操

(1) 挂载光盘镜像文件

[root@hadoop101~]# mkdir/mnt/cdrom/ 建立挂载点

[root@hadoop101~]# mount -t iso9660 /dev/cdrom /mnt/cdrom/ 设备/dev/cdrom挂载

到 挂载点: /mnt/cdrom中

[root@hadoop101 ~]# ll /mnt/cdrom/

(2) 卸载光盘镜像文件

[root@hadoop101 ~]# umount /mnt/cdrom

3) 设置开机自动挂载:

[root@hadoop101 ~]# vi /etc/fstab

添加红框中内容,保存退出。

```
/etc/fstab
# Created by anaconda on Sat May 27 18:55:56 2017
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
 See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
UUID=b687374c-43b9-4b40-b9bf-26d3e77e33c2 /
                                                                             defaul
                                                                    ext4
ts
UUID=f9b160f5-3ef1-4051-ae14-9a17aed2760c /boot
                                                                    ext4
                                                                             defaul
UUID=6f3b8eec-a932-474a-b7df-cbbfaa2df815 swap
                                                                             defaul
                                                                    swap
          0.0
ts
                         /dev/shm
                                                                          0 0
tmpfs
                                                  tmpfs
                                                          defaults
devpts
                         /dev/pts
                                                  devpts
                                                          gid=5, mode=620
                                                                          0 0
                                                  sysfs
sysfs
                         /sys
                                                          defaults
                                                                          0 0
                                                          defaults
                                                                           0 0
proc
                         /proc
                                                  proc
/dev/cdrom
                         /mnt/cdrom
                                                  iso9660 defaults
                                                                           0 0
```

7.10 进程线程类

进程是正在执行的一个程序或命令,每一个进程都是一个运行的实体,都有自己的地址空间,并占用一定的系统资源。

7.10.1 ps 查看当前系统进程状态

ps:process status 进程状态



1) 基本语法:

ps aux | grep xxx (功能描述: 查看系统中所有进程)

ps -ef | grep xxx (功能描述:可以查看子父进程之间的关系)

2) 选项说明

选项	功能
-a	选择所有进程
-u	显示所有用户的所有进程
-X	显示没有终端的进程

3) 功能说明

(1) ps aux 显示信息说明

USER: 该进程是由哪个用户产生的

PID: 进程的 ID 号

%CPU: 该进程占用 CPU 资源的百分比,占用越高,进程越耗费资源;

%MEM: 该进程占用物理内存的百分比,占用越高,进程越耗费资源;

VSZ: 该进程占用虚拟内存的大小,单位 KB;

RSS: 该进程占用实际物理内存的大小,单位 KB;

TTY: 该进程是在哪个终端中运行的。其中 tty1-tty7 代表本地控制台终端, tty1-tty6 是本地的字符界面终端, tty7 是图形终端。pts/0-255 代表虚拟终端。

STAT: 进程状态。常见的状态有: R: 运行、S: 睡眠、T: 停止状态、s: 包含子进程、+: 位于后台

START: 该进程的启动时间

TIME: 该进程占用 CPU 的运算时间,注意不是系统时间

COMMAND: 产生此进程的命令名

(2) ps -ef 显示信息说明

UID: 用户 ID

PID: 进程 ID

PPID: 父进程 ID

C: CPU 用于计算执行优先级的因子。数值越大,表明进程是 CPU 密集型运算,执行优先级会降低;数值越小,表明进程是 I/O 密集型运算,执行优先级会提高



STIME: 进程启动的时间

TTY: 完整的终端名称

TIME: CPU 时间

CMD: 启动进程所用的命令和参数

4) 经验技巧:

如果想查看进程的 CPU 占用率和内存占用率,可以使用 aux;

如果想查看进程的父进程 ID 可以使用 ef;

5) 案例实操

[root@hadoop101 datas]# ps aux

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ		TTY	STAT	START		COMMAND
root	1	0.0	0.0	19348	1544	?	Ss	10:55	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[migration/0]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[ksoftirqd/0]
root	5	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[stopper/0]

[root@hadoop101 datas]# ps -ef

UID	PID	PPID	C STIME TTY	TIME CMD
root	1	0	0 10:26 ?	00:00:01 / sbin/init
root	2	0	0 10:26 ?	00:00:00 [kthreadd]
root	3	2	0 10:26 ?	00:00:00 [migration/0]
root	4	2	0 10:26 ?	00:00:00 [ksoftirqd/0]
root	5	2	0 10:26 ?	00:00:00 [stopper/0]
root	6	2	0 10:26 ?	00:00:00 [watchdog/0]
root	7	2	0 10:26 ?	00:00:00 [migration/1]
root	8	2	0 10:26 ?	00:00:00 [stopper/1]
root	9	2	0 10:26 ?	00:00:00 [ksoftirqd/1]

7.10.2 kill 终止进程

1) 基本语法:

kill [选项] 进程号 (功能描述:通过进程号杀死进程)

killall 进程名称 (功能描述:通过进程名称杀死进程,也支持通配符,这在

系统因负载过大而变得很慢时很有用)

2) 选项说明

选项	功能
-9	表示强迫进程立即停止

3) 案例实操:

(1) 杀死浏览器进程

[root@hadoop101 桌面]# kill -9 5102



(2) 通过进程名称杀死进程

[root@hadoop101 桌面]# killall firefox

7.10.3 pstree 查看进程树

1) 基本语法:

pstree [选项]

2) 选项说明

选项	功能	
-p	显示进程的 PID	
-u	显示进程的所属用户	

- 3) 案例实操:
 - (1) 显示进程 pid

[root@hadoop101 datas]# pstree -p

(2) 显示进程所属用户

[root@hadoop101 datas]# pstree -u

7.10.4 top 查看系统健康状态

1) 基本命令

top [选项]

2) 选项说明

选项	功能	
-d 秒数	指定 top 命令每隔几秒更新。默认是 3 秒在 top 命令的交互模式当中	
	可以执行的命令:	
-i	使 top 不显示任何闲置或者僵死进程。	
-p	通过指定监控进程 ID 来仅仅监控某个进程的状态。	

3) 操作说明:

操作	功能	
P	以 CPU 使用率排序,默认就是此项	
M	以内存的使用率排序	
N	以 PID 排序	



q	退出 top
---	--------

4) 查询结果字段解释

第一行信息为任务队列信息

内容	说明
12:26:46	系统当前时间
up 1 day, 13:32	系统的运行时间,本机已经运行1天
	13 小时 32 分钟
2 users	当前登录了两个用户
load average: 0.00, 0.00, 0.00	系统在之前1分钟,5分钟,15分钟的平均负载。
	一般认为小于 1 时,负载较小。如果大于 1,系
	统已经超出负荷。

第二行为进程信息

Tasks: 95 total	系统中的进程总数
1 running	正在运行的进程数
94 sleeping	睡眠的进程
0 stopped	正在停止的进程
0 zombie	僵尸进程。如果不是0,需要手工检查僵尸进程

第三行为 CPU 信息

Cpu(s): 0.1%us	用户模式占用的 CPU 百分比
0.1% sy	系统模式占用的 CPU 百分比
0.0% ni	改变过优先级的用户进程占用的 CPU 百分比
99.7%id	空闲 CPU 的 CPU 百分比
0.1% wa	等待输入/输出的进程的占用 CPU 百分比
0.0% hi	硬中断请求服务占用的 CPU 百分比
0.1% si	软中断请求服务占用的 CPU 百分比
0.0% st	st(Steal time)虚拟时间百分比。就是当有虚拟
	机时,虚拟 CPU 等待实际 CPU 的时间百分比。

第四行为物理内存信息



Mem: 625344k total	物理内存的总量,单位 KB
571504k used	已经使用的物理内存数量
53840k free	空闲的物理内存数量,我们使用的是虚拟机,总
	共只分配了 628MB 内存, 所以只有 53MB 的空闲
	内存了
65800k buffers	作为缓冲的内存数量

第五行为交换分区(swap)信息

Swap: 524280k total	交换分区(虚拟内存)的总大小
0k used	已经使用的交互分区的大小
524280k free	空闲交换分区的大小
409280k cached	作为缓存的交互分区的大小

5) 案例实操

[root@hadoop101 atguigu]# top -d 1

[root@hadoop101 atguigu]# top -i

[root@hadoop101 atguigu]# top -p 2575

执行上述命令后,可以按 P、M、N 对查询出的进程结果进行排序。

7.10.5 netstat 显示网络统计信息

1) 基本语法:

netstat -anp (功能描述:此命令用来显示整个系统目前的网络情况。例如目前的连接、数据包传递数据、或是路由表内容)

2) 选项说明

选项	功能
-an	按一定顺序排列输出
-p	表示显示哪个进程在调用

3) 案例实操

(1) 通过进程号查看该进程的网络信息

[root@hadoop101 hadoop-2.7.2]# netstat -anp | grep 火狐浏览器进程号

udp 0 0 192.168.1.101:33893 192.168.1.2:53 ESTABLISHED 4043/firefox

udp 0 0192.168.1.101:47416 192.168.1.2:53 ESTABLISHED 4043/firefox 更多 Java -大数据 -前端 -python 人工智能资料下载,可百度访问: 尚硅谷官网



unix 2 [ACC] STREAM LISTENING 28916 4043/firefox

/tmp/orbit-atguigu/linc-fcb-0-382f8b667a38a

unix 3 [] STREAM CONNECTED 28919 4043/firefox

/tmp/orbit-atguigu/linc-fcb-0-382f8b667a38a

7.11 crond 系统定时任务

7.11.1 crond 服务管理

1) 重新启动 crond 服务

[root@hadoop101 ~]# service crond restart

7.11.2 crontab 定时任务设置

1) 基本语法

crontab [选项]

2) 选项说明

选项	功能
-e	编辑 crontab 定时任务
-1	查询 crontab 任务
-r	删除当前用户所有的 crontab 任务

3)参数说明

[root@hadoop101 ~]# crontab -e

(1) 进入 crontab 编辑界面。会打开 vim 编辑你的工作。

***** 执行的任务

项目	含义	范围
第一个"*"	一小时当中的第几分钟	0-59
第二个"*"	一天当中的第几小时	0-23
第三个"*"	一个月当中的第几天	1-31
第四个"*"	一年当中的第几月	1-12
第五个"*"	一周当中的星期几	0-7(0和7都代表星期日)

(2) 特殊符号

特殊符号	含义
------	----



*	代表任何时间。比如第一个"*"就代表一小时中每分钟都执
	行一次的意思。
,	代表不连续的时间。比如"0 8,12,16 *** 命令",就代表在
	每天的8点0分,12点0分,16点0分都执行一次命令
-	代表连续的时间范围。比如"05 * 1-6命令",代表在
	周一到周六的凌晨 5 点 0 分执行命令
/n	代表每隔多久执行一次。比如"/10 * * * 命令",
	代表每隔 10 分钟就执行一遍命令

(3) 特定时间执行命令

时间	含义	
45 22 * * * 命令	在 22 点 45 分执行命令	
0 17 * * 1 命令	每周1的17点0分执行命令	
051,15** 命令	每月1号和15号的凌晨5点0分执行命令	
404**1-5 命令	每周一到周五的凌晨 4 点 40 分执行命令	
*/10 4 * * * 命令	每天的凌晨 4 点,每隔 10 分钟执行一次命令	
001,15*1 命令	每月1号和15号,每周1的0点0分都会执行命令。注意:	
	星期几和几号最好不要同时出现,因为他们定义的都是天。	
	非常容易让管理员混乱。	

4) 案例实操:

(1) 每隔 1 分钟,向/root/bailongma.txt 文件中添加一个 11 的数字

*/1 * * * * /bin/echo "11" >> /root/bailongma.txt