MANUAL DE USUARIO

Transferir crédito a varias cuentas

Reparte el crédito de un lote a partes iguales entre las cuentas que elijas, en una sola operación.

Sección
Proyectos · Créditos de CO2

Audiencia
Administradores

Fecha
29 de octubre de 2026

1 Qué es y para qué sirve

La pantalla **Transferir crédito** ahora permite elegir **varias cuentas de destino** a la vez. Las toneladas se reparten a partes iguales y cada cuenta recibe su propio lote del mismo número de serie.

Sirve, por ejemplo, para repartir en un solo paso el crédito de un lote pagado por la plataforma entre todas las propiedades de un grupo hotelero, sin repetir la transferencia cuenta por cuenta ni calcular a mano lo que corresponde a cada una.

La operación es de todo o nada: si algo falla, no se transfiere nada a ninguna cuenta.

2 A quién afecta

Administrador	Propietario y Usuario
Puede transferir crédito desde el listado de créditos o desde la ficha de un lote, y elegir una o varias cuentas de destino.	No tienen acceso a esta pantalla. Ven el resultado: el crédito recibido aparece en su cuenta como un lote nuevo.

> **Qué créditos se pueden transferir.** Solo los lotes validados, pagados por la plataforma, con número de serie y con crédito libre. Los lotes pagados por el cliente no se pueden transferir.

3 Cómo se llega

Hay dos caminos:

- En el menú: **Proyectos → Créditos de CO2**, y pulsa el icono **Transferir crédito** de la fila del lote. El icono solo aparece en los lotes que se pueden transferir.
- Desde la ficha del lote: abre el lote y pulsa `Transferir crédito` en la parte superior.

4 Paso a paso

1 **Comprueba el lote de origen**

En la tarjeta **Lote de origen** verás la cuenta, el identificador, las toneladas del lote y las **Disponibles para transferir**.

2 **Elige las cuentas de destino**

En **Cuentas de destino** (“Selecciona las cuentas”) marca una o varias cuentas. La cuenta del lote de origen no aparece en la lista.

3 **Indica las toneladas (opcional)**

En **Toneladas a transferir** escribe cuántas toneladas quieres repartir en total. Déjalo vacío para repartir todo el crédito disponible.

4 **Confirma**

Pulsa `Transferir crédito`. Volverás al listado de créditos con los avisos del resultado.

5 Campos y opciones

CAMPO	QUÉ SIGNIFICA	OBLIGATORIO	VALORES
Cuentas de destino	Cuentas que recibirán crédito. Cada una recibe un lote propio.	Sí	Una o varias cuentas. Si repites una cuenta, se cuenta una sola vez.
Toneladas a transferir	Total de toneladas a repartir entre todas las cuentas elegidas (no por cuenta).	No	Número positivo. Vacío: se reparte todo el crédito disponible.

6 Reglas y límites

- **Reparto a partes iguales.** Cada cuenta recibe la misma cantidad, con hasta 6 decimales (una millonésima de tonelada).
- **Máximo transferible.** Si indicas más toneladas de las disponibles, se transfieren solo las disponibles, sin aviso previo. El mensaje de éxito muestra lo realmente transferido.
- **Lo que no se puede dividir.** Si el reparto no es exacto, queda un resto de unas pocas millonésimas de tonelada. Si has indicado menos toneladas que las disponibles, ese resto se queda en el lote de origen. Si repartes todo lo disponible, se suma a la última cuenta de la lista.

- **Un lote por cuenta.** Cada cuenta recibe un lote nuevo del mismo número de serie, con su propio número de lote y su parte del importe. El importe se divide en céntimos con el mismo precio por tonelada para todas.
- **Adhesión al proyecto.** Si una cuenta de destino no estaba adherida al proyecto del crédito, se adhiere automáticamente.
- **Mínimo por cuenta.** Cada cuenta debe recibir al menos una millonésima de tonelada; si hay demasiadas cuentas para las toneladas indicadas, la operación se rechaza.
- **Sin deshacer.** Una transferencia no se puede anular. Para revertirla, hay que transferir de nuevo desde la cuenta que recibió el crédito.

7 Qué ocurre después

- **Aviso de éxito.** Con una sola cuenta: “Se han transferido … t, de las que … t se han aplicado a aportaciones pendientes”. Con varias: “Se han transferido … t a … cuentas (… t por cuenta), de las que … t se han aplicado a aportaciones pendientes”.
- **Aviso informativo.** Si queda resto en el origen: “Quedan … t sin repartir en el lote de origen”. Si el resto se suma a la última cuenta: “La cuenta … recibe … t adicionales del resto no divisible”.
- **Aportaciones pendientes.** Las aportaciones pendientes de las cuentas de destino que no tenían crédito suficiente usan automáticamente el crédito recibido.
- **En cada cuenta de destino.** El lote nuevo aparece en su listado de créditos, con las toneladas recibidas y las toneladas del serial. Sus alertas de crédito se miden sobre lo que ha recibido, no sobre el total del serial.
- **En el lote de origen.** Las toneladas cedidas figuran como **Transferido**. En un lote recibido, la barra de crédito marca como **Otros lotes del serial** la parte del serial que pertenece a otras cuentas.

> La compra de créditos … no tiene crédito disponible para transferir.

Aparece cuando no queda crédito transferible o la parte por cuenta sería menor que una millonésima de tonelada. Elige menos cuentas o más toneladas.

> La compra de créditos … no se puede transferir.

Aparece si el lote no cumple las condiciones para transferirse (por ejemplo, lo pagó el cliente). No se ha transferido nada.

8 Preguntas frecuentes

¿Puedo transferir a la misma cuenta que tiene el lote?

No. La cuenta de origen no aparece en la lista de cuentas de destino.

¿Qué pasa si una cuenta falla a mitad del reparto?

Nada se transfiere a ninguna: la operación es de todo o nada.

Hice dos transferencias seguidas del mismo lote. ¿Cada cuenta recibe lo que le transferí?

Sí. Cada lote recibido corresponde exactamente a las toneladas transferidas.

¿Por qué no veo el icono de transferir en un lote?

Porque no es transferible: no está validado, lo pagó el cliente, no tiene número de serie o no le queda crédito libre.
