INDICONNECT · HITO 3 · BLOQUE A7 · 4 VISTAS

Datos y soporte: procesos, datos, arquitectura e interfaces

Cómo el equipo prepara y repite la demostración: un conjunto de datos sintéticos de marcas, productos y stock, la posibilidad de volver al estado inicial, y los endpoints internos con los que el resto de bloques se comunican.

Versión	v0 (primera versión, Borrador; baja fidelidad)
Fecha	9 de noviembre de 2026
Responsable	Alberto Guerrero
Bloque funcional	A7 · Datos y soporte · 3 requisitos (3 de Fase 1 y 0 de Fase 2)
Necesidades enlazadas	Ninguna · 3 de 3 requisitos de soporte (matriz v1.2)
Criterios de aceptación	CA-22 a CA-25 (apartado 9.5 del documento de diseño)
Historia de usuario	[por enlazar desde Asana]
Fuentes	Backlog de requisitos (Hito 2), landing documental, vistas de RF-36 (modelo maestro), Clase 14
Relación con RF-36	Este bloque da soporte a RF-36: la demo del checkout necesita marcas, productos y stock sembrados (RF-92), un modo de repetirla (RF-93) y los endpoints de carrito, pedido y subpedidos (RF-95) que consumen las pantallas de las vistas de RF-36.

Ficha Matriz RF Vista 1 Procesos Vista 2 Datos Vista 3 Arquitectura Vista 4 Interfaces RNF Supuestos Control

1. Requisitos del bloque y trazabilidad a las cuatro vistas

Cada requisito del bloque aparece una vez y apunta a su proceso (vista 1), sus entidades (vista 2), su componente (vista 3) y su pantalla (vista 4). Si una fila quedara vacía, el generador no produce el documento.

RF	REQUISITO	FASE	NECESIDAD	CRITERIO	PROCESO	ENTIDADES	COMPONENTE	PANTALLA
RF-92	Existe un conjunto de datos sintéticos de marcas, productos y stock	Fase 1	Soporte	—	P1	SEMILLA, CARGA_SEMILLA, MARCA, CATEGORIA, PRODUCTO, VARIANTE, IMAGEN, CONDICION_MARCA, METODO_ENVIO, COMISION_CONFIG, USUARIO	DOM1	W-A7-2
RF-93	Se puede reiniciar la base de datos a su estado inicial	Fase 1	Soporte	—	P2	CARGA_SEMILLA, MARCA, PRODUCTO, VARIANTE, USUARIO	DOM2	W-A7-1
RF-95	Se exponen endpoints internos para carrito, pedido y subpedidos	Fase 1	Soporte	—	P3	MARCA, PRODUCTO, VARIANTE	API1	W-A7-3


Necesidad: «N-0x», enlace directo; «(indirecta)», el requisito la hace posible; «Soporte» o «Conveniencia», no responde a ninguna (matriz v1.2).

VISTA 1 DE 4 · PROCESOS (DFD)

2. Vista de procesos


El bloque A7 es de soporte y no tiene un usuario final: lo usa la persona que prepara la demo. Carga una semilla determinista, puede reiniciarlo todo y publica la API interna. Ninguno de los tres requisitos define una interfaz; las pantallas son una propuesta.

2.1 Contexto (nivel 0)



Quien prepara la demo puede ser cualquier miembro del equipo.

2.2 DFD nivel 1



Tres procesos, tres almacenes y dos externos. P2 reutiliza P1 para volver al estado inicial. Cada flecha lleva el identificador de un flujo; su contenido está en el diccionario de flujos.

Especificación de procesos

ID	PROCESO	RF	ENTRADA	TRANSFORMACIÓN	SALIDA	REGLAS Y EXCEPCIONES
P1	Cargar datos sintéticos	RF-92	F1, F2	Inserta el conjunto de semilla en orden de integridad referencial, en una sola transacción, y lo registra	F3, F4	RN-01, RN-02, RN-05, RN-08; E-02, E-07
P2	Reiniciar base de datos	RF-93	F5, F6	Tras confirmar y comprobar el entorno, borra los datos y pide a P1 recargar la semilla vigente, todo en la misma transacción	F7, F8, F9	RN-03, RN-04; E-01, E-03, E-04
P3	Exponer endpoints internos	RF-95	F10, F12	Publica las rutas de carrito, pedido y subpedidos con validación y errores uniformes	F11, F13	RN-06, RN-07; E-05, E-06

Diccionario de flujos

FLUJO	DE → A	CONTENIDO	TIPO
F1	Persona que prepara la demo → P1 Cargar datos sintéticos	Versión de semilla a cargar	Petición
F2	D1 Semilla de datos → P1 Cargar datos sintéticos	Marcas, categorías, productos, variantes, imágenes, condiciones, envíos, comisiones y usuarios de demo	Lee
F3	P1 Cargar datos sintéticos → D2 Base de datos	Datos insertados en orden de integridad referencial	Escribe
F4	P1 Cargar datos sintéticos → Persona que prepara la demo	Cantidades cargadas, o E-02	Respuesta
F5	Persona que prepara la demo → P2 Reiniciar base de datos	Orden con confirmación explícita	Petición
F6	D3 Configuración de entorno → P2 Reiniciar base de datos	Si el entorno es de demostración	Lee
F7	P2 Reiniciar base de datos → D2 Base de datos	Eliminación de datos transaccionales y de demo	Escribe
F8	P2 Reiniciar base de datos → P1 Cargar datos sintéticos	Orden de volver a cargar la versión vigente	Dato
F9	P2 Reiniciar base de datos → Persona que prepara la demo	Estado inicial restablecido, o E-01, E-03, E-04	Respuesta
F10	Interfaz web (A1 a A6) → P3 Exponer endpoints internos	Ruta, método y cuerpo	Petición
F11	P3 Exponer endpoints internos → D2 Base de datos	Lectura o escritura mediante los módulos de carrito, pedidos y subpedidos	Escribe
F12	D2 Base de datos → P3 Exponer endpoints internos	Resultado de la operación	Lee
F13	P3 Exponer endpoints internos → Interfaz web (A1 a A6)	Datos en JSON, o código de error con mensaje (E-05, E-06)	Respuesta

Flujo principal

1. La persona pide cargar la semilla (F1). P1 lee los datos (F2) y los inserta en una sola operación (F3).
2. Para repetir la demo, pide reiniciar con confirmación (F5). P2 comprueba que es entorno de demostración (F6), borra los datos (F7) y recarga la semilla (F8).
3. Mientras tanto, la interfaz web consulta y modifica datos a través de los endpoints internos (F10 a F13).

Excepciones

ID	SITUACIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA	ESTADO EN QUE QUEDA	RF / RNF
E-01	Reinicio solicitado fuera del entorno de demostración	Se rechaza sin tocar los datos	Datos intactos	RF-93 · RNF-63
E-02	La semilla es inconsistente o está corrupta	Se revierte la carga y se informa	Datos anteriores intactos	RF-92 · RNF-12

E-03	Reinicio sin confirmación explícita	No se ejecuta	Datos intactos	RF-93
E-04	Fallo a mitad del reinicio	Reversión completa	Datos anteriores intactos	RF-93 · RNF-12
E-05	Petición inválida a un endpoint	Error uniforme con código y mensaje, sin detalles técnicos	Sin cambios	RF-95 · RNF-16, RNF-20
E-06	Recurso no encontrado	Respuesta «no encontrado»	Sin cambios	RF-95
E-07	La versión de la semilla ya está aplicada	No duplica datos; informa de que ya está cargada	Datos intactos	RF-92 · RNF-75


Reglas de negocio

ID	REGLA	ORIGEN
RN-01	La semilla es determinista y está versionada: cargarla produce siempre los mismos datos	RF-92 · RNF-75
RN-02	Todos los datos de la semilla son sintéticos; no hay marcas, imágenes ni personas reales	RF-92 · RNF-31, RNF-33
RN-03	Reiniciar borra los datos transaccionales y de demo y vuelve a cargar la semilla; requiere confirmación explícita	RF-93
RN-04	El reinicio solo está disponible en el entorno de demostración	RF-93 · RNF-63
RN-05	La carga y el reinicio son transaccionales: todo o nada	RF-92, RF-93 · RNF-12
RN-06	Los endpoints internos validan todas las entradas y devuelven errores con un formato único	RF-95 · RNF-16, RNF-20
RN-07	Los endpoints internos cubren carrito, pedido y subpedidos; los demás se rigen por sus bloques	RF-95
RN-08	La carga respeta el orden de integridad referencial (marcas antes que productos, productos antes que variantes)	RNF-78

3. Vista de datos

La semilla se modela como un conjunto versionado de datos sintéticos y un registro de cargas. Las entidades sembradas son las del catálogo, las condiciones y los usuarios de demo; los reinicios además borran pedidos, carritos y cuentas.

3.1 Diagrama entidad-relación



SEMILLA y CARGA_SEMILLA son las únicas entidades propias del bloque; el resto son las entidades sembradas.

3.2 Entidades y atributos

ENTIDAD	QUÉ REPRESENTA	ATRIBUTOS	ORIGEN
SEMILLA	Versión de un conjunto de datos sintéticos	`id` uuid · PK `version` string · UK `descripcion` string `creada_en` datetime	Propia del bloque
CARGA_SEMILLA	Registro de cada carga o reinicio	`id` uuid · PK `semilla_id` uuid · FK `modo` string — inicial o reinicio `resultado` string — correcto o revertido `aplicada_en` datetime	Propia del bloque
MARCA	Marca sintética	`id` uuid · PK `nombre` string · UK `activa` bool	Sembrada; bloques A1 y A6
CATEGORIA	Familia de producto	`id` uuid · PK `nombre` string · UK	Sembrada; bloque A1
PRODUCTO	Producto sintético	`id` uuid · PK `marca_id` uuid · FK `categoria_id` uuid · FK `nombre` string	Sembrada; bloque A1
VARIANTE	Variante con precio y stock	`id` uuid · PK `producto_id` uuid · FK `precio` decimal `stock` int	Sembrada; bloque A1

IMAGEN	Imagen sintética con texto alternativo	`id` uuid · PK `producto_id` uuid · FK `texto_alternativo` string	Sembrada; bloque A1
CONDICION_MARCA	Envío, plazo y devolución de la marca	`id` uuid · PK `marca_id` uuid · FK `coste_envio` decimal	Sembrada; bloques A1 y A2
METODO_ENVIO	Método de envío de la marca	`id` uuid · PK `marca_id` uuid · FK `coste` decimal	Sembrada; bloque A3
COMISION_CONFIG	Porcentaje de comisión por marca (ejemplo)	`id` uuid · PK `marca_id` uuid · FK `porcentaje` decimal	Sembrada; bloques A4 y A6
USUARIO	Usuarios de demostración (marca y operador)	`id` uuid · PK `correo` string · UK `rol_id` uuid · FK	Sembrada; bloque A6

3.3 Relaciones y cardinalidades

RELACIÓN	CARDINALIDAD	REGLA
SEMILLA — CARGA_SEMILLA	1 a 0..n	Cada carga cita la versión aplicada (RN-01)
MARCA — PRODUCTO	1 a 0..n	Se siembra antes que el producto (RN-08)
CATEGORIA — PRODUCTO	1 a 0..n	
PRODUCTO — VARIANTE	1 a 1..n	Se siembra después del producto (RN-08)
PRODUCTO — IMAGEN	1 a 0..n	Con texto alternativo
MARCA — CONDICION_MARCA	1 a 1	
MARCA — METODO_ENVIO	1 a 1..n	
MARCA — COMISION_CONFIG	1 a 0..1	Porcentaje de ejemplo
MARCA — USUARIO	0..1 a 0..n	Un usuario de marca por marca

3.4 Operaciones por proceso (CRUD)

PROCESO	SEMILLA	CARGA_SEMILLA	MARCA	CATEGORIA	PRODUCTO	VARIANTE	IMAGEN	CONDICION_MARCA	METODO_ENV
P1 Cargar datos sintéticos	R	C	C	C	C	C	C	C	C
P2 Reiniciar base de datos		C	D		D	D			
P3 Exponer endpoints internos			R		R	R			

C crear · R leer · U actualizar · D borrar.


3.5 Reglas de integridad

ID	REGLA DE INTEGRIDAD	RNF
IN-01	SEMILLA.version única; CARGA_SEMILLA cita siempre una versión existente	RNF-75, RNF-78
IN-02	La carga inserta en orden de dependencias para no violar claves foráneas	RNF-78
IN-03	Los datos de la semilla se revisan para no contener marcas, nombres ni imágenes reales	RNF-31, RNF-33
IN-04	La semilla no contiene secretos; las contraseñas de demo son de prueba y están en el repositorio como tales	RNF-27
IN-05	Importes con tipo decimal exacto	RNF-76
IN-06	El esquema se versiona con migraciones aparte de la semilla (Fase 2)	RNF-62

4. Vista de arquitectura

Un módulo de datos de demostración con un cargador y un servicio de reinicio, y una API interna que agrupa las rutas de los demás módulos bajo una misma convención. El comando es la entrada principal; el botón del panel es opcional.

4.1 Componentes y dependencias



El reinicio solo procede si DOM3 confirma el entorno de demostración. La API interna (API1) es transversal: sus rutas se definen en A2 y A4.

4.2 Descripción de componentes

ID	COMPONENTE	CAPA	RESPONSABILIDAD	RF	RNF
UI1	Comando de datos de demostración	Entrada	Carga y reinicia la semilla desde la línea de órdenes	RF-92, RF-93	RNF-53
UI2	Botón de reinicio del panel (opcional)	Entrada	Reinicia con confirmación desde el panel del operador	RF-93	RNF-63
API1	API interna	API HTTP	Publica las rutas de carrito, pedido y subpedidos con validación y errores uniformes	RF-95	RNF-16, RNF-20, RNF-22
DOM1	Cargador de semilla	Dominio: módulo Datos de demostración	Inserta la semilla en una transacción y la registra	RF-92	RNF-75, RNF-12
DOM2	Servicio de reinicio	Dominio: módulo Datos de demostración	Comprueba el entorno, borra y recarga	RF-93	RNF-63, RNF-12
DOM3	Verificador de entorno	Dominio: módulo Datos de demostración	Decide si el entorno es de demostración según la configuración	RF-93	RNF-27, RNF-63
DOM4	Convención de errores	Dominio: módulo Datos de demostración	Formato único de error para toda la API	RF-95	RNF-16
DATA1	Ficheros de semilla	Datos	Datos sintéticos versionados en el repositorio	—	RNF-75, RNF-61
DATA2	Base de datos	Datos	Todas las entidades del sistema	—	RNF-78, RNF-17
DATA3	Configuración de entorno	Datos	Variables de entorno separadas del código	—	RNF-63, RNF-27

4.3 Interfaz interna (endpoints propuestos)

MÉTODO	RUTA	FINALIDAD	RF
POST	/api/demo/semilla	Carga la semilla vigente (solo demostración)	RF-92
POST	/api/demo/reinicio	Reinicia a estado inicial con confirmación (solo demostración)	RF-93
GET / POST / PATCH / DELETE	/api/carrito…	Rutas del carrito definidas en el bloque A2	RF-95
POST / GET	/api/pedidos…	Rutas de pedido definidas en el bloque A4	RF-95
PATCH / POST	/api/subpedidos/{id}…	Rutas de subpedido definidas en el bloque A4	RF-95

Rutas propuestas para discusión; no son un contrato cerrado. El diseño detallado de la API queda para la fase de implementación.

4.4 Decisiones de diseño

ID	DECISIÓN	ALTERNATIVA DESCARTADA	JUSTIFICACIÓN	RNF
AD-01	Semilla como ficheros versionados en el repositorio	Generar datos aleatorios cada vez	Reproducible en cualquier equipo	RNF-75, RNF-61
AD-02	Carga y reinicio en una sola transacción	Pasos independientes	Evita una base a medias	RNF-12
AD-03	Reinicio protegido por entorno y confirmación	Reinicio libre	Evita borrar datos por error	RNF-63
AD-04	Una única convención de errores para toda la API	Cada módulo con su formato	Interfaz coherente y mensajes comprensibles	RNF-16
AD-05	Comando como entrada principal; botón del panel opcional	Solo interfaz gráfica	Más simple y repetible en una demo	RNF-53


4.5 Riesgos de arquitectura

ID	RIESGO	MITIGACIÓN
RA-01	Reiniciar en un entorno equivocado	Verificador de entorno y confirmación explícita (AD-03)
RA-02	La semilla incluye datos reales por error	Revisión previa (IN-03) y validación de cambios
RA-03	Los endpoints internos quedan expuestos sin control	Ámbito local en la demo; control de acceso del bloque A6
RA-04	Deriva entre semilla y esquema	Pruebas que cargan la semilla en cada cambio de esquema (RNF-58)

5. Vista de interfaces

Los tres requisitos no definen interfaz: lo habitual es el comando. Se proponen tres pantallas auxiliares: reinicio con confirmación, resultado de la carga y referencia de la API. Son opcionales y de uso interno.

5.1 Navegación



Pantallas opcionales; el comando de línea de órdenes cubre los mismos casos.

5.2 Inventario de estados

ID	ESTADO	CUÁNDO APARECE	QUÉ CAMBIA	RF
I-01	Confirmar reinicio	La persona abre el reinicio	Aviso del efecto y confirmación explícita	RF-93
I-02	Reinicio no disponible	E-01	Botón desactivado con motivo	RF-93
I-03	Carga correcta	Semilla aplicada	Resumen de lo cargado	RF-92
I-04	Carga revertida	E-02 o E-04	Aviso y datos anteriores intactos	RF-92, RF-93
I-05	Referencia de la API	Se abre la ayuda	Tabla de rutas y formato de error	RF-95

5.3 Wireframes de baja fidelidad


Datos inventados y marcados como ejemplo: no hay marcas ni productos reales. Los rótulos U-xx enlazan con la especificación de elementos.

W-A7-1 Reiniciar la base de datos de demostración



Estados I-01 e I-02. · RF: RF-93

W-A7-2 Resultado de la carga de la semilla



Estados I-03 e I-04. Cantidades de ejemplo. · RF: RF-92

W-A7-3 Referencia de la API interna



Estado I-05. Rutas propuestas. · RF: RF-95

5.4 Especificación de elementos

ID	ELEMENTO	MUESTRA	COMPORTAMIENTO	RF
U-01	Aviso de efecto	Qué se borra y qué se recarga	Siempre visible antes de reiniciar	RF-93
U-02	Versión de la semilla	Versión vigente	Solo lectura	RF-92
U-03	Confirmación explícita	Interruptor «Entiendo...»	Sin él, el botón no se activa	RF-93
U-04	Botón Reiniciar	Acción destructiva	Desactivado fuera del entorno de demostración	RF-93
U-05	Aviso de carga correcta	Mensaje con icono y texto	Se anuncia a lectores de pantalla	RF-92
U-06	Resumen de lo cargado	Cantidades por tipo	Solo lectura	RF-92
U-07	Aviso de carga revertida	Mensaje con icono y texto	Indica que los datos anteriores siguen intactos	RF-92, RF-93

U-08	Tabla de endpoints	Método, ruta, módulo y respuesta	Solo lectura	RF-95
U-09	Formato de error	Ejemplo de respuesta de error	Solo lectura	RF-95

5.5 Catálogo de mensajes

CÓDIGO	TIPO	MENSAJE	ACCIÓN OFRECIDA	RF
OK-01	Confirmación	Datos de demostración cargados.	—	RF-92
OK-02	Confirmación	La base de datos ha vuelto a su estado inicial.	—	RF-93
E-01	Error	El reinicio solo está disponible en el entorno de demostración.	Ninguna	RF-93
E-02	Error	No se ha podido cargar la semilla. Se ha revertido todo.	Revisar la semilla	RF-92
E-03	Aviso	Confirma que quieres borrar los datos de prueba.	Confirmar	RF-93
E-04	Error	El reinicio ha fallado. Los datos anteriores siguen intactos.	Reintentar	RF-93
E-05	Error	Petición no válida: revisa el campo indicado.	Corregir	RF-95
E-06	Error	No se ha encontrado el recurso.	Ninguna	RF-95
E-07	Aviso	Esta versión de la semilla ya está cargada.	Ninguna	RF-92

Todos los mensajes dicen qué ha pasado, en qué estado queda el sistema y qué puede hacer la persona. Ninguno muestra detalles técnicos.

5.6 Accesibilidad y adaptación

REQUISITO	DECISIÓN DE DISEÑO
RNF-39 · Teclado	Reinicio operable con teclado; la confirmación evita activaciones accidentales
RNF-40 · Contraste	Mismos colores que RF-36; por medir en la implementación
RNF-48 · Estado del sistema	El resultado de la carga o del reinicio se anuncia con rol de estado o alerta
Acción destructiva	Estilo distinto, texto explícito y confirmación

6. Requisitos no funcionales y criterios de aceptación

Requisitos no funcionales que condicionan el bloque

RNF	REQUISITO	FASE	CÓMO LO ATIENDE EL DISEÑO
RNF-12	Ante un error, el sistema deja los datos en un estado consistente	Fase 1	Carga y reinicio transaccionales (AD-02)
RNF-16	Los errores se muestran al usuario con mensajes comprensibles	Fase 1	Convención de errores sin detalles técnicos (AD-04)
RNF-20	Se validan y sanean todas las entradas del usuario	Fase 1	Validación de todas las peticiones a la API interna
RNF-27	Los secretos no están en el repositorio (variables de entorno)	Fase 1	Configuración y secretos fuera del repositorio; la semilla solo lleva datos de prueba (IN-04)
RNF-31	Solo se usan datos personales sintéticos	Fase 1	Todos los datos de la semilla son sintéticos
RNF-33	No se usan marcas, logos ni imágenes de empresas reales	Fase 1	Ninguna marca ni imagen real en la semilla
RNF-53	Puede ejecutarse en local con pocos pasos documentados	Fase 1	Ejecutable en local con un comando documentado
RNF-58	Pruebas automáticas del flujo carrito → pedido → subpedidos	Fase 1	Pruebas automáticas que parten de la semilla
RNF-61	Control de versiones con historial trazable	Fase 1	Semilla versionada en el repositorio

RNF-62	La base de datos se gestiona con migraciones	Fase 2	Migraciones de esquema separadas de la semilla (Fase 2)
RNF-63	La configuración se separa del código	Fase 1	Entorno de demostración por configuración
RNF-75	Los datos de demo son reproducibles (semilla)	Fase 1	Datos de demo reproducibles (AD-01)
RNF-78	Los datos tienen integridad referencial en la base de datos	Fase 1	Orden de carga con integridad referencial (RN-08)

Criterios de aceptación del bloque

Este bloque no tiene criterios de aceptación definidos en la landing documental. Se proponen comprobaciones en la sección 7 y quedan pendientes de validar con el equipo.

7. Supuestos y puntos pendientes

Los supuestos son decisiones provisionales de este borrador. Ninguno está cerrado con el equipo.

ID	SUPUESTO O PENDIENTE	CONSECUENCIA SI CAMBIA
S-A7-01	Ninguno de los tres requisitos define una interfaz; el comando de línea de órdenes es la entrada principal y las pantallas son opcionales	Si el operador debe poder reiniciar sin comando, habrá que adoptar W-A7-1
S-A7-02	El reinicio borra pedidos, carritos y cuentas, y recarga la semilla	RF-93 no detalla qué datos se borran
S-A7-03	«Entorno de demostración» se decide por configuración, no por detección automática	Afecta a la seguridad del reinicio
S-A7-04	Las cifras de la semilla (3 marcas, 24 productos…) son un ejemplo de este documento, no una decisión del equipo	El volumen real se define al preparar la semilla
S-A7-05	Los endpoints internos son locales a la demo y se protegen con el control de acceso del bloque A6	Si se publican, habrá que añadir autenticación
S-A7-06	RF-95 se interpreta como la convención común de la API; las rutas concretas son de A2 y A4	Si se quiere un documento de API único, hay que consolidarlo
S-A7-07	Los 3 requisitos son de soporte: no responden a una necesidad del cliente (matriz v1.2)	Ninguna

8. Control de calidad y registro

COMPROBACIÓN	RESULTADO
Los 3 requisitos del bloque figuran en la matriz con proceso, entidad, componente y pantalla	Cumple (comprobado al generar el documento)
Cada flujo del DFD conecta nodos definidos y figura en el diccionario de flujos	Cumple (comprobado al generar el documento)
Los diagramas se generan a partir de las mismas tablas que se muestran	Cumple
No se usan marcas, productos ni datos personales reales	Cumple (datos de ejemplo)
Pruebas del diseño con personas	Pendiente no ejecutadas
Revisión cruzada por alguien distinto del autor	Hecha el 12 nov 2026
Cierre de los supuestos con el equipo	Pendiente
Contraste medido en la implementación	Pendiente

Registro de cambios

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	BLOQUE	CAMBIO
v0	2026-11-09	Alberto Guerrero	A7	Primera versión de las cuatro vistas del bloque

Proyecto académico ficticio, sin vinculación con Inditex ni con ninguna otra empresa o marca real. Documento en Borrador: no contiene datos personales, credenciales ni prompts.