
# .:: Instalación de Docker en una Raspberry Pi o Ubuntu::.

Freddy Alcarazo | @alcarazolabs | @surflaweb



## **Objetivo:**

Instalar docker para crear/ejecutar contenedores dentro de un raspberry Pi.

#### Nota:

Estoy usando una raspberry pi de 4GB de RAM.

## Pasos:

## 1. Actualizar repositorios:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Nota: apt-get upgrade va a instalar nuevas versiones de algunos programas que tengamos instalados mucho cuidado. En mi caso solo ejecutaré apt-get update.

# 2. Descargar e instalar lo necesario para Docker:

# curl -sSL https://get.docker.com | sh

Habilitar al usuario actual para ejecutar docker:

# sudo usermod -aG docker \${USER}

Comprobamos que el usuario está en el grupo docker:

# groups \${USER}

Instalamos lo necesario para pip3:

# sudo apt-get install libffi-dev libssl-dev python3-dev python3-pip

Instalamos docker-compose:

# sudo pip3 install docker-compose

## Nota: Si no se puede instalar con pip3, ejecutar lo siguiente;

\$ sudo apt install docker-compose

Habilitamos el servicio de docker al inicio del sistema:

# sudo systemctl enable docker

Reiniciamos el sistema:

# sudo reboot

## Levantamos un contenedor de prueba, en este caso hello-world:

docker run hello-world

#### Instalación Portainer

Para la instalación Portainer, el gestor de contenedores de forma gráfica, usamos el siguiente comando. Podéis usar el puerto que queráis, en mi caso, el 9000:

sudo docker run -d -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer\_data:/data portainer/portainer-ce:linux-arm

#### En Ubuntu:

sudo docker run -d -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer\_data:/data portainer/portainer-ce:linux-amd64

## ACTUALIZACIÓN: usar el siguiente comando si hay error al no encontrar Linux-arm:

docker run -d -p 9000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer\_data:/data portainer/portainer-ce:latest

#### **ACCEDER:**

https://localhost:9443/#!/2/docker/containers

### REINICIAR PORTAINER:

\$ sudo docker restart portainer

Listo! Ya podemos gestionar Docker de forma gráfica desde nuestro navegador.

### Créditos:

- Bilal Jebari
- https://bilaljebari.blogspot.com/2022/01/como-instalar-docker-portainer-en.html