## ET99 设置方法

## 下面介绍如何使用坚石诚信 ET99 实现外壳加密:

需要使用 ET99 加密锁设置工具(ET99Setting.exe)对 ET99 进行初始的设置,在未更改 PID 的状态下是不能进行外壳加密的。



硬件 PID: ET99 的产品标示,默认 8 个 F,通过种子码算法产生,种子即是在"PID 种子"中输入的。

SO PIN 码:管理员 PIN 码,开发商保存,可用于对 USER PIN 的解锁等,通过种子码算法产生,默认 16 个 F。

USER PIN: 用户 PIN 码,字符限制"0-9, A-F",外壳加密中需要验证,同

时读写数据需要该 PIN 码验证通过,默认 16 个 F。

新的 USER PIN 码:用户根据自己的需要设置,注意字符的限制。

PID 种子: 用于产生 PID 的种子,长度在 1-51 字节范围内。


SO PIN 种子:用于产生 SO PIN 的种子,长度在 1-51 字节范围内。

请选择设置项:用户根据自己的需要,选择需要修改的属性。

设置:设置完成点击设置按钮,提示设置成功。

用户需要记住"新的 SO PIN"和"新的硬件 PID"。

## 使用外壳加密程序对待加密的程序进行外壳加密,外壳程序的界面如下:



- "PID:": 输入在步骤 1 中产生的"新的硬件 PID"。
- "USER PIN:": 输入在步骤 1 中设置的"新的 USER PIN 码"。
- "未加密的文件":用户通过 浏览按钮选择待加密的文件。
- "加密后的文件":这里显示加密后文件的输出路径和加密后文件名,用户可以根据需要修改。



"进行后台定时检测":如果不勾选,程序启动时需要插有加密锁,运行期间可以拔掉加密锁;如果勾选,表示外壳程序会定时检测加密锁是否插在计算机上,如果不在,则会报错。

"硬件 ID":如果不勾选,PID和 USER PIN设置成相同的一批加密锁都可以解密加密之后的软件;如果勾选,加密之后的程序只能由这一支加密锁解密运行;

"执行加密":外壳加密的最后一步,设置项都填写完成之后,点击该按钮



将会提示

Result: success "======",加密成功。

至此,外壳加密完成,加密之后的程序在插有指定加密锁时可以运行,如果没有查加密锁,程序无法运行,提示没有找到加密锁。

目前坚石诚信 ET99 外壳工具支持 PE 格式的 EXE, DLL 等程序; 支持.Net 开发的 C#, VB.Net 等程序; 支持 PDF, Flash, 视频等数据文件。同时支持 ET99/ET199 加密锁。