Configuración de IPv6 en NetGUI

Redes de Ordenadores para Robots y Máquinas Inteligentes

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación

Febrero de 2024



©2024 Grupo de Sistemas y Comunicaciones. Algunos derechos reservados. Este trabajo se distribuye bajo la licencia Creative Commons Attribution Share-Alike disponible en http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es

- Configuración de direcciones IPv6
- 2 Mostrar direcciones de multicast a las que está suscrito
- 3 Configuración de rutas IPv6
- 4 Caché de vecinos
- 5 ping6
- 6 Router advertisements (radvd)
- Túnel 6in4: IPv6 dentro de IPv4

- Configuración de direcciones IPv6
- 2 Mostrar direcciones de multicast a las que está suscrito
- 3 Configuración de rutas IPv6
- 4 Caché de vecinos
- ping6
- 6 Router advertisements (radvd)
- 7 Túnel 6in4: IPv6 dentro de IPv4

Configuración de una dirección IPv6

Consultar las direcciones IPv6:

```
r1: "# ip -6 addr show

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436
  inet6 ::1/128 scope host
      valid_lft forever preferred_lft forever

3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500
  inet6 2001:db8:200:200:214:22ff:feaa:aa44/64 scope global
      valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::214:22ff:feaa:aa44/64 scope link
      valid_lft forever preferred_lft forever
```

Añadir dirección IPv6 en la línea de comando.

```
r1:~# ip addr add <DirecciónIPv6/prefijo> dev <interfaz>
```

• Añadir dirección IPv6 en el fichero /etc/network/interfaces:

```
auto lo
iface lo inet loopback

auto <interfaz>
iface <interfaz> inet6 static
address <iprecciónIPv6>
netmask <prefijo>
```

Desactivar una interfaz:

```
r1:~# ip link set <interfaz> down
```

• Activar una interfaz:

```
r1:~# ip link set <interfaz> up
```

- 1 Configuración de direcciones IPv6
- 2 Mostrar direcciones de multicast a las que está suscrito
- 3 Configuración de rutas IPv6
- Caché de vecinos
- ping6
- 6 Router advertisements (radvd)
- 7 Túnel 6in4: IPv6 dentro de IPv4

Mostrar direcciones de multicast a las que está suscrito

 Mostrar las direcciones multicast IPv6 a las que está suscrito un nodo en una determinada interfaz, por ejemplo en eth0:

```
pc1:~# ip -6 maddr show dev eth0
2: eth0
    inet6 ff02::1:ffaa:aa44
    inet6 ff02::1
```

 Mostrar todas las direcciones multicast a las que está suscrito (Ethernet, IPv4 e IPv6) en todas las interfaces:

```
pc1:~# ip maddr show
1:    lo
    inet 224.0.0.1
    inet6 ff02::1

2:    eth0
        link 33:33:00:00:00:01
        link 01:00:5e:00:00:01
        link 33:33:ff:aa:aa:44
    inet 224.0.0.1
    inet6 ff02::1:ffaa:aa44
    inet6 ff02::1
```

- 1 Configuración de direcciones IPv6
- 2 Mostrar direcciones de multicast a las que está suscrito
- 3 Configuración de rutas IPv6
- 4 Caché de vecinos
- ping6
- 6 Router advertisements (radvd)
- 7 Túnel 6in4: IPv6 dentro de IPv4

Configuración de rutas IPv6

Consultar las rutas IPv6

```
r1:~# ip -6 route
```

• Añadir una ruta a una máquina o a una subred

```
r1:~# ip route add <DirecciónIPv6/prefijo> via <DirecciónIPv6>
```

• Añadir una ruta por defecto

```
r1:~# ip route add default via <DirecciónIPv6>
```

• Eliminar una ruta a una máquina o a una subred

```
r1:~# ip route del <DirecciónIPv6/prefijo> via <DirecciónIPv6>
```

• Eliminar una ruta por defecto

```
r1:~# ip route del default via <DirecciónIPv6>
```

- Configuración de direcciones IPv6
- 2 Mostrar direcciones de multicast a las que está suscrito
- 3 Configuración de rutas IPv6
- 4 Caché de vecinos
- ping6
- 6 Router advertisements (radvd)
- 7 Túnel 6in4: IPv6 dentro de IPv4

Caché de vecinos


Parejas de direcciones IPv6 y Ethernet aprendidas (equivale a caché de ARP en IPv4)

```
r1:~# ip neigh show
2001:db8:100:100:214:22ff:feaa:aa33 dev eth0 lladdr 00:14:22:aa:aa:33 REACHABLE
fe80::214:22ff:feaa:aa22 dev eth0 lladdr 00:14:22:aa:aa:22 STALE
```

Estados:

- INCOMPLETE: se ha creado una nueva entrada en la caché, se ha enviado el mensaje Neighbor Solicitation y todavía no se ha recibido respuesta.
- REACHABLE: se ha realizado correctamente la resolución de una dirección.
- STALE: hace un tiempo que no se usa cierta dirección de la caché y su entrada pasa a este estado. Pasado un plazo, se borrará la entrada. Los mensajes Neighbor Solicitation o Router Advertisements recibidos provocan en las máquinas que los reciben que se cree una entrada en la caché de vecinos con la dirección IPv6 del router que los emite y su dirección Ethernet.
- DELAY: cuando una entrada está en STALE y se quiere utilizar, se envía un mensaje Neighbor Solicitation utilizando dicha entrada y ésta cambia a DELAY hasta que se recibe un Neighbor Advertisement o expira un plazo.
- PROBE: cuando una entrada lleva un tiempo en DELAY y no se ha recibido Neighbor Advertisement la entrada pasa a estado PROBE. En este estado se continúa retransmitiendo el mensaje Neighbor Solicitation.

Caché de vecinos Diagrama de Estados



- 1 Configuración de direcciones IPv6
- 2 Mostrar direcciones de multicast a las que está suscrito
- 3 Configuración de rutas IPv6
- Caché de vecinos
- 5 ping6
- 6 Router advertisements (radvd)
- 7 Túnel 6in4: IPv6 dentro de IPv4

 Para hacer ping6 a una dirección IPv6 link-local es necesario utilizar la opción –I indicando la interfaz por la que se quieren enviar los mensajes (una máquina podría tener en diferentes interfaces a vecinos con la misma IPv6 link-local):

```
pc1:~# ping6 -I eth0 fe80::214:22ff:feaa:aa22
```

• Si la dirección es global, no hace falta poner dicha opción:

```
pc1:~# ping6 2001:db8:100:100:214:22ff:feaa:aa22
```

- Configuración de direcciones IPv6
- 2 Mostrar direcciones de multicast a las que está suscrito
- 3 Configuración de rutas IPv6
- Caché de vecinos
- ping6
- 6 Router advertisements (radvd)
- 7 Túnel 6in4: IPv6 dentro de IPv4

radvd

- radvd, Router ADVertisement Daemon, es un demonio que implementa los anuncios de prefijos de rutas IPv6 y de direcciones de routers utilizando el protocolo Neighbor Discovery de ICMPv6.
- radvd permite aplicar autoconfiguración sin estado en máquinas finales conectadas a una red IPv6.
- Para arrancar radvd:


```
r1:~# /etc/init.d/radvd start
```

Para interrumpir radvd:

```
r1: "# /etc/init.d/radvd stop
```

- Configuración de direcciones IPv6
- 2 Mostrar direcciones de multicast a las que está suscrito
- 3 Configuración de rutas IPv6
- Caché de vecinos
- ping6
- 6 Router advertisements (radvd)
- Túnel 6in4: IPv6 dentro de IPv4

Túnel 6in4: IPv6 dentro de IPv4



Configuración de un túnel 6in4 IPv6 dentro de IPv4 (I)

- Los mecanismos de transición de IPv4 a IPv6 (como los túneles 6in4) reciben globalmente el nombre SIT: Simple Internet Transition
- Es necesario configurar el túnel en los 2 extremos, para los dos sentidos de la comunicación.
- Para cada sentido, se crea una nueva interfaz, por ejemplo sit1, donde se especifica la dirección IPv4 remota (salida del túnel) y la dirección IPv4 local (entrada del túnel). Y se activa dicha interfaz.
- Adicionalmente hay que configurar las rutas IPv6 necesarias que establezcan que para llegar a la otra zona IPv6 se hará través de la interfaz del túnel, interfaz sit1.
- Configuración en r1:

```
r1:"# ip tunnel add sit1 mode sit ttl 64 remote 22.2.2.2 local 11.1.1.1
r1:"# ip link set sit1 up
r1:"# ip -6 route add 2001:db8:200::/48 dev sit1 metric 1
```

El ttl que se establece al configurar el túnel es el valor inicial que se colocará en la cabecera IPv4 a la entrada del túnel

• Dado que el túnel se crea como una interfaz más, podemos verla con el siguiente comando:

```
r1:"# ip link show sit1
10: sti@NODE: <POINTOPOINT, NOARP, UP, LOWER_UP> mtu 1480 qdisc noqueue
link/sit 11.1.1 peer 22.2.2.2
```




Configuración de un túnel 6in4 IPv6 dentro de IPv4 (II)

Configuración en r2:

```
r2:"# ip tunnel add sit1 mode sit ttl 64 remote 11.1.1.1 local 22.2.2.2 r2:"# ip link set sit1 up r2:"# ip -6 route add 2001:db8:100::/48 dev sit1 metric 1
```

• Para ver la configuración en r2:

```
r2:~# ip link show sit1
10: sit1@NONE: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1480 qdisc noqueue
link/sit 22.2.2.2 peer 11.1.1.1
```



Configuración de un túnel 6in4 IPv6 dentro de IPv4 (III)

• Para ver la información de un túnel también se puede utilizar:

```
r1:~# ip tunnel show sit1
sit1: ipv6/ip remote 22.2.2.2 local 11.1.1.1 ttl 64
```

Para borrar un túnel se utiliza:

```
r1:~# ip tunnel del sit1
```