Alessio Rubicini Classe 4INC I.T.T. Montani (A.S. 2019/20)

SYSTEM V IPC IN PYTHON

Documentazione ufficiale: http://semanchuk.com/philip/sysv_ipc/

In Python i sistemi di comunicazione tra processi *UNIX System V* sono utilizzabili attraverso il modulo *sysv_ipc* scaricabile gratuitamente.

Il modulo funziona sia su sistemi originali UNIX quali macOS, Linux, FreeBSD, OpenSolaris 2008.11, HPUX, e AIX che su Windows con strumenti come Cygwin.

Per scaricare ed installare il modulo:

- 1. Aprire il terminale a riga di comando
- 2.Eseguire il comando
 sudo python3 -m pip install sysv_ipc
- 3. Attendere il termine dell'installazione

Il modulo sysv_ipc comprende tre principali sistemi di IPC:

- Memoria condivisa
- Code di messaggi
- Semafori

Altri sistemi come pipe e fifo fanno parte del modulo *os* compreso nella libreria standard di Python.

CODE DI MESSAGGI

1) Creazione/apertura coda

Metodo	MessageQueue()
Descrizione	Apre o crea una coda restituendo il descrittore da utilizzare per operare su di essa.
Sintassi	<pre>coda = MessageQueue(key, flags = 0, mode = 600, max_message_size = QUEUE_MESSAGE_SIZE_MAX_DEFAULT)</pre>
Parametri	Chiave / Key: chiave identificativa della coda di messaggi.
	Può essere:
	 None: il modulo sceglie automaticamente una chiave non utilizzata
	 IPC_PRIVATE: valore speciale. Implica che la coda sia accessibile solo dal processo che l'ha creata e i suoi figli.
	 Intero maggiore di 0
	 Flag: per specificare se si desidera creare una coda o aprirne una.
	 0 (default): prova ad aprire una coda esistente e restituisce un errore ExistentialError se non esiste.
	 0_CREAT: il modulo apre la coda se esiste, se non esiste ne crea una nuova.
	 0_CREAT 0_EXCL (oppure 0_CREX): crea una nuova coda, se esiste già una coda con il nome specificato restituisce un errore

ExistentialError.
 Max_messages_size: definisce la dimensione massima (in byte) di ogni messaggio.

2) Inviare un messaggio sulla coda

Metodo	Send()
Descrizione	Invia un messaggio sulla coda specificata.
Sintassi	<pre>coda.send(messaggio, block = True, type = 1)</pre>
Parametri	Messaggio: il messaggio da inviare sulla coda
	Block: specifica se la chiamata send() deve aspettare o no nel caso in cui il messaggio non possa essere mandato. Può essere True o False.
	 Type: il tipo associato al messaggio. É rilevante quando si va a ricevere il messaggio. Deve essere maggiore di 0.

3) Ricevere un messaggio dalla coda

Metodo	Receive()
Descrizione	Riceve un messaggio dalla coda restituendo una Tuple (messaggio, tipo).
	ATTENZIONE Il messaggio viene ricevuto come un oggetto <i>bytes</i> . Occorre quindi decodificarlo utilizzando il metodo <i>decode</i> come di seguito:

	<pre>messaggio = messaggio[0].decode("utf-8")</pre>
Sintassi	<pre>messaggio = coda.receive(block = True, type = 1)</pre>
Parametri	 Block: specifica se la chiamata deve aspettare o no nel caso in cui non ci siano messaggi da ricevere. Può essere True o False.
	 Type: il tipo associato al messaggio da ricevere.

4) Rimuovere la coda

Metodo	remove()
Descrizione	Rimuove la coda di messaggi.
Sintassi	coda.remove()
Parametri	-

MEMORIA CONDIVISA

1) Creare/aprire segmento

Metodo	SharedMemory()
Descrizione	Crea o apre un segmento di memoria condivisa restituendo il descrittore per operare su di essa
Sintassi	<pre>segmento = SharedMemory(key, flags = 0, mode = 600, size = 0)</pre>
Parametri	Chiave/Key: nome identificativo del segmento di memoria Può essere di tipo:

- None: il modulo sceglie automaticamente un nome random non ancora utilizzato
- IPC PRIVATE
- Intero > 0
- **Flag**: specifica se si desidera creare un segmento o aprirne uno.
 - Flag settati a 0 (default): prova ad aprire un segmento esistente e restituisce un errore se non esiste.
 - Flag settati a 0_CREAT: il modulo apre il segmento se esiste, se non esiste ne crea uno nuovo.
 - Flag settati a 0_CREAT | 0_EXCL (oppure 0_CREX): crea un nuovo segmento, se esiste già un segmento con il nome specificato restituisce un errore ExistentialError.
- Mode: specifica i permessi per operare sul segmento.
- **Size**: specifica la dimensione del segmento di memoria.

Quando si apre un segmento esistente size deve essere minore o uguale alla dimensione del segmento esistente.

Quando si crea un nuovo segmento la maggior parte dei sistemi operativi chiede una dimensione maggiore di 0.

2) Agganciare segmento

Metodo	attach()
Descrizione	Aggancia il segmento di memoria specificato al processo attuale.

	Il segmento deve necessariamente essere agganciato prima di effettuare operazioni di lettura/scrittura.
Sintassi	segmento.attach(address = 0, flags = 0)
Parametri	address: indirizzo di memoria a cui agganciare il segmento. Passare None a questo parametro equivale a passare NULL alla shmat().
	 Flags: utilizzati solo se viene agganciato un indirizzo di memoria specifico.

3) Leggere dal segmento

Metodo	read()
Descrizione	Legge un certo numero di byte dal segmento di memoria a partire da un <i>offset</i> .
Sintassi	<pre>msg = segmento.read(byte_count = 0, offset = 0)</pre>
Parametri	byte_count: numero di byte da leggere dal segmento di memoria
	 offset: punto del segmento da cui leggere. Se viene passato offset = 0 legge tutto il buffer.

4) Scrivere sul segmento

Metodo	write()
Descrizione	Scrive un messaggio sul segmento di memoria condivisa a partire da offset.
Sintassi	segmento.write(msg, offset = 0)
Parametri	msg: messaggio da scrivere sul segmento di

memoria
 offset: punto del segmento da cui partire a scrivere

5) Sganciare il segmento

Metodo	detatch()
Descrizione	Sgancia il processo dal segmento di memoria
Sintassi	segmento.detatch()
Parametri	-

6) Eliminare il segmento

Metodo	remove()
Descrizione	Distrugge il segmento di memoria specificato. ATTENZIONE: la vera e propria distruzione avviene solo quando tutti i processi si saranno distaccati dal segmento di memoria.
Sintassi	segmento.remove()
Parametri	-

SEMAFORI

1) Creazione/apertura semaforo

Metodo	Semaphore()
Descrizione	Crea un nuovo semaforo o ne apre uno esistente.
Sintassi	<pre>sem = Semaphore(key, flags=0, mode = 660, initial_value=0)</pre>
Parametri	Key: chiave del semaforo. Si applicano le

	stesse regole degli altri sistemi di IPC.
•	Flags: Si applicano le stesse regole degli altri sistemi di IPC.

2) Acquisizione del semaforo

Metodo	acquire()
Descrizione	Aspetta finché il valore del semaforo è maggiore di 0 e ritorna decrementando il semaforo.
Sintassi	sem = acquire(timeout = None, delta = 1)
Parametri	 Timeout: se settato di default a None implica nessun limite di tempo. La chiamata non ritornerà finché la condizione di attesa non sarà soddisfatta. Se uguale a 0 la chiamata restituirà BusyError se non riuscirà ad acquisire subito il semaforo. Se maggiore di 0 aspetterà n secondi specificati se non può acquisire subito il semaforo dopodiché ritornerà BusyError. Delta: dimensione di cui deve essere decrementato il valore del semaforo

3) Rilascio del semaforo

Metodo	Release()
Descrizione	Rilascia (incrementa) il semaforo.
Sintassi	sem.release(delta = 1)
Parametri	 Delta: quantità di cui decrementare il sema- foro.

4) Rimozione del semaforo

Metodo	remove()
Descrizione	Rimuove il semaforo.
Sintassi	sem.remove()
Parametri	-

Pipe e fifo - Modulo OS

I sistemi di IPC pipe e fifo sono integrati nella libreria standard di Python all'interno del modulo os perciò non è necessaria alcuna libreria esterna.

Pipe

1) Creazione pipe

Metodo	pipe()
Descrizione	Crea una pipe restituendo i due descrittori di lettura e scrittura
Sintassi	r, w = os.pipe()
Parametri	-

2) Lettura dalla pipe

Metodi	Apertura: fdopen()
	Lettura: read()
	Chiusura: close()
Descrizione	fdopen = restituisce un oggetto file aperto colle- gato al descrittore di file specificato.
	read = legge il contenuto della pipe tramite il de- scrittore specificato
	close = chiude il descrittore specificato
Sintassi	r = os.fdopen(r)
	<pre>msg = r.read()</pre>
	os.close(r)
Parametri	r = descrittore di lettura restituito precedentemente da pipe()

3) Scrittura sulla pipe

Metodi	Apertura: fdopen()
	Scrittura: write()
	Chiusura: close()
Descrizione	fdopen = restituisce un oggetto file aperto collegato al descrittore di file specificato.
	write = scrive il messaggio specificato sulla pipe tramite il descrittore specificato
	close = chiude il descrittore specificato
Sintassi	W = os.fdopen(w, 'w')
	w.write(messaggio)
	os.close(w)
Parametri	W = descrittore di scrittura restituito precedentemente da pipe()

Fifo

1) Creazione della fifo

Metodo	mkfifo()
Descrizione	Crea una fifo sul path specificato con i permessi specificati
Sintassi	os.mkfifo(path, perm)
Parametri	Path: path della fifo da crearePerm: permessi della fifo

2) Apertura della fifo

Metodo	open()
Descrizione	Apre la fifo dal path specificato nella modalità specificata
Sintassi	Fifo = open(path, mode)
Parametri	Path: path della fifo da aprireMode: modalità (lettura o scrittura)

3) Lettura dalla fifo

Metodo	Iterazione sulla fifo tramite ciclo for
Descrizione	Per leggere il contenuto di una fifo basta iterare su di essa tramite un ciclo for e stampare il conte- nuto ad ogni ciclo
Sintassi	for line in fifo: print("Messaggio: ", line)
Parametri	-

4) Scrittura sulla fifo

Metodo	write()
Descrizione	Scrive il contenuto specificato sulla fifo
Sintassi	fifo.close()
Parametri	-