Guide d'utilisation

- Studio d'enregistrement — Enregistrement d'écran, capture de jeu et diffusion en direct
- Éditeur vidéo — Montage vidéo, effets et exportation
- Outils de jeu — Réticule et compteur FPS

Open source · Gratuit

Ce guide contient les mêmes informations que la page Aide > Guide d'utilisation des programmes.

Français

Sommaire

1. **Studio d'enregistrement**
    1. Démarrage rapide
    2. Scènes
    3. Sources
    4. Capture de jeu
    5. Compteur FPS
    6. Édition dans l'aperçu
    7. Audio
    8. Réglages d'enregistrement
    9. Données de curseur et de raccourcis pour l'Éditeur vidéo
    10. Profils
    11. Encodeurs
    12. Diffusion en direct
    13. Raccourcis et écran
    14. Dépannage
2. **Éditeur vidéo**
    1. Démarrage rapide
    2. Timeline
    3. Sélection de plage
    4. Couper et monter
    5. Image, couleur et transition
    6. Texte et son
    7. Transitions, annotations et effets
    8. Images clés
    9. Zoom et panoramique
    10. Mouvement d'entrée / sortie et machine à écrire
    11. Ombre, coins, bordure et masque
    12. Projecteur
    13. Mise en évidence du curseur, anneau de clic, indicateur de touches
    14. Effets de voix
    15. Sous-titres
    16. Image figée et lecture inversée
    17. Transférer les réglages à d'autres clips
    18. Enregistrement depuis le micro
    19. Exportation

3. **Outils de jeu**
    1. Démarrage rapide
    2. Fonctionnement en arrière-plan et fermeture
    3. Démarrer automatiquement avec l'ordinateur
    4. Réglage du réticule
    5. Profils de réticule
    6. Compteur FPS
    7. Si les températures ne sont pas lues
    8. Masquage dans l'enregistrement et la diffusion
    9. Raccourcis
    10. Thème et apparence
    11. Prudence dans les jeux

1. Studio d'enregistrement

Enregistrement d'écran, capture de jeu et diffusion en direct

1.1 Démarrage rapide

- Au premier lancement, une scène avec une source Écran est prête ; vous voyez votre écran dans l'aperçu.
- Appuyez sur « Démarrer l'enregistrement » dans la section Commandes en bas à droite ou utilisez Ctrl + F12.
- Appuyez sur « Arrêter l'enregistrement » pour terminer. L'enregistrement est sauvegardé en MP4 dans le dossier choisi dans Paramètres > Enregistrement.
- Pour ouvrir le dossier d'enregistrement, utilisez Fichier > Ouvrir le dossier d'enregistrement en haut.
- Le bouton Éditeur vidéo en haut à droite ouvre le programme de montage. Avec Outils > Ouvrir le dernier enregistrement dans l'Éditeur vidéo, votre enregistrement va directement dans la timeline.
- Faites glisser la ligne entre les panneaux pour les redimensionner ; les tailles sont enregistrées automatiquement. Dans le menu Apparence, choisissez des dispositions prêtes ou enregistrez la vôtre sous un nom.

1.2 Scènes

- Une scène est une disposition où les sources sont réunies. Vous pouvez par exemple créer deux scènes pour le jeu et l'écran d'attente.
- Dans la section Scènes en haut à gauche, le plus ajoute une scène, la corbeille supprime la scène sélectionnée et le bouton voisin la renomme.
- Cliquer sur une scène de la liste y bascule ; vous pouvez le faire pendant l'enregistrement.
- Choisissez l'aspect de la transition dans Transition de scène : Fondu passe en douceur, Coupe change instantanément.

1.3 Sources

- Une source est ce qui apparaît dans la scène. Ajoutez des sources avec le plus de la section Sources : Écran, Capture de jeu, Compteur FPS, Caméra, Image, Vidéo, Texte, Réseaux sociaux, Couleur unie.
- La source en haut de la liste apparaît au premier plan. Changez l'ordre avec les flèches.
- La case à gauche masque une source sans la supprimer.
- Double-cliquez sur une source ou appuyez sur Propriétés sous l'aperçu pour ouvrir ses réglages.

1.4 Capture de jeu

- Ajoutez Capture de jeu avec le plus de la section Sources. Dans Propriétés, choisissez le jeu dans la liste ou laissez « Trouver automatiquement le jeu plein écran » activé.
- La fenêtre du jeu est capturée via Windows ; rien n'est injecté dans le jeu. C'est donc sûr dans les jeux avec anti-triche.

- Les autres fenêtres au premier plan n'entrent pas dans la diffusion. Le réticule et le compteur FPS d'Outils de jeu n'apparaissent pas non plus dans cette source. Pour afficher le FPS dans les enregistrements et diffusions, ajoutez la source compteur FPS à la scène.
- Lancer le jeu en mode fenêtré sans bordure est le plus fiable. Si un jeu en plein écran exclusif ne donne pas d'image, la source passe automatiquement en capture d'écran.

1.5 Compteur FPS

- Ajoutez le compteur FPS avec le plus de la section Sources. Il reprend votre style d'Outils de jeu et, faisant partie de la scène, apparaît dans les enregistrements et diffusions.
- Faites-le glisser où vous voulez dans l'aperçu. Changez ce qui s'affiche et son apparence dans la fenêtre Propriétés ; ces réglages n'affectent pas Outils de jeu.
- Le programme doit être lancé en administrateur pour lire la température du CPU. Sans autorisation, certaines valeurs ne s'affichent pas.

1.6 Édition dans l'aperçu

- Cliquez sur une source dans l'aperçu pour la sélectionner et faites-la glisser pour la déplacer. Elle s'aimante près des bords et du centre.
- Redimensionnez écrans, caméras, images, vidéos et couleurs unies en tirant les carrés rouges des coins ; les proportions sont conservées.
- « Remplir le canevas » dans la fenêtre Propriétés étend la source sur toute la zone.
- Le bouton de menu en haut à gauche ferme le panneau gauche et agrandit l'aperçu.

1.7 Audio

- Activez ou désactivez le son du bureau et le micro dans le mélangeur audio et réglez leurs niveaux avec les curseurs.
- La barre verte indique le niveau sonore actuel. Si elle ne bouge pas, aucun son ne provient de cette source.
- Choisissez le périphérique audio à utiliser dans Paramètres > Enregistrement.

1.8 Réglages d'enregistrement

- Résolution : Identique à l'écran donne le résultat le plus net.
- FPS : 60 FPS pour les jeux, 30 FPS pour des fichiers plus petits.
- Qualité : Élevée signifie plus net mais des fichiers plus gros. Faible économise l'espace disque.
- Ces réglages ne peuvent pas changer pendant l'enregistrement ; ils s'appliquent au suivant.
- « Démarrer automatiquement avec Windows » lance le programme en icône à l'ouverture de session. L'enregistrement ou la diffusion ne démarrent pas seuls.

1.9 Données de curseur et de raccourcis pour l'Éditeur vidéo

- Si « Enregistrer le curseur et les clics » est activé, la position du curseur et les instants de clic sont écrits à côté de l'enregistrement dans un fichier « .input.json ». L'Éditeur vidéo s'en sert pour dessiner la mise

en évidence du curseur et les anneaux de clic.

- Si « Enregistrer les raccourcis » est activé, seules les touches pressées avec Ctrl, Alt ou Win, les touches F et Échap sont enregistrées ; les textes saisis et mots de passe ne le sont jamais. L'Éditeur vidéo les affiche comme indicateur de touches.
- Les données ne sont collectées que lorsqu'une source écran est dans la scène et ne sont envoyées nulle part. Si vous n'en voulez pas, décochez les cases ou supprimez le fichier ; la vidéo n'est pas affectée.

1.10 Profils

- Un profil regroupe les réglages d'enregistrement ou de diffusion : résolution, FPS, encodeur, qualité et débit. Enregistrement et diffusion ont des listes séparées.
- Pour un choix rapide, utilisez Profil de diffusion et Profil d'enregistrement dans le menu du haut. Le même choix existe dans la section Commandes en bas à droite : la liste de gauche est le profil de diffusion, celle de droite le profil d'enregistrement.
- Pour enregistrer, faites vos réglages, nommez le profil dans Paramètres > Enregistrement ou Diffusion et appuyez sur « Enregistrer les réglages actuels ».
- Si la liste indique « Personnalisé », les réglages actuels ne correspondent à aucun profil.
- La clé de diffusion, l'adresse du serveur, le dossier d'enregistrement et les périphériques audio ne sont pas stockés dans les profils. Impossible de changer de profil pendant l'enregistrement ou la diffusion.

1.11 Encodeurs

- Choisissez l'encodeur dans Paramètres > Enregistrement > Encodeur. Ceux qui ne fonctionnent pas sur cet ordinateur apparaissent grisés.
- « Choisir le meilleur » sélectionne l'encodeur et les réglages de départ les plus adaptés à cet ordinateur.
- Les encodeurs matériels (Windows, Quick Sync, NVENC, AMF) tournent sur la carte graphique et affectent le moins le jeu.
- Les encodeurs logiciels (x264, x265, AOM AV1, VP9) tournent sur le processeur. Ils donnent des fichiers plus petits et de meilleure qualité mais chargent le processeur.
- La qualité constante est idéale pour l'enregistrement : plus la valeur est basse, plus la qualité et la taille du fichier augmentent. La diffusion utilise toujours le CBR.
- Plus le préréglage est lent, plus la qualité et la charge processeur augmentent. Si « Images sautées » augmente en bas à droite, choisissez un préréglage plus rapide.
- MKV est le plus résistant à la corruption pendant l'enregistrement. MP4 et MOV sont écrits par fragments, l'enregistrement jusqu'à ce moment s'ouvre même si le programme se ferme.

1.12 Diffusion en direct

- Choisissez votre plateforme dans Paramètres > Diffusion et saisissez votre clé de diffusion. Pour Kick, copiez aussi l'adresse du serveur depuis votre tableau de bord.
- Appuyez sur « Démarrer la diffusion » en bas à droite ou utilisez Ctrl + F10. L'état apparaît dans la section Commandes.

- La diffusion envoie la scène et le son de l'aperçu. Vous pouvez enregistrer et diffuser en même temps.
- « Identique à l'enregistrement » utilise la résolution et les FPS de l'enregistrement. Avec « Personnalisé », vous donnez à la diffusion sa propre résolution, ses FPS et son débit.
- Si votre connexion ralentit, le programme continue de diffuser en sautant des images ; si elle coupe, il réessaie automatiquement. Le débit et les images sautées s'affichent en bas à droite.
- La clé de diffusion contrôle votre chaîne ; ne la partagez avec personne.

1.13 Raccourcis et écran


- Ctrl + F12 : démarrer / arrêter l'enregistrement. Ctrl + F11 : pause / reprendre. Ctrl + F10 : démarrer / arrêter la diffusion. Ils fonctionnent aussi quand le programme est en arrière-plan.
- Vous pouvez changer les touches dans Paramètres > Raccourcis.
- F11 passe en plein écran, Échap en sort.
- Le bouton soleil / lune en haut à droite bascule entre modes sombre et clair. Choisissez le thème Classique ou Bootstrap dans Paramètres > Apparence.

1.14 Dépannage

- Si l'aperçu est noir : vérifiez que la source Écran est cochée dans la liste des sources.
- Si l'enregistrement n'a pas de son : dans le mélangeur audio, vérifiez que la case est cochée et que la barre verte bouge.
- Si « Images sautées » augmente en bas à droite, l'ordinateur peine : passez à 30 FPS, choisissez un préréglage plus rapide ou un encodeur matériel.
- Vous cherchez le réticule ou le compteur FPS ? Ils se trouvent dans le programme Outils de jeu et apparaissent automatiquement dans l'enregistrement tant qu'il est ouvert.

2. Éditeur vidéo

Montage vidéo, effets et exportation



Capture d'écran: Éditeur vidéo

2.1 Démarrage rapide

- Faites glisser des fichiers sur la fenêtre ou utilisez Ajouter des médias. Vidéo, son et images peuvent être ajoutés.
- Faites glisser un fichier de la liste des médias sur la timeline ou double-cliquez dessus.
- Lisez avec la barre d'espace. Créez ensuite votre vidéo avec Fichier > Exporter.
- Enregistrez votre projet avec Ctrl + S ; reprenez plus tard avec Fichier > Ouvrir un projet.
- Faites glisser la ligne entre les panneaux pour les redimensionner ; les tailles sont enregistrées automatiquement. Dans le menu Apparence, choisissez des dispositions prêtes ou enregistrez la vôtre sous un nom.

2.2 Timeline

- Cliquez uniquement sur la règle du haut pour déplacer le temps. Cliquer sur un clip le sélectionne ; Ctrl-clic ou un cadre tracé depuis une zone vide en sélectionne plusieurs. Ctrl + A sélectionne tout.
- Faites glisser les clips sélectionnés pour les déplacer ensemble. Le clic droit ouvre le menu pour diviser, dupliquer, les transitions et la copie de réglages.
- Raccourcissez en faisant glisser le bord gauche ou droit d'un clip. Les bords s'aimantent aux autres clips, à la tête de lecture et aux marqueurs.
- Un clip déposé sur un emplacement occupé revient à sa place.

- Ctrl + molette zoome, la molette fait défiler latéralement. Ajoutez des pistes vidéo et audio avec les boutons du haut.
- Icônes en tête de piste : l'œil masque la piste (sur une piste audio, le haut-parleur la coupe), le cadenas empêche les déplacements accidentels, la chaîne active l'aimant. Survolez-les pour voir leur rôle.
- Le bouton Studio d'enregistrement en haut à droite passe au programme d'enregistrement. Là-bas, Outils > Ouvrir le dernier enregistrement dans l'Éditeur vidéo l'ajoute à la fin de la timeline ici.

2.3 Sélection de plage

- Maintenez Maj et faites glisser sur la règle, ou appuyez sur I pour placer le début et O pour la fin à la tête de lecture. La plage apparaît en vert ; faites glisser ses bords sur la règle pour la modifier.
- Lire la plage (P) lit seulement cette partie puis s'arrête ; avec Boucle, elle recommence.
- Supprimer la plage la coupe de toutes les pistes et ramène la suite. Supprimer hors de la plage ne garde que la plage. Les pistes verrouillées ne changent pas ; Ctrl + Z annule.
- Dans la fenêtre d'exportation, « Exporter seulement la plage sélectionnée » transforme uniquement cette partie du projet en vidéo. Échap efface la plage.

2.4 Couper et monter

- Sélectionnez le clip, placez la tête de lecture au point de coupe et appuyez sur S.
- Suppr supprime le clip. Maj + Suppr le supprime et rapproche les clips suivants.
- Ctrl + D duplique. Copiez avec Ctrl + C et collez à la tête de lecture avec Ctrl + V.
- Ctrl + Z annule, Ctrl + Y rétablit. La touche M place un marqueur à la tête de lecture.

2.5 Image, couleur et transition

- Réglez l'opacité, l'échelle et la position dans le panneau Propriétés. Vous pouvez aussi déplacer le clip sélectionné en le faisant glisser dans l'aperçu.
- Réglez luminosité, contraste et saturation ou choisissez les styles Vif, Cinématique et Noir et blanc.
- Les fondus d'entrée et de sortie ouvrent et ferment le clip lentement. Si deux clips se chevauchent sur des pistes différentes, l'un se fond dans l'autre.
- La vitesse se règle entre 0,25x et 4x ; la vitesse du son change avec elle.

2.6 Texte et son

- Ajoutez un titre avec Ajouter du texte. Changez la police, la taille, la couleur, le contour et l'arrière-plan dans le panneau Propriétés.
- Le volume monte jusqu'à 200 %. Les fondus audio d'entrée et de sortie ouvrent et ferment la musique en douceur.
- « Séparer le son sur sa piste » fait du son de la vidéo un clip indépendant que vous pouvez couper et déplacer séparément.
- Points de volume : sélectionnez le clip et double-cliquez sur sa ligne jaune. Faites glisser un point vers le haut ou le bas pour monter ou baisser le volume à ce moment ; idéal pour baisser la musique pendant que vous parlez. Clic droit supprime un point.

- La réduction du bruit élimine le bruit de ventilateur, le bourdonnement et le souffle. L'égalisation relève les passages faibles et adoucit les forts. Les deux s'entendent dans l'aperçu.
- À l'exportation, « Normaliser le volume au standard YouTube » règle le volume global sur -14 LUFS.
- La forme d'onde du son apparaît sur les clips de la timeline, ce qui aide à trouver les points de coupe.

2.7 Transitions, annotations et effets

- La Bibliothèque en haut à gauche contient les onglets Transitions, Annotations et Effets.
- Faites glisser une transition au début ou à la fin d'un clip. Une transition entre deux clips consécutifs passe directement de l'un à l'autre, quel que soit le clip qui la porte ; aucun noir n'apparaît derrière. Elle comble aussi un petit écart entre eux.
- Avec l'aimant activé en tête de piste, il ne reste aucun espace entre les clips : à la suppression, les suivants avancent, et un clip déplacé s'insère là où vous le déposez.
- La case Aimanter en haut active ou désactive l'aimantation des clips aux bords et à la tête de lecture ; maintenir Alt la désactive temporairement.
- Annotations : bandeau-titre, bulle, rectangle, ellipse, cadre de mise en évidence, surligneur, flèche, ligne et badge numéroté. Un clic l'ajoute à la tête de lecture.
- Les zones floues et pixelisées masquent les noms d'utilisateur, discussions ou mots de passe visibles sur les pistes du dessous. Placez le clip sur la piste et la durée voulues, puis positionnez-le en le faisant glisser dans l'aperçu.
- Les effets s'appliquent aux clips sélectionnés : zoom lent, flou, vignette, styles de couleur, sépia, négatif, fond vert, miroir.
- Rotation, retournement et recadrage se trouvent dans le panneau Propriétés.
- Les transitions et effets appliqués apparaissent dans la liste Appliqués en haut des Propriétés ; supprimez-les un par un avec × ou tous avec Tout supprimer. Le menu du clic droit et les onglets de la Bibliothèque ont aussi des boutons de suppression.

2.8 Images clés

- Sélectionnez le clip, placez la tête de lecture dessus et appuyez sur « Ajouter une image clé à la tête de lecture » dans Propriétés.
- Placez la tête de lecture à un autre moment et changez l'échelle, la position, la rotation ou l'opacité ; une nouvelle image clé y est écrite et le mouvement intermédiaire se crée automatiquement.
- Sur un clip animé, le faire glisser dans l'aperçu modifie aussi l'image clé à la tête de lecture.
- Les images clés apparaissent en losanges sous le clip dans la timeline : un clic va à cet instant, glisser change son temps, clic droit supprime. Activez ou désactivez Doux dans la liste des Propriétés.

2.9 Zoom et panoramique

- Ouvrez Bibliothèque > Zoom. Placez la tête de lecture au début du zoom, appuyez sur « Choisir une zone et zoomer » et dessinez la zone dans l'aperçu.
- L'image zoome en douceur sur cette zone pendant la durée choisie. Plus tard, « Dézoomer » revient à la vue complète.

- Si aucun clip n'est sélectionné, toutes les images sous la tête de lecture zooment ensemble. Les zooms sont ajoutés comme images clés et restent modifiables.
- Pour annuler la sélection de zone, appuyez sur le bouton « Annuler » au même endroit.

2.10 Mouvement d'entrée / sortie et machine à écrire

- Les mouvements de l'onglet Effets s'appliquent à l'entrée et à la sortie du clip sélectionné : monter depuis le bas, descendre d'en haut, glisser, apparaître en grandissant, dévoiler depuis la gauche.
- La machine à écrire ne fonctionne que sur les clips de texte : les lettres apparaissent une à une et s'effacent depuis la fin à la sortie.
- Dans Propriétés > Mouvement d'entrée / sortie, vous pouvez choisir des mouvements et durées distincts pour l'entrée et la sortie.

2.11 Ombre, coins, bordure et masque

- Une ombre peut être ajoutée à toute image, tout texte et toute forme ; réglez sa couleur, son opacité, sa douceur et son décalage dans Propriétés.
- Coins arrondis, bordure et masque fonctionnent sur les clips vidéo, image et couleur unie. Le masque circulaire convient aux images de caméra.
- La taille et la position du masque se règlent en pourcentage du clip ; Bord doux adoucit sa limite.

2.12 Projecteur

- Annotations > Projecteur assombrit tout en dehors de la zone choisie. Il agit sur les pistes du dessous, il doit donc être sur la piste du haut.
- Réglez sa forme, l'assombrissement, le bord doux et la taille dans Propriétés ; faites-le glisser dans l'aperçu pour le déplacer.

2.13 Mise en évidence du curseur, anneau de clic, indicateur de touches

- Fonctionne avec les enregistrements faits dans Studio d'enregistrement avec « Enregistrer le curseur et les clics » activé ; le fichier « .input.json » à côté est lu automatiquement.
- Sélectionnez un clip vidéo et activez-le dans l'onglet Effets ou dans Propriétés > Curseur et clavier. Vous pouvez régler la couleur, la taille et l'opacité de la mise en évidence.
- L'indicateur de touches affiche en haut de l'écran les raccourcis pressés si « Enregistrer les raccourcis » était activé pendant l'enregistrement.

2.14 Effets de voix

- Sélectionnez un clip avec du son et choisissez dans l'onglet Effets ou Propriétés > Audio : voix grave, voix aiguë, robot, téléphone, radio, écho, salle.

2.15 Sous-titres

- Dans Bibliothèque > Sous-titres, « Ajouter un sous-titre à la tête de lecture » ajoute un sous-titre de 3 secondes ; modifiez son texte, son début et sa fin dans la liste.

- Les fichiers SRT peuvent être importés et exportés. Réglez la taille, la couleur, l'arrière-plan et la position du texte dans la section Apparence.
- Si « Incruster les sous-titres » est activé, les sous-titres sont rendus dans la vidéo exportée. Vous pouvez aussi enregistrer un fichier .srt lors de l'exportation.

2.16 Image figée et lecture inversée

- Sélectionnez un clip vidéo et placez la tête de lecture sur l'image voulue ; Effets > « Ajouter une image figée » insère cette image pendant 3 secondes et décale les clips suivants.
- La lecture inversée lit les clips vidéo et audio de la fin au début. Activez-la avec la case de Propriétés > Vitesse ou depuis le menu du clic droit.
- Dans l'aperçu, un clip inversé est lu par tranches de deux secondes, d'où de brèves saccades ; la vidéo exportée n'en a pas.

2.17 Transférer les réglages à d'autres clips

- Quand plusieurs clips sont sélectionnés, chaque modification faite dans Propriétés s'applique à tous.
- « Copier les réglages » (Ctrl + Maj + C) reprend l'apparence, les effets, les transitions et le son du clip ; sélectionnez d'autres clips et appliquez-les avec « Coller sur la sélection » (Ctrl + Maj + V).
- Vous pouvez saisir la valeur dans la case à côté de chaque curseur.

2.18 Enregistrement depuis le micro


- Le bouton « Enregistrer depuis le micro » de l'onglet Médias ou Ctrl + R démarre l'enregistrement ; appuyez de nouveau pour arrêter.
- L'enregistrement est ajouté sur une piste audio à partir de la tête de lecture. Avec « Lire la vidéo pendant l'enregistrement », vous pouvez commenter en regardant ; utilisez un casque.

2.19 Exportation

- La première vidéo ajoutée fixe la taille et la fréquence d'images du projet ; la vidéo n'est donc pas redimensionnée et reste nette.
- Plus le pourcentage de qualité est élevé, plus l'image est proche de la source. À partir de 90 %, la différence est invisible.
- Dans Fichier > Exporter, choisissez un préréglage ou définissez vous-même la résolution, l'encodeur et la qualité.
- Plus la valeur de qualité est basse, meilleure est l'image et plus le fichier est gros. Les encodeurs matériels sont plus rapides ; x264 est souvent plus beau à taille égale.
- Changez le canevas dans Projet > Paramètres du projet ; formats vertical pour vidéo courte et carré disponibles.
- L'aperçu est en basse résolution pour rester fluide ; la vidéo exportée est en pleine qualité.

3. Outils de jeu

Réticule et compteur FPS



Capture d'écran: Outils de jeu

3.1 Démarrage rapide

- Choisissez la page Réticule ou Compteur FPS à gauche et appuyez sur « Afficher à l'écran ».
- Même si vous fermez la fenêtre avec la croix, les indicateurs restent à l'écran et vous pouvez passer à votre jeu.
- Les indicateurs ne bloquent pas les clics ; la souris passe au travers.

3.2 Fonctionnement en arrière-plan et fermeture

- La croix ne ferme pas le programme : la fenêtre se masque et le programme continue parmi les icônes près de l'horloge.
- Si vous ne voyez pas l'icône, cliquez sur la flèche vers le haut de la barre des tâches.
- Un clic gauche sur l'icône ouvre la fenêtre. Un clic droit ouvre un menu pour activer ou désactiver le réticule et le compteur FPS.
- Pour fermer complètement le programme, utilisez le bouton Quitter en bas à gauche ou Quitter dans le menu de l'icône. Les indicateurs se ferment aussi.

3.3 Démarrer automatiquement avec l'ordinateur

- Cochez « Afficher automatiquement au démarrage de l'ordinateur » en haut des pages Réticule et Compteur FPS.
- La première fois, Windows demande une approbation administrateur ; répondre « Oui » une fois suffit.
- Au démarrage de l'ordinateur, aucune fenêtre ne s'ouvre ; le programme démarre en icône et seuls les indicateurs cochés s'affichent.
- Si vous déplacez le fichier du programme dans un autre dossier, décochez la case puis cochez-la de nouveau.

3.4 Réglage du réticule

- Réglez la longueur, l'épaisseur et l'écart central des lignes avec les curseurs de droite. Les changements s'appliquent immédiatement.
- Cochez « Régler chaque ligne séparément » pour ouvrir les onglets Haut, Bas, Gauche et Droite. Chaque ligne a sa longueur, son épaisseur et son écart. Une ligne de longueur 0 est masquée.
- Les sections de rotation des lignes intérieures et extérieures sont séparées et indépendantes. Le point carré tourne avec les lignes intérieures.
- « Tout pivoter » fait tourner ce jeu de lignes ensemble ; par exemple 45 degrés donne un X.
- Dans les lignes Haut, Bas, Gauche et Droite, chaque ligne a son propre angle. « Sur lui-même » fait tourner la ligne sur place, « Autour du centre » la déplace autour du réticule. Donner le même angle propre aux quatre crée une forme d'hélice.
- « Réinitialiser les angles » remet seulement à 0 les rotations de la section actuelle ; longueur et épaisseur ne changent pas.
- Vous pouvez activer ou désactiver séparément le point, les lignes extérieures et l'anneau.
- Cliquez sur la case de couleur pour choisir une couleur. Si elle n'est pas visible dans un jeu lumineux, activez l'option Contour.

3.5 Profils de réticule

- Pour enregistrer un style qui vous plaît, saisissez un nom dans le champ Nom du profil et appuyez sur Enregistrer.
- Cliquer sur un profil l'applique immédiatement. Le profil utilisé est marqué dans la liste.
- Les modifications non enregistrées sont perdues en choisissant un profil ; enregistrez d'abord.
- « Copier le code » transforme le réticule en code de partage. Votre ami copie le code et appuie sur « Importer le code » pour utiliser le même.

3.6 Compteur FPS

- Dans l'onglet Infos, choisissez les valeurs à afficher : FPS, carte graphique, processeur, RAM, disque, batterie, horloge.
- Réglez la police, la taille et les couleurs dans l'onglet Apparence.
- L'onglet Avertissements change la couleur quand le FPS baisse ou que la température monte.
- Choisissez dans l'onglet Position / Arrière-plan le coin de l'écran où il se place.

- Le FPS affiché est le nombre d'images qui arrivent à l'écran ; il peut différer du FPS du jeu et être limité par la fréquence de rafraîchissement.

3.7 Si les températures ne sont pas lues

- Pour les températures du processeur et du disque, le programme doit tourner en administrateur. Utilisez le bouton « Ouvrir en administrateur » de la page Compteur FPS.
- Avec le démarrage automatique, le programme démarre déjà avec cette autorisation au démarrage de l'ordinateur.
- La température du processeur nécessite aussi le pilote gratuit PawnIO. S'il n'est pas installé, un bouton de téléchargement apparaît sur la page.
- Une valeur marquée « illisible » n'est peut-être pas prise en charge sur votre ordinateur.

3.8 Masquage dans l'enregistrement et la diffusion

- Les indicateurs apparaissent normalement dans les enregistrements d'écran et les diffusions.
- Si vous cochez « Masquer dans l'enregistrement et la diffusion », l'indicateur est visible sur votre écran mais pas dans l'enregistrement.

3.9 Raccourcis

- F9 : afficher / masquer le réticule. F10 : fermer le réticule.
- F7 : afficher / masquer le compteur FPS. F8 : fermer le compteur FPS.
- Ils fonctionnent aussi en jeu. Si votre jeu utilise les mêmes touches, changez-les sur la page Raccourcis.

3.10 Thème et apparence

- Dans les Paramètres, choisissez le thème Classique ou Bootstrap, puis le mode Sombre ou Clair.
- Le bouton en bas à gauche bascule rapidement entre modes sombre et clair.
- Votre choix est enregistré ; le programme redémarre avec la même apparence.

3.11 Prudence dans les jeux

- Le réticule et le compteur FPS sont dessinés à l'écran dans une fenêtre séparée et ne touchent jamais aux fichiers du jeu.
- Toutefois, les règles de certains jeux compétitifs peuvent interdire les réticules à l'écran. Vérifiez les règles de votre jeu.
- En plein écran exclusif, les indicateurs peuvent ne pas s'afficher ; passez le jeu en mode fenêtré sans bordure.
- Quand le jeu change de résolution, le réticule et le compteur FPS se repositionnent automatiquement pour le nouvel écran.

Licence et confidentialité

- Ce programme est gratuit. Les développeurs ne le vendent pas ; il n'y a ni licence payante, ni abonnement, ni version payante, ni achat intégré.
- Les développeurs ne collectent aucune donnée. Le programme n'a ni compte, ni publicité, ni statistiques d'utilisation, ni rapports d'erreur, ni vérification automatique des mises à jour.
- Vous pouvez étudier et modifier le code source et partager le programme, modifié ou non.
- Dans la mesure permise par la loi, le programme est fourni tel quel, sans aucune garantie. Son adéquation à un usage particulier, son absence d'erreurs ou d'interruptions ne sont pas garanties.