Московский государственный технический университет им Н.Э. Баумана

Операционные системы

Лабораторная работа **No**.1

Студент Юмаев А.Р.

Группа ИУ7-55

Препода Рязанов ватель а Н.Ю.

Оглавление

1.	Л	И	С	Т	И	Н	Г	Д	И	3	а	С	С	е	М	б	Л	И	р	0	В	a ı	н	Н	0	Г ()	0	б	р	а	б	0	Т	Ч	И	Ка	a	
П	р	е	р	Ы	В	а	Н	И	Я	int	0	8h																											2
2.	Л	И	С	т	И	Н	Г	su	br	ou	tin	e -	- П	1 0	Д	ιп	р	0	Ц	е	Д	У	р	Ы	, I	3 E	ol 3	3 E	ol E	3 8	a e	.	1 (ì	1	п	p ı	1	
0	б	р	а	б	0	T	К	е	П	р	е	р	Ы	В	а	Н	И	Я	0	Т	С	И	С	T	е	М	Н	0	Γ	0	Т	а	й	M	е	р	а		3
3.	С	X	е	М	а	а	Л	Г	0	р	И	т	M	а	0	б	р	а	б	0	т	Ч	И	К	а	П	р	е	р	Ы	В	а	н	И	Я	in	t 0	8h	5
4.	С	X	е	М	а	а	Л	Г	0	р	И	т	М	а	П	0	Д	П	р	0	Ц	е	Д	У	p	Ы	su	b _	6										7
5.	Φ	٧	Н	К	Ц	И	и	0	б	g	а	б	0	т	ч	и	К	а	П	g	е	p	Ы	В	а	Н	И	Я	in	t 0	8h								8

1. Листинг дизассемблированного обработчика прерывания int 08h

```
; export.lst
                              Sourcer Listing v3.07 16-Sep-19 2:27 pm Page 1
020A:0745 FF
; Вызов подпрограммы прерывания sub 6 по адресу 020A:07B9
020A:0746 E8 0070 call sub 6
                                                 ; (07B9)
; Сохранение регистров в стек перед использованием
020A:0749 06
                                   push es
020A:074A 1E
                                   push ds
020A:074B 50
                                   push ax
020A:074C 52
                                   push dx
020A:074D B8 0040
                             mov
                                   ax,40h
020A:0750 8E D8
                             mov
                                   ds,ax
020A:0752 33 C0
                                            ; Zero register
                              xor
                                   ax,ax
020A:0754 8E CO
                              mov
                                   es,ax
; Инкремент счетчика суточного времени
; По адресу 0000:046Ch располагается значение счетчика таймера
020A:0756 FF 06 006C
                                  inc word ptr ds:[6Ch] ; (0040:006C=751Ch)
; Проверка ds:[6Ch] на начало новых суток, переход, если ZF=0 (наступили новые сутки)
020A:075A 75 04 jnz loc 3 ; Jump if not zero
020A:075C FF 06 006E
                                   inc word ptr ds:[6Eh] ; (0040:006E=0Eh)
; * LOC 3 Сброс счетчика суток, если наступили новые сутки
020A:0760 loc 3:
                                       Сравнение на 24 часа
020A:0760 83 3E 006E 18 cmp word ptr ds:[6Eh],18h ; (0040:006E=0Eh) 
020A:0765 75 15 jne loc_4 ; Jump if not equal
                                   jne loc 4
020A:0767 81 3E 006C 00B0
                                   cmp word ptr ds:[6Ch],0B0h ; (0040:006C=751Ch)
020A:076D 75 0D
                                   jne loc_4 ; Jump if not equal
                                        Обнуление счетчика, ах был равен нулю
020A:076F A3 006E
                         mov word ptr ds:[6Eh],ax ; (0040:006E=0Eh)
mov word ptr ds:[6Ch],ax ; (0040:006C=751Ch
020A:0772 A3 006C
                                                       ; (0040:006C=751Ch)
Установка флага события
020A:0775 C6 06 0070 01
                             mov byte ptr ds:[70h],1 ; (0040:0070=0)
020A:077A OC 08
                                   or al,8
; * LOC 4 Работа с двигателем НГМД
020A:077C loc 4:
020A:077C 50
                                  push ax
; Декремент времени до отключения двигателя НГМД
020A:077D FE 0E 0040
                          dec byte ptr ds:[40h] ; (0040:0040=6Fh)
; Отключаем двигатель НГМД если время до отключения = 0
020A:0781 75 0B
                       jnz loc 5
                                                 ; Jump if not zero
; Установка флага отключения моторчика
020A:0783 80 26 003F F0
                             and byte ptr ds:[3Fh],0F0h ; (0040:003F=0)
020A:0788 B0 0C
                             mov al.0Ch
```


```
020A:078A BA 03F2
                            mov dx,3F2h ; 1010d
; port 3F2h, dsk0 contrl output
020A:078D EE
                                out dx,al
; * LOC 5 Отключение двигателя НГМД
020A:078E
           loc 5:
020A:078E 58
                                 gog
; Проверка флага IOPL 4d = 000000000000100b
; Ур-нь привилегий ввода вывода, см. разреш. на управ. портами
020A:078F F7 06 0314 0004
                                 test word ptr ds:[314h],4 ; (0040:0314=3200h)
020A:0795 75 0C
                                 loc 6
                                          ; Jump if not zero
                            jnz
020A:0797 9F
                                 lahf
                                                    ; Load ah from flags
020A:0798 86 E0
                             xchg ah, al
020A:079A 50
                                 push ax
020A:079B 26: FF 1E 0070
                                 call dword ptr es:[70h]; (0000:0070=6ADh)
020A:07A0 EB 03
                             jmp short loc 7 ; (07A5)
020A:07A2 90
                                 nop
; ~~~~~~ * LOC 6 Вызов прерывания int 1Ch до сброса контроллера прерывания ~~~~~~~~
020A:07A3 loc 6:
020A:07A3 CD 1C
                            int 1Ch
                                              ; Timer break (call each 18.2ms)
; * LOC 7 Вызов subroutine
020A:07A5
020A:07A5 E8 0011
                            call sub 6 ; (07B9)
mov al,20h; ''
020A:07A8 B0 20
020A:07AA E6 20
                            out 20h, al; port 20h, 8259-1 int command
                                              ; al = 20h, end of interrupt
; Восстановление регистров из стека
020A:07AC 5A
                                 pop dx
020A:07AD 58
                                 pop ax
020A:07AE 1F
                                 pop ds
020A:07AF 07
                                 pop
; Переход на iret по адресу 020A:064C = 020A:(07B0 - 164h)
020A:07B0 E9 FE99 jmp $-164h
```

2. Листинг subroutine - подпроцедуры, вызываемой при обработке прерывания от системного таймера

		sub_6	proc	near
020A:07B9	1E			push o
020A:07BA	50			push a
020A:07BB	B8 0040		mov	ax,40h


```
020A:07BE 8E D8
                                     mov
                                           ds,ax
020A:07C0 9F
                                           lahf
                                                                   ; Load ah from flags
; (0040:0314=3200h)
; 2400h = 001001000000000
; 3200h = 001100 \rightarrow 1 \leftarrow 000000000
; test - побитовое AND, мы смотрим: разрешены ли прерывания
; Если флаг if=1 то маскируемые прерывания будут обрабатываться
020A:07C1 F7 06 0314 2400
                                          test word ptr ds:[314h],2400h
020A:07C7 75 0C
                                           loc 9
                                                      ; Jump if not zero
                                     jnz
; (0040:0314=3200h)
; OFDFFh = 1111111 \rightarrow 0 \leftarrow 1111111111
; Зануляем единичку
020A:07C9 F0> 81 26 0314 FDFF lock and word ptr ds:[314h],0FDFFh
; * LOC 8
020A:07D0
                        loc_8:
020A:07D0 9E
                                           sahf
                                                                   ; Store ah into flags
020A:07D1 58
                                           pop
                                                 ax
020A:07D2 1F
                                           pop
                                                 ds
020A:07D3 EB 03
                                     jmp
                                           short loc_10 ; (07D8)
; * LOC 9
; Interrupts will be ignored
020A:07D5
                        loc 9:
020A:07D5 FA
                                           cli
                                                                   ; Disable interrupts
020A:07D6 EB F8
                                           short loc 8 ; (07D0)
                                     jmp
; * LOC 10
020A:07D8
                        loc_10:
020A:07D8 C3
                                           retn
                        sub_6
                                     endp
```

3. Схема алгоритма обработчика прерывания int 08h





4. Схема алгоритма подпроцедуры sub_6



- 5. Функции обработчика прерывания int 08h
 - 1. Увеличение на единицу текущего значения 4-байтовой переменной, располагающейся в области данных BIOS по адресу 0000:046Ch счетчик таймера. Если этот счетчик переполнится из-за того что прошло более 24 часов с момента запуска таймера, в ячейку 0000:0470h заносится значение 1.
 - Контроль за работой двигателей НГМД.
 Если после последнего обращения к НГМД прошло более 2 секунд, обработчик прерывания выключает двигатель.
 Ячейка с адресом 0000:0440h содержит время, оставшееся до выключения двигателя.
 Это время постоянно уменьшается обработчиком прерывания таймера.
 Когда оно становится равно 0, двигатель НГМД отключается.
 - 3. Вызов прерывания INT 1Ch. После инициализации системы вектор INT 1Ch указывает на команду IRET, то есть обработчик прерывания INT 1Ch ничего не делает. Программа может установить собственный обработчик этого прерывания для того чтобы выполнять какие-либо периодические действия.