

Список экранов и модальных окон — Booking Tool UI v1

Дата: 2026-04-07

Тип документа: Реестр экранов для дизайн-макетов

Score: Phase 1 — роли Requestor и Fleet Owner (Internal)

Целевая аудитория: Стейкхолдеры ТСО (первичная демонстрация)

Навигация по ролям

Роль	Экраны	Модальные окна
Requestor	R-01 ... R-06 (6 экранов)	M-R1, M-R2 (2 модала)
Fleet Owner	FO-01 ... FO-06 (6 экранов)	M-FO1, M-FO2, M-FO3 (3 модала)
Итого	12 экранов	5 модальных окон

РОЛЬ: REQUESTOR

R-01 — Dashboard (Главная)

Назначение: Первый экран при входе. Даёт быстрый обзор активности пользователя и требующих внимания событий.

Ключевые элементы:

- Хедер: логотип + имя пользователя + его роль (Requestor) + иконка уведомлений (badge с числом)
- Боковая навигация: Главная · Каталог техники · Мои заявки
- **Счётчики-карточки (4 шт.):**
 - Активных заявок (в работе или ожидают ответа FO)
 - Ожидают вашего действия (FO отказал → нужно выбрать другую технику)

- Завершены за последние 30 дней
- Отклонены / отменены
- **Секция "Требуют внимания":** список заявок, по которым ФО отказал — нужно выбрать другую технику (статус «Вернулась на выбор»). Кнопка «Выбрать технику»
- **Секция "Активные заявки":** последние 5 активных бронирований с кратким статусом и прогресс-индикатором

Требования: R-02, R-56, R-57

R-02 — Каталог техники (Поиск и выбор)

Назначение: Requestor ищет и выбирает конкретную единицу техники перед созданием заявки. Ключевой экран (targeted-модель, R-55).

Ключевые элементы:

- **Панель фильтров (левый сайдбар или верхняя строка):**
 - Тип техники (dropdown): погрузчик / компрессор / генератор / кран / ...
 - Дата и время начала — дата и время окончания (date-time picker)
 - Технические характеристики (динамически по типу):
 - Погрузчик: грузоподъемность (range slider: 2–4 т / 4–8 т)
 - Компрессор: давление bar (мин), объем подачи (мин)
 - Генератор: мощность кВт (мин)
 - Кнопка «Найти»
- **Список результатов (карточки техники):**
 - Каждая карточка: тип · название/модель · Fleet Owner · ключевые характеристики · статус (Shared / Shared with Conditions + цветовой маркер) · подвижная/стационарная (иконка трала если стационарная)
 - Если стационарная — предупреждение: «К этому оборудованию будет добавлен трал»
 - Кнопка «Выбрать» на каждой карточке
- **Пустое состояние:** «Техника по вашим параметрам недоступна в указанный период. Попробуйте изменить дату или параметры.»

Требования: R-55, R-61, R-12, R-13, R-14, R-43, R-02

Примечание: Assigned-техника в результатах не отображается (R-13).

R-03 — Подача заявки (Create Request)

Назначение: Форма создания заявки после выбора техники в каталоге. Техника уже предзаполнена.

Ключевые элементы:

- **Выбранная техника** (сверху, read-only блок): тип · модель · Fleet Owner · характеристики · период (перенесён из каталога). Кнопка «Изменить» (возврат в каталог)
- **Блок — Если стационарная техника:**
 - Жёлтый баннер: «К заявке будет автоматически добавлен трал. Fleet Owner назначит транспорт после подтверждения.»
- **Обязательные поля:**
 - JDE / GDE Work Order № (text input с пояснением: «Используется FO для определения точки доставки»)
 - Приоритет: P1 / P2 / P3 / P4 (radio или dropdown с описанием каждого уровня)
 - Описание работ (textarea, необязательное)
- **Кнопки:** «Подать заявку» (primary) · «Назад в каталог» (secondary)
- После подачи — Success-уведомление: «Заявка #XXXX создана. Ожидайте ответа Fleet Owner.»

Требования: R-01, R-15, R-16, R-28, R-43, R-62, R-03, R-04

R-04 — Список моих заявок (My Requests)

Назначение: Полный список заявок пользователя с фильтрацией и быстрыми действиями.

Ключевые элементы:

- **Фильтры:** по статусу (все / активные / ожидают FO / в работе / завершены / отклонены) · по дате · по приоритету
- **Таблица / список заявок** — каждая строка:
 - № заявки · тип техники · Fleet Owner · период · приоритет (цветовой чип P1/P2/P3/P4) · **статус** (цветовые бейджи) · дата создания · иконка действий
- **Статусы заявки:**
 -  Draft — черновик
 -  Pending FO — ожидает ответа FO (с таймером тайм-аута)
 -  Action Required — FO отказал, нужно выбрать другую технику
 -  Confirmed — FO подтвердил

-  In Progress — бронирование активно (техника на объекте)
-  Completed — завершено
-  Rejected — отклонено
-  Cancelled — отозвано
- **Быстрые действия** (из строки): Просмотр → Детали заявки

Требования: R-10, R-15, R-23, R-57, R-58

R-05 — Детали заявки — Requestor (Request Detail)

Назначение: Полный просмотр заявки: статус, назначенная техника, таймлайн событий.
Отправная точка для всех действий.

Ключевые элементы:

- **Шапка заявки:** №, статус (бейдж), приоритет, дата создания
- **Блок — Техника:** тип · модель · Fleet Owner · характеристики · период · статус брони
- **Блок — Параметры:** Work Order · описание работ · Cost Center (если внешний флот)
- **Блок — Таймлайн событий** (вертикальная лента):
 - Создана · Отправлена FO · Подтверждена/Отклонена · В работе · Завершена
- **Кнопки действий (контекстные — появляются по статусу):**
 - При статусе Draft/Pending: «Редактировать» · «Отозвать заявку»
 - При статусе Confirmed/In Progress: «Завершить» (→ M-R1) · «Запросить продление» (→ M-R2)
 - При статусе Action Required: «Выбрать другую технику» (→ R-02, каталог)

Требования: R-10, R-46, R-57, R-58, R-56

R-06 — Редактирование заявки (Edit Request)

Назначение: Изменение параметров заявки, доступно пока статус Draft или Pending FO.

Ключевые элементы:

- Форма идентична R-03, но с заполненными данными
- Блок выбранной техники: кнопка «Заменить» (переход в каталог)
- Поля: Work Order · приоритет · описание работ · даты

- **Предупреждение** (если статус Pending): «Внимание: FO уже получил уведомление. Изменение заявки отправит ему обновлённую версию.»
- Кнопки: «Сохранить изменения» · «Отмена»

Требования: R-28, R-62, R-15, R-16

РОЛЬ: FLEET OWNER

FO-01 — Dashboard (Главная FO)

Назначение: Первый экран для FO при входе. Акцент на ожидающих действиях и своём парке.

Ключевые элементы:

- Хедер: имя + роль (Fleet Owner) + наименование своего парка + иконка уведомлений
- Боковая навигация: Главная · Входящие заявки · Мой парк
- **Счётчики-карточки:**
 - Новых заявок (ожидают ответа) + индикатор срочности (таймер тайм-аута)
 - Активных бронирований (техника сейчас в работе)
 - Запросов на продление (ожидают ответа FO)
 - Единиц в парке (всего / доступных / занятых / на ТО)
- **Секция "Требуют ответа":** входящие запросы с таймером — сколько осталось до эскалации. Кнопка «Ответить»
- **Секция "Активные брони":** техника сейчас в работе с датой окончания

Требования: R-23, R-24, R-57, R-58

FO-02 — Входящие заявки (Incoming Requests)

Назначение: Список всех запросов, адресованных FO. Рабочий экран FO.

Ключевые элементы:

- **Фильтры:** статус (новые / подтверждённые / в работе / завершённые) · приоритет · дата
- **Список заявок** — каждая строка:
 - Requestor (ФИО + отдел) · тип техники (конкретная единица) · период · приоритет · статус · ⌚ оставшееся время на ответ (для Pending-статусов) · иконка трала (если

стационарная техника) · кнопка «Детали»

- **Визуальный акцент на срочность:** P1 + истекающий тайм-аут → красная строка

Требования: R-23, R-24, R-33, R-60

FO-03 — Детали заявки — FO (Request Detail for FO)

Назначение: Полный просмотр входящей заявки для принятия решения. Отправная точка для Принять / Отклонить / Назначить транспорт.

Ключевые элементы:

- **Шапка:** № · приоритет · таймер (осталось X часов на ответ) · статус
- **Блок — Запрошенная техника:** единица из своего парка (тип · модель · характеристики) + статус доступности в запрошенный период
- **Блок — Параметры заявки:** Requestor · Work Order · описание работ · период
- **Блок — Транспорт** (если стационарная техника):
 - Статус: «Транспорт не назначен» / «Назначен: трал №XXX»
 - Кнопка «Назначить транспорт» (→ M-FO3)
- **Кнопки действий:**
 - При статусе Pending: «Принять заявку» (primary, зелёная) · «Отклонить» (secondary, → M-FO1)
 - При статусе Confirmed/In Progress: «Изменить технику» (→ FO-04) · «Завершить бронирование» (→ подтверждение)
 - При наличии запроса на продление: баннер «Запрос на продление на X часов» + «Одобрить» / «Отклонить» (→ M-FO2)
- **Таймлайн событий** (история)

Требования: R-33, R-56, R-57, R-58, R-60, R-23

FO-04 — Назначение / Замена техники (Assign / Change Equipment)

Назначение: FO выбирает или меняет конкретную единицу техники в подтверждённой заявке (если запрошенная вышла из строя и FO предлагает замену).

Ключевые элементы:

- **Контекст заявки** (вверху, read-only): Requestor · период · Work Order · характеристики из запроса
- **Список доступных единиц из своего парка** (отфильтрован автоматически по типу и периоду):
 - Каждая карточка: модель · характеристики · статус ( Свободна /  Занята до XX.XX) · кнопка «Назначить»
- Если нужная техника занята — показываем это явно, не скрываем
- Кнопки: «Назначить выбранную» · «Отмена»
- После назначения — Requestor получает уведомление об изменении

Требования: R-27, R-56

FO-05 — Мой парк (My Fleet)

Назначение: Просмотр всего парка техники FO с статусами и фильтрацией.

Ключевые элементы:

- **Фильтры:** тип техники · статус (доступна / занята / на ТО / заморожена) · подвижная/стационарная
- **Список единиц техники** (таблица или карточки):
 - Каждая запись: тип · модель · S/N · статус · share-тип (Shared / SWC / Assigned) + цветовой маркер · текущая бронь (если занята) · иконки действий
- Кнопка «Добавить технику» (→ FO-06, форма добавления)
- **Быстрые действия из строки:** Редактировать · Заморозить · Удалить

Требования: R-12, R-14, R-05, R-32, R-61

FO-06 — Карточка техники (Add / Edit Equipment)

Назначение: Форма добавления новой или редактирования существующей единицы в парк FO.

Ключевые элементы:

- **Основные данные:**
 - Тип техники (dropdown)
 - Производитель / Модель

- Серийный номер · Госномер (если применимо)
- Подвижная / Стационарная (radio)
- **Технические характеристики** (поля динамически по типу):
 - Погрузчик: грузоподъёмность (т)
 - Компрессор: давление (bar) + объём (м³/мин)
 - Генератор: мощность (кВт)
- **Настройки доступности:**
 - Share-тип: Assigned / Shared / Shared with Conditions (radio + описание)
 - Статус: Active / Frozen (для КАП-ремонта)
- **Категория:** Cat 1 (TCO) / Cat 2 (BP в контракте)
- **Кнопки:** «Сохранить» · «Отмена» + «Удалить» (только для редактирования, с подтверждением)

Требования: R-12, R-05, R-31, R-32, R-61

МОДАЛЬНЫЕ ОКНА

M-R1 — Завершение бронирования (Requestor)

Триггер: Кнопка «Завершить» на экране R-05 (Детали заявки), статус In Progress.

Содержимое:

- Заголовок: «Завершить бронирование?»
- Краткая инфо: единица техники · период · Work Order
- Предупреждение: «После завершения техника будет помечена как доступная.»
- Кнопки: «Подтвердить завершение» (primary) · «Отмена»

Требования: R-57

M-R2 — Запрос на продление (Requestor)

Триггер: Кнопка «Запросить продление» на экране R-05, статус Confirmed/In Progress.

Содержимое:

- Заголовок: «Запрос на продление бронирования»

- Текущий период (read-only)
- Поле: Новая дата/время окончания (date-time picker)
- Поле: Причина/комментарий (необязательно)
- Предупреждение (если есть следующая бронь у FO): «У данной единицы техники следующее бронирование с XX:XX. FO примет решение с учётом этого.»
- Кнопки: «Отправить запрос» · «Отмена»

Требования: R-58

M-FO1 — Отклонить заявку (Fleet Owner)

Триггер: Кнопка «Отклонить» на экране FO-03 (Детали заявки FO).

Содержимое:

- Заголовок: «Отклонить заявку?»
- Краткая инфо: Requestor · техника · период
- **Обязательное поле:** Причина отказа (textarea, не может быть пустым). Подсказки-чипсы: «Техника занята» / «На ТО» / «Не в наличии» / «Другое»
- Кнопки: «Подтвердить отказ» (disabled если причина не заполнена) · «Отмена»
- После отказа — Requestor получает уведомление + заявка возвращается в статус «Action Required»

Требования: R-33, R-56

M-FO2 — Ответ на запрос продления (Fleet Owner)

Триггер: Появляется как баннер+кнопки на FO-03 при наличии входящего запроса на продление.

Содержимое:

- Заголовок: «Запрос на продление»
- Requestor просит продлить до: [новая дата]
- Текущая бронь: [даты]
- ⚠ Если следующая бронь: «Следующее бронирование этой техники: [имя Requestor, дата]»

- Кнопки: «Одобрить продление» (primary) · «Отклонить» (secondary, с необязательным комментарием)

Требования: R-58

M-FO3 — Назначить транспорт / трал (Fleet Owner)

Триггер: Кнопка «Назначить транспорт» на FO-03, если в заявке стационарная техника.

Содержимое:

- Заголовок: «Назначить транспорт для доставки»
- Стационарная техника в заявке (read-only): тип · кол-во единиц
- **Выбор вида транспорта:** Трал / Бумтрак / Малый грузовик (radio)
- Поле: Кол-во единиц транспорта
- Поле: Номер/идентификатор транспорта (опционально)
- Кнопки: «Назначить» · «Отмена»

Требования: R-60, R-43

Сводная таблица всех экранов

ID	Экран	Роль	Приоритет Phase 1
R-01	Dashboard (Requestor)	Requestor	 Высокий
R-02	Каталог техники	Requestor	 Критичный
R-03	Подача заявки	Requestor	 Критичный
R-04	Список моих заявок	Requestor	 Критичный
R-05	Детали заявки	Requestor	 Критичный
R-06	Редактирование заявки	Requestor	 Высокий
FO-01	Dashboard (FO)	Fleet Owner	 Высокий
FO-02	Входящие заявки	Fleet Owner	 Критичный

ID	Экран	Роль	Приоритет Phase 1
FO-03	Детали заявки (FO)	Fleet Owner	● Критичный
FO-04	Назначение / Замена техники	Fleet Owner	● Высокий
FO-05	Мой парк	Fleet Owner	● Средний
FO-06	Карточка техники	Fleet Owner	● Средний
M-R1	Завершение бронирования	Requestor	● Высокий
M-R2	Запрос на продление	Requestor	● Высокий
M-FO1	Отклонить заявку (с причиной)	Fleet Owner	● Критичный
M-FO2	Ответ на продление	Fleet Owner	● Высокий
M-FO3	Назначить транспорт	Fleet Owner	● Средний