Setup

- · Scaricare l'immagine OVA presente sul sito
- Importarla dentro virtualbox
- Avviare la macchina virtuale con RAM > 8GB (credenziali user: resu)
- Aprire un terminale e lanciare il comando marionnet
- Fare clic su nuovo progetto

NB: - Cavi incrociati (crossover): connessioni fra dispositivi di rete dello stesso livello dello stack (e.g., switch-switch, host-host) - Cavi dritti (straight): connessioni fra dispositivi di livello differente (e.g., switch-host) - Attenzione al numero di interfacce e porte quando crei una macchina o uno switch - Attenzione a selezionare la porta e interfaccia giusta quando colleghi i cavi (double check coi numeri che vengono mostrati)

Setup macchine

Per setuppare le interfacce di una macchina host (indirizzi IP statici o con DHCP ecc.) si va a modificare il file /etc/network/interfaces al quale si devono aggiungere le configurazioni riportate di seguito a seconda delle necessità:

Per impostare tutte le interfacce con il loopback (su tutti)

```
auto lo
iface lo inet loopback
```

Per impostare un indirizzo IP statico sull'interfaccia eth0 (si può ad esempio mettere /24 nell'address senza specificare la netmask)

```
auto eth0
iface eth0 inet static
  address <ip_address>
  netmask <netmask>
  gateway <gatway_ip>
  TODO: post-up vari
```

Per impostare la futura recezione di indirizzo IP dinamico tramite DHCP, si deve impostare il MAC address (dove 02:04:06:c0:2d:9b è il MAC address dell'interfaccia della macchina, non del server DHCP)

```
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
hwaddress ether 02:04:06:c0:2d:9b
```

VLAN

Per impostare le porte (tagged, untagged) sullo switch si deve, nella scheda di configurazione, attivare l'opzione Startup Configuration e fare clic su Modifica . Si aprirà un file di configurazione dove dovranno essere impostati i seguenti comandi a seconda delle necessità:

Creare una VLAN (con identificativo 10)

```
vlan/create 10
```

Aggiungere la porta 3 alla VLAN 10 (tagged, alla porta 3 c'è solo la VLAN 10)

```
port/setvlan 3 10
```

Aggiungere la porta 4 alla VLAN 10 e 20 (untagged, alla porta 4 possono coesistere più VLAN)

```
vlan/addport 4 10
vlan/addport 4 20
```

In generale il GW che farà da tramite per le 2 VLAN non dovrà avere delle configurazioni con eth0 ma con eth0.x se necessario.

Setup DHCP

Sulla macchina che farà da server DHCP si deve installare il servizio con apt install isc-dhcp-server.

Per specificare su quali interfacce si deve attivare il DHCP si deve modificare il file /etc/default/isc-dhcp-server e modificare la chiave INTERFACES (es. INTERFACES="eth0" oppure INTERFACES="eth0.10 eth0.20").

Per configurare i parametri DHCP si deve invece modificare il file /etc/dhcp/dhcpd.conf con le configurazioni riportate di seguito a seconda delle necessità:

Per impostare i parametri DHCP di una rete con indirizzo di rete 192.168.1.0/32, gateway raggiungibile al 192.168.1.254 e pool di indirizzi da servire dal .10 al .19

```
shared-network 192-168-1 {
  subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    option routers 192.168.1.254;
  }
  pool {
    range 192.168.1.10 192.168.1.19;
  }
}
```

NB: - la sezione pool si può eliminare se non richiesta - nel caso di DHCP che deve servire su 2 VLAN si dovranno scrivere 2 blocchi di questo tipo all'interno del file di configurazione. Si deve inoltre fare attenzione a inserire l'indirizzo del gateway correttamente

Per impostare un indirizzo IP su una macchina tramite DHCP statico (dove 02:04:06:c0:2d:9b è il MAC address della macchina in questione e server1 il suo nome):

```
host server1 {
  hardware ethernet 02:04:06:c0:2d:9b;
  fixed-address 192.168.1.3;
}
```

Una volta configurato il tutto: - Per avviare il server DHCP: service isc-dhcp-server start - Per attivare il servizio all'avvio del server: systemctl enable isc-dhcp-server

Natting

Per visualizzare le regole di NAT: iptables -t nat -L -v -n Per eliminare una regola di NAT: iptable -t nat -D POSTROUTING rrule_number>

Per utilizzare il natting sulla macchina che deve gestire il NAT si deve decommentare nel file /etc/sysctl.conf la riga net.ipv4.ip_forward=1. Devo poi rendere effettive le modifiche con sysctl -p /etc/sysctl.conf

SNAT

Per modificare il source_address di tutti i pacchetti in uscita sull'interfaccia eth1 con l'indirizzo del gateway si deve aggiungere alla configurazione delle interfaces

```
post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
```

DNAT

Per fare un port forwarding dall'interfaccia eth1 dalla porta esterna 8080 (external_port) alla porta interna 80 (internal_port) dell'host 192.168.1.10 utilizzando TCP

```
post-up iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.10:80
```

Per testare il port forwarding si può fare una chiamata dall'esterno verso un server privato tramite il comando netcat (nc). Ci si deve però mettere in ascolto sul server interno.

Sul server interno:

```
# Se TCP
nc -1 -p <internal_port>

# Se UDP
nc -1 -u -p <internal_port>
```

Sulla macchina esterna (dopo aver premuto invio si possono provare ad inviare stringhe):

```
# Se TCP
nc <gateway_address> <external_port>

Se UDP
nc -u <gateway_address> <external_port>
```

Traffic shaping

Creo un disco fuffa da usare come buffer

dd if=/dev/zero of=prova.bin bs=1024 count=1000

TODO

Utils

Pulizia delle interfacce

ifconfig eth0 0 ifdown eth0 ifup eth0

Per assegnare temporaneamente l'hostname alla macchina: hostname <nome> Per assegnare in modo permanente l'hostname alla macchina modificare il file /etc/hostname

Per gestire temporaneamente le interfacce: - Attivare interfaccia: ifup <iface> - Disattivare interfaccia: ifdown <iface>

Da aggiungere

Per aggiungere una route dall'host corrente verso 1.1.1.1 gli possiamo dire di usare l'interfaccia eth0 (es. con gateway e extServer si devono impostare le regole reciproche). Gli altri post-up mai usati (TODO: guarda slide comunque) post-up route add -host 1.1.1.1 dev eth0

SNAT -> postrouting DNAT -> prerouting