

```
Скрипт управления вызываемый по событиям: script/wmr_alarm.sh
Скрипт управления Болид C2000-CП1: script/controlling/C2000-CP1.php
Запуск/Использование/Ключи командной строки:
Для запуска в консольном режиме:
             /usr/bin/wmr-oregon -c /etc/wmr.conf
 ключ -c <значение> = полный путь и имя конфигурационного файла, обычно /etc/wmr.conf, по умолчанию ./wmr.conf .
             /usr/bin/wmr-oregon -d -c /etc/wmr.conf
 ключ -d= запустить в режиме демона, при этом режим вывода отладочной и иной информации автоматический перенаправляется в syslog, даже если ключ -s небыл указан.
             /usr/bin/wmr-oregon -s -c /etc/wmr.conf
 ключ -s = вывод отладочной и иной информации перенаправляется в syslog.
             /usr/bin/wmr-oregon -c /etc/wmr.conf -v
 ключ -v = показать все параметры конфигурационного файла, информацию о программе и ключах запуска. После отображение информации происходит выход из программы.

Ключ -с <значение> должен быть установлен до ключа -v
Для автозагрузки, применить указанные ниже комманды, это пример, конкретное расположение и названия файлов зависит от дистрибутива:
             cp contrib/wmr.init /etc/rc.d/init.d/
ln -s /etc/rc.d/init.d/wmr.init /etc/rc.d/rc3.d/S95wmr
ln -s /etc/rc.d/init.d/wmr.init /etc/rc.d/rc5.d/S95wmr
Для вступления изменений произведенных в конфиг файле, если прграмма запущена: kill -HUP `pi dof wmr-oregon`
Для вступления изменений произведенных в конфиг файле, и переинициализации USB
             ния, если прграмма запущена:
kill -USR1 `pidof wmr-oregon
Для ротации файлов log/sql/rrd, выполнить:
kill -USR2 `pidof wmr-oregon`
при этом выполняется скрипт script/wmr_logrotate.sh
Для остановки программы запущенной в реждиме демона, выполнить: kill -TERM `pidof wmr-oregon`
```