

被控端策略配置文档

概述

被控端策略通过心跳接口 (`/api/heartbeat`) 下发给被控端。被控端收到策略后，会将 `config_options` 中的配置应用到本地。

策略优先级

- 设备策略 > 默认策略
- 如果设备有单独配置的策略，使用设备策略
- 如果没有设备策略，回退到全局默认策略

下发机制

1. 被控端每 15 秒发送一次心跳
2. 心跳请求中包含 `modified_at` （客户端本地的策略时间戳）
3. 服务端比较 `modified_at` ，如果不一致则下发策略
4. 被控端收到策略后应用到本地配置，并更新时间戳

API 接口

管理端接口

接口	方法	说明
<code>/admin/peer_strategy/list</code>	GET	策略列表（分页）
<code>/admin/peer_strategy/detail/:id</code>	GET	策略详情
<code>/admin/peer_strategy/create</code>	POST	创建设备策略
<code>/admin/peer_strategy/update</code>	POST	更新设备策略
<code>/admin/peer_strategy/delete</code>	POST	删除设备策略
<code>/admin/peer_strategy/default</code>	GET	获取默认策略
<code>/admin/peer_strategy/default/update</code>	POST	设置/更新默认策略

请求示例

创建设备策略

```
POST /admin/peer_strategy/create
{
  "peer_id": "123456789",
  "config_options": {
    "access-mode": "view",
    "enable-clipboard": "N",
    "enable-file-transfer": "N"
  }
}
```

设置默认策略

```
POST /admin/peer_strategy/default/update
{
  "config_options": {
    "enable-record-session": "Y",
    "allow-auto-record-incoming": "Y"
  }
}
```

支持的策略配置项

权限控制

配置项	说明	可选值
access-mode	访问模式	custom, full, view
enable-keyboard	允许键盘输入	Y, N
enable-clipboard	允许剪贴板	Y, N
enable-file-transfer	允许文件传输	Y, N
enable-camera	允许摄像头	Y, N
enable-terminal	允许终端	Y, N
enable-remote-printer	允许远程打印	Y, N
enable-audio	允许音频	Y, N
enable-tunnel	允许隧道	Y, N
enable-remote-restart	允许远程重启	Y, N

配置项	说明	可选值
<code>enable-record-session</code>	允许录制会话	Y, N
<code>enable-block-input</code>	允许阻断输入	Y, N
<code>enable-privacy-mode</code>	允许隐私模式	Y, N
<code>allow-remote-config-modification</code>	允许远程修改配置	Y, N
<code>allow-remote-cm-modification</code>	允许控制端点击接受窗口（连接管理窗口）来接受连接、修改权限等	Y, N
<code>enable-perm-change-in-accept-window</code>	允许用户在接受窗口（连接管理窗口）中接受传入会话前更改权限	Y, N
<code>one-way-clipboard-redirectation</code>	禁用从被控端到控制端的剪贴板同步（被控端， $\geq 1.3.1$ ）	Y, N
<code>one-way-file-transfer</code>	禁用从被控端到控制端的文件传输（被控端， $\geq 1.3.1$ ）	Y, N
<code>sync-init-clipboard</code>	建立连接时同步初始剪贴板（仅从控制端到被控端， $\geq 1.3.1$ ）	Y, N
<code>file-transfer-max-files</code>	单次文件传输最大文件数	正整数，0 为内置默认值

安全设置

配置项	说明	可选值
<code>approve-mode</code>	审批模式	<code>password</code> , <code>click</code> , <code>password-click</code>
<code>verification-method</code>	验证方式	<code>use-temporary-password</code> , <code>use-permanent-password</code> , <code>use-both-passwords</code>
<code>temporary-password-length</code>	临时密码长度	6, 8, 10
<code>allow-numeric-one-time-password</code>	允许纯数字一次性密码 ($\geq 1.4.1$)	Y, N
<code>allow-logon-screen-password</code>	允许在登录屏幕使用密码输入（click 审批模式下， $\geq 1.4.7$ ）	Y, N

配置项	说明	可选值
<code>allow-scope-violation-close</code>	允许违规关闭	Y, N
<code>allow-scope-violation-alarm</code>	允许违规告警	Y, N
<code>disable-change-permanent-password</code>	禁止修改永久密码 ($\geq 1.4.5$)	Y, N
<code>disable-change-id</code>	禁止修改设备 ID ($\geq 1.4.5$)	Y, N
<code>disable-unlock-pin</code>	禁止使用 PIN 解锁设置 ($\geq 1.4.5$)	Y, N
<code>allow-command-line-settings-when-settings-disabled</code>	禁用设置时仍允许命令行配置 ($\geq 1.4.7$)	Y, N
<code>allow-deep-link-password</code>	允许通过 deep link 设置密码 (rustdesk://password/xxx, 仅 Android/iOS)	Y, N
<code>allow-deep-link-server-settings</code>	允许通过 deep link 导入服务器配置 (rustdesk://config/xxx, 仅 Android/iOS)	Y, N

网络设置

配置项	说明	示例值
<code>custom-rendezvous-server</code>	自定义中继服务器	<code>rs.example.com</code>
<code>api-server</code>	API 服务器	<code>api.example.com</code>
<code>key</code>	连接密钥	<code>your-secret-key</code>
<code>relay-server</code>	中继服务器	<code>relay.example.com</code>
<code>ice-servers</code>	ICE 服务器	JSON 格式
<code>direct-server</code>	启用直接 IP 访问	Y, N
<code>direct-access-port</code>	直接 IP 访问端口	21118
<code>allow-websocket</code>	允许 WebSocket ($\geq 1.4.0$)	Y, N
<code>disable-udp</code>	仅使用 TCP	Y, N
	允许不安全 TLS 回退 ($\geq 1.4.4$)	Y, N

配置项	说明	示例值
<code>allow-insecure-tls-fallback</code>		
<code>allow-https-21114</code>	允许 21114 作为 HTTPS 端口 ($\geq 1.3.9$)	Y, N
<code>enable-udp-punch</code>	启用 UDP 打洞 ($\geq 1.4.1$)	Y, N
<code>enable-ipv6-punch</code>	启用 IPv6 P2P 连接 ($\geq 1.4.1$)	Y, N
<code>allow-hostname-as-id</code>	使用主机名作为 ID ($\geq 1.4.0$)	Y, N
<code>enable-tcp-punch</code>	启用 TCP 打洞	Y, N
<code>enable-webrtc</code>	启用 WebRTC	Y, N
<code>enable-port-forward-mux</code>	启用端口转发复用	Y, N
<code>allow-kcp-congestion-control</code>	允许 KCP 拥塞控制	Y, N
<code>allow-webrtc-congestion-control</code>	允许 WebRTC 拥塞控制	Y, N
<code>relay-fallback-delay</code>	中继回退延迟 (毫秒)	正整数

连接控制

配置项	说明	可选值/示例
<code>enable-lan-discovery</code>	启用局域网发现	Y, N
<code>whitelist</code>	IP 白名单	IP 列表, 逗号分隔, 支持 CIDR
<code>id-whitelist</code>	ID 白名单 ($\geq 1.5.0$)	ID 列表, 支持 * 和 ? 通配符
<code>allow-auto-disconnect</code>	允许自动断开	Y, N
<code>auto-disconnect-timeout</code>	自动断开超时 (分钟)	10
<code>allow-only-conn-window-open</code>	仅窗口打开时允许连接	Y, N
<code>register-device</code>	是否注册设备 (Pro $\geq 1.6.0$)	Y, N

录制设置

配置项	说明	可选值
<code>allow-auto-record-incoming</code>	自动录制传入连接	Y, N
<code>allow-auto-record-outgoing</code>	自动录制传出连接 (>= 1.3.2)	Y, N
<code>hide-recording-button</code>	隐藏录制按钮（不禁止录制）	Y, N
<code>video-save-directory</code>	录制视频保存目录	路径
<code>windows-service-video-save-directory</code>	Windows 服务模式下录制保存目录（需安装）	Windows 绝对路径
<code>enable-abr</code>	启用自适应比特率	Y, N

显示与性能

配置项	说明	可选值
<code>allow-remove-wallpaper</code>	传入会话时移除壁纸	Y, N
<code>allow-always-software-render</code>	始终软件渲染	Y, N
<code>enable-hwcodec</code>	启用硬件编解码	Y, N
<code>enable-directx-capture</code>	启用 DirectX 捕获（Windows）	Y, N
<code>enable-android-software-encoding-half-scale</code>	Android 软件编码半分辨率	Y, N
<code>allow-d3d-render</code>	允许 D3D 渲染 (>= 1.3.9, Windows)	Y, N
<code>use-texture-render</code>	使用纹理渲染	Y, N

代理设置

配置项	说明	示例值
<code>proxy-url</code>	代理 URL（支持 http/https/socks5）	<code>http://proxy:8080</code>
<code>proxy-username</code>	代理用户名	<code>user</code>

配置项	说明	示例值
proxy-password	代理密码	pass

显示默认选项

以下配置项会设置每个 peer 首次连接后的默认值，之后每个 peer 的单独设置会覆盖这些默认值。

注意：以下部分配置项的 key 使用下划线（`_`）而非连字符（`-`），这是由 RustDesk 客户端内部实现决定的。策略下发时 key 不做转换，直接使用原始字符串匹配，因此必须使用下划线版本才能生效。

配置项	说明	可选值
view_only	只读模式	Y, N
show_monitors_toolbar	在工具栏显示显示器	Y, N
collapse_toolbar	连接后折叠工具栏	Y, N
show_remote_cursor	显示远程光标	Y, N
follow_remote_cursor	跟随远程光标 ($\geq 1.4.4$)	Y, N
follow_remote_window	跟随远程窗口焦点 ($\geq 1.4.4$)	Y, N
zoom-cursor	缩放光标	Y, N
show_quality_monitor	显示质量监视器	Y, N
disable_audio	静音	Y, N
enable-file-copy-paste	启用文件复制粘贴 (Windows)	Y, N
disable_clipboard	禁用剪贴板	Y, N
lock_after_session_end	会话结束后锁定	Y, N
privacy_mode	隐私模式	Y, N
i444	真彩 (4:4:4)	Y, N
reverse_mouse_wheel	反转鼠标滚轮	Y, N
swap-left-right-mouse	交换左右鼠标按钮	Y, N

配置项	说明	可选值
<code>displays_as_individual_windows</code>	将显示器显示为独立窗口	<code>Y</code> , <code>N</code>
<code>use_all_my_displays_for_the_remote_session</code>	使用所有显示器进行远程会话	<code>Y</code> , <code>N</code>
<code>terminal-persistent</code>	断开连接时保留终端会话	<code>Y</code> , <code>N</code>
<code>view_style</code>	默认视图样式	<code>original</code> , <code>adaptive</code>
<code>scroll_style</code>	默认滚动样式 (>= 1.4.4 支持 <code>scrolledge</code>)	<code>scrollauto</code> , <code>scrollbar</code> , <code>scrolledge</code>
<code>edge-scroll-edge-thickness</code>	边缘滚动厚度 (>= 1.4.4)	<code>20</code> - <code>150</code>
<code>image_quality</code>	默认图像质量	<code>best</code> , <code>balanced</code> , <code>low</code> , <code>custom</code>
<code>custom_image_quality</code>	自定义图像质量	<code>[10.0, 2000.0]</code>
<code>custom-fps</code>	自定义 FPS	<code>[5, 120]</code>
<code>codec-preference</code>	默认编解码器	<code>auto</code> , <code>vp8</code> , <code>vp9</code> , <code>av1</code> , <code>h264</code> , <code>h265</code>
<code>trackpad-speed</code>	默认触控板速度	<code>[10, 1000]</code>

预设配置

配置项	说明	示例值
<code>preset-address-book-name</code>	预设地址簿名称	<code>default</code>
<code>preset-address-book-tag</code>	预设地址簿标签	<code>work</code>
<code>preset-address-book-alias</code>	预设地址簿别名 (>= 1.4.3)	<code>Office PC</code>
<code>preset-address-book-password</code>	预设地址簿密码 (>= 1.4.3)	<code>password123</code>

配置项	说明	示例值
preset-address-book-note	预设地址簿备注 (≥ 1.4.3)	My note
preset-user-name	预设用户名称	admin
preset-strategy-name	预设策略名称	default
preset-device-group-name	预设设备组名称 (≥ 1.3.8)	servers
preset-device-username	预设设备用户名 (≥ 1.4.3)	admin
preset-device-name	预设设备名称 (≥ 1.4.3)	Office-PC
preset-note	预设设备备注 (≥ 1.4.3)	Production server
default-connect-password	默认连接密码（控制端连接远程设备的密码）	abcd1234
display-name	显示名称（连接时弹窗显示的名称）	My PC
avatar	用户头像	头像路径或标识

其他设置

配置项	说明	可选值
enable-trusted-devices	启用信任设备（跳过 2FA）	Y, N
allow-auto-update	允许自动更新 (≥ 1.4.6, Windows)	Y, N
keep-awake-during-incoming-sessions	传入会话时保持唤醒	Y, N
keep-awake-during-outgoing-sessions	传出会话时保持唤醒	Y, N
enable-confirm-closing-tabs	关闭多个远程标签前确认	Y, N
enable-open-new-connections-in-tabs	新连接在标签页中打开	Y, N
allow-ask-for-note	连接结束时提示输入备注 (≥ 1.4.4)	Y, N
pre-elevate-service	Windows 便携版自动提权运行	Y, N
remove-preset-password-warning	移除预设密码的安全警告	Y, N
enable-check-update	启用检查更新	Y, N

UI/界面设置

配置项	说明	可选值
theme	UI 主题	dark , light , system
lang	界面语言	default , en , zh-cn , zh-tw , ja , ko , fr , de 等
peer-card-ui-type	Peer 卡片视图	0 (大图标) , 1 (小图标) , 2 (列表)
peer-sorting	Peer 排序方式	Remote ID , Remote Host , Username
sync-ab-with-recent-sessions	地址簿与最近会话同步	Y , N
sync-ab-tags	地址簿标签排序	Y , N
filter-ab-by-intersection	按标签交集过滤地址簿	Y , N
disable-group-panel	禁用分组面板	Y , N
disable-discovery-panel	禁用发现面板	Y , N
hide-tray	隐藏系统托盘图标	Y , N
hide-stop-service	隐藏停止/切换服务控件	Y , N
hide-general-settings	隐藏“常规”设置选项卡 ($\geq 1.5.0$)	Y , N
hide-security-settings	隐藏“安全”设置选项卡	Y , N
hide-network-settings	隐藏“网络”设置选项卡	Y , N
hide-server-settings	隐藏“服务器”设置选项卡	Y , N
hide-proxy-settings	隐藏“代理”设置选项卡	Y , N
hide-websocket-settings	隐藏“WebSocket”设置选项卡	Y , N
hide-remote-printer-settings	隐藏“远程打印机”设置选项卡	Y , N
	隐藏设备列表中的用户名	Y , N

配置项	说明	可选值
hide-username-on-card		
hide-help-cards	隐藏 UAC/权限警告	Y, N
hide-powered-by-me	隐藏 "Powered by Me" 标识	Y, N
main-window-always-on-top	主窗口始终置顶 (1.4.2)	Y, N

打印机设置

配置项	说明	可选值
printer-incomming-job-action	远程打印传入任务的处理动作	动作值
printer-selected-name	选中的打印机名称	打印机名称
allow-printer-auto-print	允许打印机自动打印	Y, N

Android 特定设置

配置项	说明	可选值
disable-floating-window	禁用浮动窗口	Y, N
floating-window-size	浮动窗口大小	[32, 320]，默认 120
floating-window-untouchable	浮动窗口不可触摸（点击穿透）	Y, N
floating-window-transparency	浮动窗口透明度	[0, 10]，默认 10
floating-window-svg	浮动窗口图标	SVG 文本（单行）
keep-screen-on	保持屏幕常亮	never, during-controlled, service-on
touch-mode	触摸模式（>= 1.4.3 统一控制）	Y, N
show-virtual-mouse	显示虚拟鼠标（>= 1.4.3）	Y, N
show-virtual-joystick	显示虚拟摇杆（>= 1.4.3，需启用虚拟鼠标）	Y, N

配置示例

示例 1：只读访问模式

```
{
  "config_options": {
    "access-mode": "view",
    "enable-keyboard": "N",
    "enable-clipboard": "N",
    "enable-file-transfer": "N"
  }
}
```

示例 2：启用自动录制

```
{
  "config_options": {
    "enable-record-session": "Y",
    "allow-auto-record-incoming": "Y"
  }
}
```

示例 3：限制特定 IP 访问

```
{
  "config_options": {
    "whitelist": "192.168.1.100,192.168.1.101"
  }
}
```

示例 4：禁用不必要的功能

```
{
  "config_options": {
    "enable-camera": "N",
    "enable-terminal": "N",
    "enable-remote-printer": "N",
    "enable-tunnel": "N",
    "enable-remote-restart": "N"
  }
}
```

示例 5：配置服务器地址

```
{
  "config_options": {
    "custom-rendezvous-server": "rs.example.com",
    "api-server": "api.example.com",
    "key": "your-secret-key",
    "relay-server": "relay.example.com"
  }
}
```

注意事项

- 1. **配置生效时间**：策略下发后，被控端会在下次心跳时收到并应用，最长 15 秒
- 2. **配置覆盖**：策略配置会覆盖被控端本地配置
- 3. **空值处理**：如果策略中某个配置项的值为空字符串，且默认高级设置也为空，则会删除该配置项（回退到内置默认值）
- 4. **默认策略**：默认策略的 `peer_id` 为空，列表接口不会显示默认策略
- 5. **设备策略唯一性**：每个设备只能有一条策略，重复创建会返回错误

数据模型

PeerStrategy

字段	类型	说明
<code>id</code>	uint	主键
<code>peer_id</code>	string	设备 ID（默认策略为空）
<code>config_options</code>	object	配置项 JSON
<code>modified_at</code>	int64	策略版本时间戳
<code>created_at</code>	timestamp	创建时间
<code>updated_at</code>	timestamp	更新时间
<code>peer_alias</code>	string	关联的设备别名（仅列表接口返回）