
آزمایش NAT آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری


رضا عبداله زاده 97106132 امین مقراضی 97106273 مجید طاهرخانی 97106108

Static NAT

ابتدا سناریوی مدنظر را مطابق با شکل داده شده در صورت آزمایش پیاده سازی می کنیم و همانطور که در جلسات گذشته فرا گرفتیم، دستگاه های مختلف را config می کنیم.



سپس مسیریابی شبکه را با استفاده از پروتکل Rip انجام میدهیم و برای صحتسنجی مسیریابی سعی میکنیم سپس مسیریابی شبکه را با استفاده از پروتکل Rip انجام میدهیم و برای صحتسنجی مسیریابی سعی میکنیم سرور را توسط PC0 پینگ کنیم که نتیجه ی آن را در تصویر زیر مشاهده میکنید.



حال طبق دستورات گفته شده در صورت آزمایش، کارهای مربوط به Static NAT را در Router 1 انجام میدهیم:

```
Router>en
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router (config) #ip nat inside source static 50.0.0.2 100.0.0.1
Router(config) #interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if) #ip nat inside
Router(config-if) #exit
Router(config) #interface GigabitEthernet 0/1
Router(config-if) #ip nat outside
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config) #interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config) #interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#
Router(config-if) #exit
Router (config) #router rip
Router (config-router) #
```

حال به پینگ کردن سرور از PC0 می پردازیم:

```
C:\>ping 50.0.0.2
Pinging 50.0.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 100.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 100.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 100.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 100.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Ping statistics for 50.0.0.2:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
C:\>ping 100.0.0.1
Pinging 100.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 30.0.0.3: Destination host unreachable.
Ping statistics for 100.0.0.1:
   Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

همانطور كه مي بينيد اين نتيجه دلخواه ما نيست.

در این مرحله متوجه اشتباه خود می شویم که مربوط به مسیریابی Rip با استفاده از آدرس اصلی سرور می باشد. حال با استفاده از static Routing در دو روتر استفاده می کنیم:

```
Router(config) # ip route 30.0.0.0 255.0.0.0 40.0.0.2

Router(config) # Router1

Router(config) # ip route 100.0.0.0 255.255.255.0 40.0.0.1

Router(config) #
```

Router 0

حال مجدد به پینگ کردن سرور از طریق PC0 می پردازیم که این بار نتیجه موفقیت آمیز می باشد.

```
C:\>ping 50.0.0.2
Pinging 50.0.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 30.0.0.3: Destination host unreachable.
Ping statistics for 50.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 100.0.0.1
Pinging 100.0.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 100.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 100.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 100.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 100.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=126
Ping statistics for 100.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Dynamic NAT

```
با توجه به دستورات موجود در سورس اقدامات لازم برای این بخش را در Router 0 انجام می دهیم.
```

```
Router(config) #access-list 1 permit 30.0.0.0 0.0.0.255
Router(config) #ip nat pool test 40.0.0.3 40.0.0.5 netmask 255.255.255.0
Router(config) #ip nat inside source list 1 pool test
Router(config) #interface
Router(config) #interface G
Router(config) #interface GigabitEthernet 0/0
Router(config-if) #ip nat inside
Router(config-if) #exit
Router(config-if) #ip nat outside
Router(config-if) #ip nat outside
Router(config-if) #exit
Router(config-if) #exit
Router(config-if) #exit
Router(config) #exit
```

حال به پینگ کردن سرور از PC 0 میپردازیم و همزمان در مود debugging مپ کردن IP ها را مشاهده می کنیم.

```
C:\>ping 100.0.0.1

Pinging 100.0.0.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 100.0.0.1: bytes=32 time=lms TTL=126
Reply from 100.0.0.1: bytes=32 time=lms TTL=126
Reply from 100.0.0.1: bytes=32 time<lms TTL=126

Ping statistics for 100.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = lms, Average = 0ms</pre>
```

Router#debug ip nat
IP NAT debugging is on
Router#
NAT: s=30.0.0.1->40.0.0.3, d=100.0.0.1 [33]

NAT: s=30.0.0.1->40.0.0.3, d=100.0.0.1 [34]

NAT*: s=100.0.0.1, d=40.0.0.3->30.0.0.1 [29]

NAT: s=30.0.0.1->40.0.0.3, d=100.0.0.1 [35]

NAT*: s=100.0.0.1, d=40.0.0.3->30.0.0.1 [30]

NAT: s=30.0.0.1->40.0.0.3, d=100.0.0.1 [36]

NAT*: s=100.0.0.1, d=40.0.0.3->30.0.0.1 [31]

و در نهایت از مود debugging خارج می شویم.

PAT

کامندهای زیر را در روتر 0 زدیم تا از حالت dynamic خارج شده و به روش PAT بپردازیم:

Router(config) #no ip nat inside source list 1 pool test Router(config) #ip nat inside source list 1 pool test overload Router(config) #exit

حال دوباره از PC 0 سرور را پینگ می کنیم:

```
C:\>ping 100.0.0.1

Pinging 100.0.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 100.0.0.1: bytes=32 time<lms TTL=126
Reply from 100.0.0.1: bytes=32 time=lms TTL=126
Reply from 100.0.0.1: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 100.0.0.1: bytes=32 time=lms TTL=126

Ping statistics for 100.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms</pre>
```

حال از مود کانفیگ در روتر 0 خارج شده و دستور زیر را اجرا می کنیم:

```
Router#ip nat translations
% Invalid input detected at '^' marker.
Router#sh ip nat tra
Router#sh ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
icmp 40.0.0.3:45
                     30.0.0.1:45
                                        100.0.0.1:45
                                                           100.0.0.1:45
icmp 40.0.0.3:46
                     30.0.0.1:46
                                        100.0.0.1:46
                                                           100.0.0.1:46
icmp 40.0.0.3:47 30.0.0.1:47 icmp 40.0.0.3:48 30.0.0.1:48
                                        100.0.0.1:47
100.0.0.1:48
                                                           100.0.0.1:47
                                                           100.0.0.1:48
```

سوالات

- 1. سه نوع دستور کلی با ip nat شروع می شوند:
- ip nat pool: برای تعریف pool آدرسهای معتبر استفاده می شود:

ip nat pool <pool name > <ip addresses > netmask < netmask >

در بخش ip addresses مى توان هر تعداد آدرس ip که خواستیم بدهیم حتى بصورت range.

- Ip nat inside: این دستور برای ترجمه آدرسهای interface شبکه است.

ip nat inside source list < access list > pool < pool >

در این دستور آدرس های واقعی از طریق access list و آدرس های معتبر مجازی را از طریق pool می گیرد. ip nat inside source static < ip address > < nat ip address >

در این دستور هر کدام از آدرس ها بصورت تک به تک داده می شوند.

- Ip nat outside: این دستور مشابه دستور قبلی است با این فرق که ترجمه آدرس های interface در سمت outside شبکه رخ می دهد.
- 2. به دو دسته استاندارد و اکستندد تقسیم می شوند. در حالت استاندارد تنها بر اساس آدرس Ip مبدا آنها فیلتر می کنیم. در حالت اکستندد ولی می توان فیلترهای به مراتب بیشتری مثل Ip مبدا یا مقصد، شماره پورت، پروتکل لایه ی IP و ... اعمال کرد. در حالت استاندارد توان محاسباتی کمتری نیاز است. مثلا اگر چندین کاربر قصد ارسال بسته به سرور را داشته باشند، روتر می تواند بسته ها را بر اساس مبدا آن ها فیلتر کند و تنها به مدیر سرور اجازه دسترسی به سرور را بدهد.

كد بخش فيلتر tcp80:

access-list < list-number > deny tcp any any eq 80

در این دستور همه بسته های پورت tcp80 را فیلتر می کنیم.

access-list < list-number > permit ip any any

در این دستور به همه Ipها اجازه دسترسی می دهیم.

- 3. اگر تعداد IPهای معتبر در دسترس کمتر از تعداد کاربران باشد، برای اینکه همزمان امکان دسترسی به شبکه برای همگی کاربران مهیا باشد، به هریک از آدرس های حقیقی یک شماره پورت رندوم داده می شود. در این حالت هر کدام از pairهای آدرس حقیقی و شماره پورت به یک آدرس مجازی و معتبر مپ می شوند. بنابراین در هر بسته علاوه بر IP، شماره پورت مربوط به آدرس حقیقی کاربر نیز قرار دارد تا روتر بتواند بسته را به درستی به کاربر مربوطه برگرداند.
 - 4. اهمیت پورت های ورودی و خروجی آنجایی مشخص می شود که آدرس های طرف inside مجازی بوده و از خارج شبکه قابل دسترسی به شکل مستقیم نیستند. بنابراین باید از روتر، پورت هایی که می خواهیم از خارج از شبکه قابل مشاهده باشند را با استفاده از ip nat outside مشخص کنیم.

برای عوض کردن دستورات آزمایش های قبلی نیز صرفا کافی است که هرجایی که inside داریم، با outside جابجا شود