Embedding [source]

```
keras.layers.embeddings.Embedding(input_dim, output_dim, embeddings_initializer='uniform', e
```

正の整数(インデックス)を固定次元の密ベクトルに変換します. 例)[[4],[20]] -> [[0.25, 0.1],[0.6, -0.2]]

このレイヤーはモデルの最初のレイヤーとしてのみ利用できます.

例

```
model = Sequential()
model.add(Embedding(1000, 64, input_length=10))
# the model will take as input an integer matrix of size (batch, input_length).
# the largest integer (i.e. word index) in the input should be no larger than 999 (vocabular # now model.output_shape == (None, 10, 64), where None is the batch dimension.

input_array = np.random.randint(1000, size=(32, 10))

model.compile('rmsprop', 'mse')
output_array = model.predict(input_array)
assert output_array.shape == (32, 10, 64)
```

引数

- input_dim: 正の整数. 語彙数. 入力データの最大インデックス + 1.
- output_dim: 0以上の整数. 密なembeddingsの次元数.
- embeddings_initializer: embeddings 行列のInitializers.
- embeddings_regularizer: embeddings 行列に適用するRegularizers.
- embeddings_constraint: embeddings 行列に適用するConstraints.
- mask_zero: 真理値. 入力の0をパディングのための特別値として扱うかどうか. これは入力の系列 長が可変長となりうる変数を入力にもつRecurrentレイヤーに対して有効です. この引数が True のとき,以降のレイヤーは全てこのマスクをサポートする必要があり, そうしなければ,例外が起 きます. mask_zeroがTrueのとき, index 0は語彙の中で使えません (input_dim は 語彙数+1 と等し くなるべきです).
- input_length: 入力の系列長(定数). この引数はこのレイヤーの後に Flatten から Dense レイヤーへ接続する際に必要です(これがないと, denseの出力のshapeを計算できません).

入力のshape

shapeが (batch size, sequence length) の2階テンソル.

出力のshape

shapeが (batch_size, sequence_length, output_dim) の3階テンソル.

参考文献

• A Theoretically Grounded Application of Dropout in Recurrent Neural Networks