
دليل ثيم أملاس

كل ما تحتاجه لتجهيز متجرك وتخصيصه من محرر سلة، بدون أي برمجة.



البداية السريعة

1. بعد تثبيت الثيم افتح **المتجر** ← **تخصيص الثيم**.
2. افتح **خيارات التصميم** واضغط **«حفظ التغييرات»** مرة واحدة حتى لو لم تغيّر شيئًا، لتُطبَّق القيم الافتراضية للثيم.
3. من «الهوية والألوان»: اضبط **لون خلفية الأزرار** و**لون نصّ الأزرار** معًا (لون التصميم الأصلي: خلفية #646361 ونص #FDFDFD).
4. من **عناصر الصفحة** أضف أقسام الرئيسية ورتّبها بالسحب، وعبّئ صورها ونصوصها.
5. أضف **قائمة التذييل** من لوحة سلة ← القوائم، لتظهر «روابط مهمة».
6. من إعدادات سلة: فعّل التقييمات في صفحة المنتج، وكود الخصم في السلة، وبرنامج الولاء إن كنت تستخدمه — الثيم جاهز لها.

كل نصوص الثيم وصوره وألوانه وأقسامه قابلة للتعديل من المحرر. وكل حقل في المحرر يشرح نفسه بسطر تحت اسمه.

أقسام الصفحة الرئيسية

تضاف من **عناصر الصفحة** ← **إضافة عنصر جديد**، وتُرتّب بالسحب، ويمكن تكرار القسم أكثر من مرة.

غلاف الصفحة الرئيسية

- **تنقّل تلقائي بين الصور** — عند تفعيله يظهر زر لإيقاف التنقّل، ويتوقّف تلقائيًا لمن فعّل تقليل الحركة في جهازه. يُنصح بإبقائه معطّلًا.
- **قلوب مرسومة حول العبارة** — قلبان بخطّ اليد بلون العبارة، فوقها وتحتها. يظهران فقط مع الصور التي فيها عبارة.
- **صورة الغلاف** — قائمة عناصر، تضيفين منها ما تحتاجين بزر «إضافة».
  - **صورة الغلاف (الجوال)** — * المقاس المناسب للصورة هو 900×1260 بكسل
  - **صورة الغلاف (اللابتوب)** — اختيارية. تظهر من عرض 1024 بكسل وأكثر، حيث يكون الغلاف أفقيًا. المقاس المناسب 1240×800 بكسل. اتركها فارغة لتُستخدم صورة الجوال مقصوصة.
  - **وصف الصورة لقارئ الشاشة** — اتركه فارغًا إذا كانت الصورة زخرفية ولا تحمل معنى إضافيًا للنص الظاهر عليها.
  - **العبارة الظاهرة على الصورة** — تظهر في منتصف أسفل الصورة باللون الأبيض.
  - **رابط الصورة** — عند إضافته تصبح الصورة كلها قابلة للنقر.
  - **شريط المعلومات — العنصر الأول** — يظهر في أول الشريط أسفل الصورة (يمينه في العربية).
  - **شريط المعلومات — العنصر الأوسط** — يظهر في منتصف الشريط أسفل الصورة.

- **شريط المعلومات — العنصر الأخير** — يظهر في آخر الشريط أسفل الصورة (يساره في العربية).

هايلايت

- **العنوان (اختياري)**
- **هايلايت** — قائمة عناصر، تضيفين منها ما تحتاجين بزر «إضافة».
  - **اسم الهايلايت** — يظهر تحت الدائرة. كلمة أو كلمتان.
  - **صورة الدائرة (اختيارية)** — مربعة. إن تُركت فارغة تُستخدم صورة القصة الأولى.
  - **صورة القصة 1** — * المقاس المناسب 1080×1920 بكسل (طولية). الصور الفارغة تُتخطّى.
  - **صورة القصة 2**
  - **صورة القصة 3**
  - **صورة القصة 4**
  - **صورة القصة 5**
  - **صورة القصة 6**
  - **المنتج (اختياري)** — يظهر داخل القصص زر «تسوّق» باسم المنتج وسعره، وتُجلب بياناته تلقائيًا.
  - **رابط (اختياري)** — يظهر داخل القصص زر «المزيد» إلى صفحة أو تصنيف أو منتج، أو خيار الرابط الخارجي.

صورة تسوّق تفاعلية

- **صورة القسم** — * المقاس المناسب للصورة هو 900×1200 بكسل
- **وصف الصورة لقارئ الشاشة** — اتركه فارغًا إذا كانت الصورة زخرفية.
- **ملصق مائل فوق الصورة** — اختياري. عبارة قصيرة في ملصق مائل أعلى زاوية الصورة، تظهر على الجوال فقط. اتركه فارغًا لإخفائه.
- **موضع بطاقات المنتجات** — فوق الصورة أو أسفلها. كلا الشكلين موجود في التصميم.
- **جهة الصورة على اللابتوب** — على الشاشات الكبيرة تظهر الصورة بجانب بطاقة المنتج. تصميم اللابتوب يبدّل الجهة بين قسم وآخر.
- **نقطة على الصورة** — قائمة عناصر، تضيفين منها ما تحتاجين بزر «إضافة».
  - **الموضع الأفقي (%)** — نسبة مئوية من عرض الصورة، من 0 إلى 100. تُقاس من يمين الصورة.
  - **الموضع الرأسي (%)** — نسبة مئوية من ارتفاع الصورة، من 0 إلى 100. تُقاس من أعلى الصورة.
  - **المنتج** — اختر المنتج من متجرك. تُجلب بياناته تلقائيًا، فتغيير الاسم أو السعر لا يحتاج تعديلًا هنا.

فيديوهات تسوّق

- **فيديو** — قائمة عناصر، تضيفين منها ما تحتاجين بزر «إضافة».
  - **رابط الفيديو** — رابط فيديو من يوتيوب أو تيك توك أو إنستغرام، أو رابط مباشر لملف فيديو (mp4). يُشغَّل داخل الصفحة. في تيك توك افتح الفيديو وانسخ الرابط الكامل من المتصفح، فالروابط المختصرة (vm.tiktok.com) لا تعمل.

- **اسم الناشر** — يظهر أعلى الفيديو، مثل itsawjan.
- **المنتج (اختياري)** — اختر المنتج الظاهر في الفيديو، فيظهر اسمه وسعره وزر الإضافة أسفله وتُجلب بياناته تلقائيًا. اتركه فارغًا إن لم يكن في الفيديو منتج.

تجارب عملائنا

- **عنوان القسم** — اتركه فارغًا لإخفاء العنوان.
- **نص زر المتابعة** — يظهر أسفل الشبكة. اتركه فارغًا لاستخدام النص الافتراضي.
- **رابط زر المتابعة** — حساب المتجر على وسائل التواصل، أو أي وجهة تختارها. لا يظهر الزر إذا تُرك الرابط فارغًا.
- **قصة عميل** — قائمة عناصر، تضيفين منها ما تحتاجين بزر «إضافة».
  - **صورة القصة** — * صورة العميل كما نشرها. الأبعاد حرّة، وتُحدَّد نسبتها من الحقل التالي.
  - **نسبة الصورة** — تُحجز مساحة الصورة قبل تحميلها، فلا تتحرّك الشبكة أثناء الفتح. اختر الأقرب لصورتك.
  - **وصف الصورة لقارئ الشاشة** — اتركه فارغًا إذا كانت الصورة زخرفية.
  - **وسم البراند** — اسم البراند الظاهر أول الوسوم، مثل Rhode.
  - **وسوم التصنيف** — افصل بين الوسوم بفاصلة، مثل: هدايا، عروض، ميكاب.
  - **الموضع الأفقي لنقطة المنتج (%)** — نسبة مئوية من عرض الصورة، من 0 إلى 100. تُقاس من يمين الصورة.
  - **الموضع الرأسي لنقطة المنتج (%)** — نسبة مئوية من ارتفاع الصورة، من 0 إلى 100. تُقاس من أعلى الصورة.
  - **المنتج (اختياري)** — اختر المنتج الظاهر في القصة، فتظهر عليه نقطة تفتح اسمه وسعره. اتركه فارغًا إن لم يكن في القصة منتج.

بانر الشراكة

- **صورة البانر** — * المقاس المناسب للصورة هو 900×1125 بكسل
- **وصف الصورة لقارئ الشاشة** — اتركه فارغًا إذا كانت الصورة زخرفية ولا تحمل معنى إضافيًا للزرّين الظاهرين عليها.
- **نص الزر الأول** — يظهر أول الصف (يمينه في العربية). اتركه فارغًا لاستخدام النص الافتراضي.
- **رابط الزر الأول** — اختر صفحة الانضمام كبراند. لا يظهر الزر إذا تُرك الرابط فارغًا. يمكنك اختيار صفحة أو تصنيف أو منتج من متجرك، أو خيار الرابط الخارجي.
- **نص الزر الثاني** — يظهر آخر الصف (يساره في العربية). اتركه فارغًا لاستخدام النص الافتراضي.
- **رابط الزر الثاني** — اختر صفحة الانضمام كفرد. لا يظهر الزر إذا تُرك الرابط فارغًا. يمكنك اختيار صفحة أو تصنيف أو منتج من متجرك، أو خيار الرابط الخارجي.

شريط متحرك

- **عبارة** — قائمة عناصر، تضيفين منها ما تحتاجين بزر «إضافة».
  - **العبارة**
  - **الرابط (اختياري)** — عند اختيار رابط تصبح العبارة قابلة للضغط.

- **الفاصل بين العبارات** — رمز أو حرف يظهر بين كل عبارتين. اتركه فارغًا لاستخدام ✦.
- **سرعة الحركة**
- **لون الخلفية** — اتركه فارغًا لاستخدام لون شريط الإعلانات.
- **لون النص** — اتركه فارغًا لاستخدام لون نص شريط الإعلانات. تأكّد أنه واضح على لون الخلفية.

الأسئلة الشائعة

- **عنوان القسم** — اتركه فارغًا لإخفاء العنوان.
- **المقدّمة** — سطر تعريفي تحت العنوان. اتركه فارغًا لإخفائه.
- **سؤال** — قائمة عناصر، تضيفين منها ما تحتاجين بزر «إضافة».
  - **السؤال**
  - **الإجابة** — اكتب كل نقطة في سطر مستقل لتظهر كقائمة نقطية. سطر واحد يظهر كفقرة.

شاهدته مؤخراً

- **العنوان**
- **عدد المنتجات**

نقاط المنتجات على الصور (صورة تسوّق تفاعلية وتجارب عملائنا): مكان النقطة يُكتب كنسبة مئوية من الصورة — الأفقية من 0 (يمين) إلى 100 (يسار)، والرأسية من 0 (أعلى) إلى 100 (أسفل) — ثم اختر المنتج. في معاينة المحرر يمكنك الضغط على الصورة لتعرف النسبة.

صفحة «تجارب عملائنا» الكاملة

1. أنشئ صفحة من نوع «صفحة مخصّصة» في لوحة سلة.
2. ضع فيها قسم «تجارب عملائنا».
3. انسخ رقم الصفحة من رابطها، وضعه في خيارات التصميم ← «الطلبات والصفحات» ← «رقم صفحة تجارب عملائنا»، فتظهر شرائح التصنيفات وقائمة البراندات أعلى القسم.

إعدادات الثيم (خيارات التصميم)

مقسّمة إلى مجموعات مرقّمة كما تظهر في المحرر:

1. الهوية والألوان

- **اللون الثانوي** — بصيغة RRGGBB#. اللون الأساسي يُضبط من إعدادات ألوان المتجر وليس من هنا. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.

- **لون خلفية الصفحة** — بصيغة RRGGBB#. خلفية كل صفحات المتجر، ويُحسب عليها وضوح كل نصّ فيه. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **لون النصّ الأساسي** — بصيغة RRGGBB#. لون النصّ في كل المتجر. اللون الفاتح على خلفية فاتحة يجعل المتجر غير مقروء. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **لون خلفية الرأس** — بصيغة RRGGBB#. يُطبَّق على شريط الرأس في الصفحات الداخلية فقط. في الصفحة الرئيسية يبقى الرأس شفّافًا فوق صورة الغلاف كما يقتضي التصميم، فلا أثر لهذا اللون هناك؛ وستار الغلاف يبقى داكنًا لضمان قراءة النصّ الأبيض فوقه، وهو غير قابل للضبط عمدًا. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **لون نصّ الرأس** — بصيغة RRGGBB#. يُطبَّق في الصفحات الداخلية فقط؛ أيقونات الرأس فوق الغلاف في الرئيسية تبقى بيضاء. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **لون خلفية التذييل** — بصيغة RRGGBB#. لا يشمل شارات الثقة التي تعرضها سلة، فتلك يتحكّم بها إعداد «شارات الثقة بالنسخة الداكنة». التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **لون نصّ التذييل** — بصيغة RRGGBB#. يشمل عناوين التذييل وروابطه وسطر الضريبة وحقوق النشر. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **لون خلفية الأزرار** — بصيغة RRGGBB#. اتركه فارغًا ليتبع لون المتجر من «هوية وبيانات المتجر» — وهو السلوك الافتراضي. تعبئته تجعل الأزرار تتجاهل لون المتجر حتى تُفرغه مرّة أخرى. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **لون نصّ الأزرار** — بصيغة RRGGBB#. اتركه فارغًا ليتبع اللون الذي تحسبه سلة تلقائيًّا مقابل لون المتجر. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **لون الأيقونات** — بصيغة RRGGBB#. اتركه فارغًا لتأخذ كل أيقونة لون النصّ المحيط بها — وهو السلوك الافتراضي والأسلم. تعبئته يُوحّد لون الأيقونات في كل مكان، بما فيها أيقونات الرأس فوق صورة الغلاف وأيقونات داخل الأزرار الملوّنة، وقد تجعلها غير مرئية هناك. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **شكل حواف الأزرار** — يُطبَّق على كل أزرار المتجر.
- **شعار فاتح للصفحة الرئيسية** — يظهر فوق صورة الغلاف في الصفحة الرئيسية، حيث يكون الشعار الأساسي غير واضح على الصور الداكنة. اتركه فارغًا لاستخدام شعار المتجر الأساسي.
- **ارتفاع الشعار في رأس الصفحة (بكسل)** — كبّر الشعار أو صغّره. القيمة المناسبة للجوال بين 28 و48.
- **ارتفاع الشعار في التذييل (بكسل)** — حجم الشعار أسفل الصفحة.
- **لون التدرج الأول (الأيمن)** — اللون الذي يبدأ منه التدرج من جهة اليمين. يعمل التدرج فقط عند اختيار اللونين وتفعيل مكانه أدناه. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **لون التدرج الثاني (الأيسر)** — اللون الذي ينتهي به التدرج من جهة اليسار. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **تطبيق التدرج على الأزرار الأساسية** — مثل «أضف إلى السلة» و«إتمام الطلب» وأزرار المتجر الرئيسية.
- **تطبيق التدرج على أزرار الكمية** — زرّا الزيادة والنقصان في صفحة المنتج والسلة.
- **تطبيق التدرج على الشريط الإعلاني والشريط المتحرك** — خلفية الشريط أعلى الصفحة وأسفلها والشريط المتحرك في الرئيسية.

2. التخطيط والحركة

- **المسافة الجانبية للصفحات (بكسل)** — الهامش يمين ويسار كل الصفحات. القيمة الأصلية في التصميم 16.
- **تفعيل حركة العناصر** — عند الإيقاف تتوقف الحركات والانتقالات في كل المتجر. ويتوقف تلقائياً لمن فعّل «تقليل الحركة» في جهازه.
- **صورة خلفية المتجر (الوضع الفاتح)** — تظهر خلف أعلى كل الصفحات، والأقسام فوقها كما هي. المقاس المناسب 1920×600. اتركها فارغة لتبقى الخلفية لونًا واحدًا كما في التصميم.
- **تثبيت الرأس أعلى الصفحة عند التمرير** — يُبقي رأس المتجر ظاهرًا أثناء تمرير الزائر لأسفل. ⚠ لا يعمل مع «تثبيت الشريط عند التمرير في كل الصفحات»: إن فعّلت ذاك، يتنازل الرأس عن تثبيته تلقائيًا، لأن شريطين مثبّتين يبتلعان أعلى الشاشة.
- **عرض المنتجات في عمود بدل صفّ (صفحات الهبوط)** — يؤثّر على صفحات الهبوط فقط، وعلى قسم المنتجات الثابتة فيها.
- **طريقة عرض الصور في قسم «صور مربعة»** — «ملء المساحة» يُظهر الصورة كبيرة وقد يقصّ أطرافها. «إظهار الصورة كاملة» لا يقصّ شيئًا وقد يترك فراغًا حول الصورة.
- **عنوان قسم معرض الصور** — يُستخدم فقط إذا لم توفّر سلة عنوانًا للقسم. اتركه فارغًا لإخفاء العنوان.

3. الوضع الداكن

- **وضع ألوان المتجر** — «فاتح» هو تصميم المتجر. «داكن» يعرض المتجر داكنًا لكل الزوار. «حسب جهاز العميل» يتبع إعداد جهاز كل زائر.
- **السماح للعميل بالتبديل بين الوضع الداكن والفاتح** — يظهر زر في رأس الصفحة، ويحفظ المتجر اختيار العميل في جهازه.
- **لون خلفية الصفحة في الوضع الداكن** — اتركه فارغًا لاستخدام لون القالب الداكن. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **لون الأقسام والبطاقات في الوضع الداكن** — خلفية الأقسام والبطاقات والرأس والتذييل. اتركه فارغًا لاستخدام لون القالب. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **لون النص في الوضع الداكن** — اتركه فارغًا لاستخدام لون القالب. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **شعار الوضع الداكن** — شعار فاتح يظهر في الرأس والتذييل عند الوضع الداكن. اتركه فارغًا لاستخدام الشعار الأساسي.
- **صورة خلفية المتجر (الوضع الداكن)** — تحل محل صورة الخلفية الفاتحة عند الوضع الداكن. المقاس المناسب 1920×600.

4. الشريط الإعلاني أعلى الصفحة

- **إظهار الشريط الإعلاني** — شريط متحرّك أعلى الصفحة: في الصفحة الرئيسية على كل الشاشات، وفي بقية الصفحات على الشاشات الكبيرة. يتوقّف عن الحركة تلقائيًا لمن فعّل تقليل الحركة في جهازه.

- **إظهار الشريط الإعلاني أسفل الصفحة أيضًا** — يعرض الشريط نفسه مرة ثانية قبل التذييل، بالنص نفسه: في الصفحة الرئيسية على كل الشاشات، وفي بقية الصفحات على الشاشات الكبيرة. لكل موضع مفتاح مستقل.
- **نص الشريط الإعلاني** — اكتب رسالتك هنا. للجمع بين رسالتين افصل بينهما بمسافة أو بفاصل مثل «•». اتركه فارغًا لإخفاء الشريط.
- **لون خلفية الشريط الإعلاني** — بصيغة #RRGGBB. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **لون نصّ الشريط الإعلاني** — بصيغة #RRGGBB. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **رابط الشريط الإعلاني** — اتركه فارغًا ليبقى الشريط نصًّا غير قابل للنقر. عند تعبئته يصبح نصّ الشريط رابطًا واحدًا، والحركة تتوقّف عند مرور المؤشّر أو وصول لوحة المفاتيح إليه ليمكن الضغط عليه.
- **تثبيت الشريط عند التمرير في كل الصفحات** — يجعل الشريط يظهر في كل صفحات المتجر لا الرئيسية وحدها، ويبقى مثبّتًا أعلى الشاشة عند التمرير. ⚠ عند تفعيله يفقد الرأس تثبيته تلقائيًّا، لأن شريطين مثبّتين فوق بعضهما يحجبان الصفحة — لا يمكن تثبيت الاثنين معًا. ملاحظة: على الجوال التصميم يرسم الشريط في الصفحة الرئيسية فقط، وتفعيل هذا الخيار حَيْدٌ عنه باختيارك.
- **السماح للعميل بإغلاق الشريط** — يضيف زرّ إغلاق. إغلاق الشريط يُخفي نسختيه العليا والسفلى معًا لأنهما تحملان النصّ نفسه، ويُحفظ الاختيار في متصفّح الزائر وحده — بلا كوكيز ولا إرسال لأي جهة. تغيير نصّ الشريط لاحقًا يُظهره من جديد لمن أغلقه.
- **عبارة الشريط تحت الرأس (اللابتوب)** — عبارة قصيرة تظهر في شريط رفيع تحت رأس الصفحة في الصفحات الداخلية على الشاشات الكبيرة، مثل «أصالة مضمونة من الوكيل الرسمي». اتركها فارغة لإخفاء الشريط.

5. أسفل الصفحة والأزرار العائمة

- **شارات الثقة بالنسخة الداكنة** — يبدّل شارات الثقة التي تعرضها سلة في التذييل إلى نسختها الداكنة، لتظهر بوضوح على خلفية داكنة. لا يغيّر لون التذييل نفسه — لذلك إعدادا «لون خلفية التذييل» و«لون نصّ التذييل».
- **إظهار زر واتساب العائم** — يظهر أسفل كل صفحة على الجوال والتابلت، ويستخدم رقم واتساب المتجر من إعدادات المتجر. لا يظهر إذا لم يكن للمتجر رقم واتساب، ولا على الشاشات الكبيرة لأن تصميمها لا يرسمه.
- **لون خلفية زرّ واتساب** — بصيغة #RRGGBB. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **لون أيقونة زرّ واتساب** — بصيغة #RRGGBB. التباين مسؤوليتك — القالب لا يتحقّق منه ولا يمنع أي قيمة.
- **نصّ زرّ واتساب** — اتركه فارغًا ليبقى الزرّ دائرة بأيقونة فقط، وهو ما يرسمه التصميم. عند تعبئته يتّسع الزرّ ليعرض النصّ بجانب الأيقونة.
- **جهة زرّ واتساب** — اختر الركن الذي يجلس فيه الزرّ. الجهة تنعكس تلقائيًّا حسب لغة المتجر: ما تختاره يمينًا في المتجر العربي يظهر يسارًا في المتجر الإنجليزي، لأن الاتجاه يتبع اتجاه القراءة. اختر بحسب المتجر العربي وسيتولّى القالب الباقي. إن اخترت الجهة نفسها لزرّ الرجوع للأعلى فسيرتفع ذلك الزرّ فوق هذا تلقائيًّا، ولن تحتاج لتغيير شيء.
- **إظهار زرّ الرجوع لأعلى الصفحة** — زرّ دائري يظهر في الركن السفلي بعد أن يمرّر الزائر شاشة كاملة، ويعيده إلى أعلى الصفحة. مُطفأ افتراضيًّا لأن التصميم لا يرسمه. عند تفعيله في الجهة نفسها لزرّ واتساب يرتفع فوقه تلقائيًّا، فلا يحجب أحدهما الآخر.
- **جهة زرّ الرجوع لأعلى الصفحة** — اختر الركن الذي يجلس فيه الزرّ. الجهة تنعكس تلقائيًّا حسب لغة المتجر: ما تختاره يمينًا في المتجر العربي يظهر يسارًا في المتجر الإنجليزي، لأن الاتجاه يتبع اتجاه القراءة. اختر بحسب المتجر

العربي وسيتولّى القالب الباقي. الجهة نفسها لزرّ واتساب اختيار سليم: هذا الزرّ يرتفع فوقه.

6. صفحة المنتج

- **إظهار مسار التنقل في صفحة المنتج** — مسار التنقّل هو سطر الروابط الصغير أعلى الصفحة: الرئيسية ← الفئة ← المنتج.
- **تفعيل إشعار الإضافة للسلة المحسن** — الإشعار المحسّن يعرض بطاقة المنتج وسعره وأزرار المتابعة. إن كان مغلقاً يظهر إشعار الإضافة المختصر كما في تصميم المتجر.
- **إظهار زر "أعلمني عند التوفر" في بطاقة المنتج** — يظهر زر إشعار التوفر في بطاقات المنتجات التي نفذت كميتها
- **وسم التسليم الفوري** — اكتب اسم وسم المنتج الذي يعني التسليم الفوري، ثم أضِف هذا الوسم للمنتجات من لوحة التحكم. تظهر شارة «تسليم فوري» على بطاقة كل منتج يحمله. اتركه فارغًا لإخفاء الشارة.
- **حدّ تنبيه «متبقي ... قطع فقط!» في العرض السريع** — يظهر التنبيه في نافذة العرض السريع حين تبلغ الكمية المتبقية هذا العدد أو أقل. لا يظهر إلا إذا فعّلت إظهار الكمية المتبقية للمنتج في إعدادات سلة.
- **تثبيت زر الإضافة والكمية أسفل شاشة الجوال** — يُثبّت زرّ «أضف إلى السلة» ومربّع الكمية أسفل شاشة الجوال في صفحة المنتج، فيبقيان في متناول اليد مهما نزل الزائر في الصفحة.
- **عدد المنتجات المشابهة في صفحة المنتج** — عدد المنتجات المعروضة في شريط «قد يعجبك أيضًا». اتركه فارغًا ليستخدم عدد المنصة الافتراضي.
- **عرض «شاهدته مؤخراً» في صفحة المنتج** — شريط بالمنتجات التي فتحها الزائر مؤخرًا، أسفل «قد يعجبك أيضًا». تُحفظ في متصفح الزائر فقط. لعرضه في الرئيسية أضِف عنصر «شاهدته مؤخراً».
- **عدد منتجات «شاهدته مؤخراً» في صفحة المنتج** — الحد الأقصى للمنتجات المعروضة.
- **إظهار وسوم المنتج** — يعرض وسوم المنتج في صفحة المنتج. الوسوم تُضاف للمنتجات من لوحة تحكّم سلة.
- **طريقة عرض الصور في معرض صور المنتج** — «ملء المساحة» يُظهر الصورة كبيرة وقد يقصّ أطرافها. «إظهار الصورة كاملة» لا يقصّ شيئًا وقد يترك فراغًا حول الصورة.
- **تكبير الصور في معرض صور المنتج** — هذه الخاصية تمكنك من تكبير الصورة لتسهل رؤية المزيد من التفاصيل بها
- **عنوان قسم الشحن في صفحة المنتج** — اتركه فارغًا ليظهر «خيارات الشحن والاستلام».
- **نص قسم الشحن في صفحة المنتج** — يظهر تحت كل منتج. كل سطر يظهر في سطر مستقل، والسطر الفارغ يفصل بين الفقرات. اتركه فارغًا لإخفاء القسم.
- **عنوان قسم التنويه في صفحة المنتج** — اتركه فارغًا ليظهر «تنويه هام».
- **نص قسم التنويه في صفحة المنتج** — يظهر بجانب قسم الشحن على الشاشات الكبيرة وتحته في الجوال. اتركه فارغًا لإخفائه.
- **عرض تجارب العملاء تحت المنتج** — يعرض آخر التجارب من قسم «تجارب عملائنا» في الصفحة الرئيسية، في صف يُمرَّر أفقيًا. لا يظهر شيء إذا لم يكن في الرئيسية قسم تجارب.
- **عدد التجارب في الشريط** — أحدث التجارب أولًا، كما رتّبتها في قسم الرئيسية.

- **رابط زر تجارب العملاء تحت الشريط (اختياري)** — الشريط يعرض آخر التجارب من قسم «تجارب عملائنا» في الصفحة الرئيسية. إذا اخترت رابطًا هنا يظهر تحت الشريط زر يذهب إليه؛ اتركه فارغًا بلا زر.

7. صفحات القوائم والسلة والبنرات

- **إظهار مسار التنقل في صفحة قائمة المنتجات** — مسار التنقّل هو سطر الروابط الصغير أعلى الصفحة: الرئيسية ← الفئة.
- **صورة غلاف صفحة العروض** — تظهر خلف عنوان «العروض». إن تُركت فارغة تظهر الصفحة بعنوانها فقط، بلا غلاف.
- **عدد المنتجات في صفحة القائمة** — عدد المنتجات التي تُحمَّل دفعةً واحدة في صفحات الفئات والعروض ونتائج البحث.
- **الترتيب الافتراضي في صفحات القوائم** — الترتيب المستخدم قبل أن يختار الزائر ترتيبًا آخر.
- **بنر صفحات التصنيفات** — يظهر أعلى صفحات التصنيفات وقوائم المنتجات، ولا يظهر في صفحة العروض ولا نتائج البحث. المقاس المناسب 1200×400. اتركه فارغًا لإخفائه.
- **رابط بنر صفحات التصنيفات** — اختياري. اتركه فارغًا ليكون البنر صورة بلا رابط.
- **وصف بنر صفحات التصنيفات** — وصف قصير للصورة يقرؤه قارئ الشاشة، مثل «خصم ٢٠٪ على الفساتين».
- **بنر صفحة السلة** — يظهر أعلى صفحة السلة، آخر صفحة قبل الدفع. صفحة الدفع نفسها تابعة لسلة ولا يمكن للقالب إضافة بنر فيها. المقاس المناسب 1200×400.
- **رابط بنر صفحة السلة** — اختياري. اتركه فارغًا ليكون البنر صورة بلا رابط.
- **وصف بنر صفحة السلة** — وصف قصير للصورة يقرؤه قارئ الشاشة.

8. الطلبات والصفحات


- **رابط سياسة الإلغاء** — يظهر داخل نافذة تأكيد إلغاء الطلب. اختر صفحة السياسة من متجرك أو خيار الرابط الخارجي. اتركه فارغًا ليختفي الرابط والجملة التي تسبقه بالكامل.
- **رقم صفحة «تجارب عملائنا»** — أنشئ صفحة من نوع «صفحة مخصّصة»، ضَع فيها قسم «تجارب عملائنا»، ثم انسخ رقم الصفحة من شريط العنوان في المتصفّح وأنت تعدّلها — هو الرقم في آخر الرابط — وضعه هنا. عندها تظهر شرائح التصنيفات وقائمة البراندات فوق القسم.

9. نافذة الخصم المنبثقة


- **إظهار نافذة الخصم المنبثقة** — نافذة تظهر فوق الصفحة بعد ثوانٍ من دخول الزائر، تحمل صورتك ونصّك وكود خصم يُنسخ بضغطة. تعمل في كل صفحات المتجر لا الرئيسية وحدها. مُطفأة افتراضيًّا. لا تظهر إن كان «عنوان النافذة» فارغًا، ولا تظهر فوق نافذة أخرى مفتوحة.
- **صورة نافذة الخصم** — تظهر أعلى النافذة. المقاس المناسب 800×600 بكسل. اتركها فارغة لتظهر النافذة نصًّا فقط. الصورة زخرفية — الرسالة يحملها العنوان والوصف، فلا يفوت قارئَ الشاشة شيء.
- **عنوان نافذة الخصم** — مطلوب: النافذة لا تظهر بدونه مهما كانت بقية الحقول، لأنه الاسم الذي يُنطق لقارئ الشاشة عند فتحها — ونافذة بلا اسم تُنطق «مربّع حوار» فقط.

- **نصّ نافذة الخصم** — سطر أو سطران يشرحان العرض. اتركه فارغًا ليظهر العنوان والكود وحدهما.
- **كود الخصم** — الكود الذي ينسخه الزائر بضغطة واحدة. اكتبه كما أنشأته في «كوبونات الخصم» بلوحة تحكم سلة — القالب لا يُنشئ كوبونًا ولا يتحقّق من وجوده. اتركه فارغًا لتصبح النافذة إعلانًا بلا كود. لا يُترجَم: الكود واحد في المتجر العربي والإنجليزي.
- **تأخير ظهور النافذة بالثواني** — كم ثانية ينتظر القالب بعد فتح الصفحة قبل إظهار النافذة. صفر يعني فورًا. الانتظار قليلًا أفضل عادةً: نافذة تقفز في وجه الزائر قبل أن يرى المتجر تُغلق بلا قراءة.
- **إظهار النافذة مرّة واحدة لكل زائر** — مُفعَّل افتراضيًّا. يُحفظ الاختيار في متصفّح الزائر وحده — بلا كوكيز ولا إرسال لأي جهة. تغيير العنوان أو النصّ أو الكود يجعلها تظهر من جديد لمن رآها، لأن العرض صار عرضًا آخر. إطفاؤه يعني ظهورها في كل صفحة يفتحها الزائر، وهو خيارك.


صفحات الثيم



صفحة المنتج: معرض صور بمصغّرات، خيارات المنتج، زر إضافة يثبت أسفل الشاشة عند التمرير، أقسام الشحن والتنويه، وآخر تجارب العملاء.



صفحات التصنيفات والعروض والبحث: شبكة منتجات بالترتيب والفلاتر (تُفعّل الفلاتر من لوحة سلة). المنتج الموجود في السلة يظهر عليه «− 1 +» لتعديل الكمية من البطاقة مباشرة.



السلة: المنتجات وخياراتها والكمية، وملخص الطلب وزر الإتمام من سلة. يمكنك إضافة بنر أعلاها من «صفحات القوائم والسلة والبنرات».

أسئلة شائعة

غيّرت إعدادًا ولم يظهر؟

اضغط «حفظ التغييرات» ثم حدّث صفحة المتجر تحديثًا كاملًا (Ctrl/⌘ + Shift + R).

لماذا لا تظهر «روابط مهمة» في التذييل؟

لأن قائمة التذييل فارغة في لوحة سلة ← القوائم.

لماذا لا تظهر التقييمات أو المنتجات المشابهة؟

التقييمات تُفعّل من إعدادات التقييمات في سلة، والمنتجات المشابهة تعتمد على وجود منتجات مشابهة في متجرك.

هل يدعم الثيم الإنجليزية والوضع الداكن؟

نعم: كل النصوص مترجمة للعربية والإنجليزية، والوضع الداكن من مجموعة «الوضع الداكن».