
BUSKIT

دليل المستخدم

دليل استخدام تطبيق Buskit

الإصدار البرونزي | الإصدار الفضي | الإصدار الذهبي



المترونوم • الموالف • الشوكة الرنانة • المسار المرافق • آلة الطبول • التوزيع • المؤثرات المباشرة

فهرس المحتويات

انقر على عنوان أي فصل للانتقال إليه.

1 توصيل الآلة والبدء 3
2 التعرّف على أقسام التطبيق 4
3 المترونوم 5
4 الموالف 6
5 الشوكة الرنانة 6
6 المسار المرافق 7
7 آلة الطبول 8
8 التوزيع 9
9 المؤثرات 12
10 قائمة التطبيق 15
11 التراخيص 16
12 نصائح عملية وحل المشكلات 16
13 ملاحظة مهمة حول الإعدادات الجاهزة 17

دليل رموز هذا الكتيّب

برونزي فضي ذهبي — يبيّن الإصدار الذي يتوفر فيه القسم أو الميزة.

Save — تظهر أسماء الأزرار والخيارات داخل التطبيق بهذا الشكل.

`download/Buskit/…` — المجلد الذي تُحفظ فيه الملفات في ذاكرة الهاتف.

ملاحظة تنبيه — تُبرز الصناديق الملوّنة الملاحظات والتحذيرات المهمة.

1 توصيل الآلة والبدء

لاستخدام ميزات التطبيق على صوت آلتك أو صوتك، أدخِل الصوت إلى الهاتف أولاً بإحدى الطرق التالية:

1 ميكروفون الهاتف

أسهل طريقة هي استخدام ميكروفون الهاتف نفسه. في التطبيق، اضبط مصدر الإدخال (من القائمة الجانبية) على «تلقائي» أو «الميكروفون الداخلي»، ثم صِل مخرج الهاتف إما بسماعات الرأس (لسماع الصوت الخارج بشكل خاص) أو، بكبل ستيريو بمقبس 3.5 مم، بمدخل AUX أو مدخل الميكروفون أو مدخل الغيتار في أي مضخّم أو مكبّر صوت شخصي.

يمكنك الآن نقل صوت آلتك أو غنائك عبر ميكروفون الهاتف إلى سماعات الرأس أو مكبّر الصوت. وبهذه الطريقة يؤدي هاتفك دور ميكروفون عالي الجودة مع خلاط غني بالإمكانات.

2 استخدام سماعة بميكروفون

صِل السماعة بالهاتف وشغّل التطبيق، ثم اضبط مصدر الإدخال (من القائمة الجانبية) على «تلقائي» أو «ميكروفون خارجي» وحمّل المؤثر أو الإيقاع المطلوب. سيُلتقط صوت آلتك الآن عبر ميكروفون السماعة، ويمكن سماع المخرج الصوتي المختلط عبر سماعات الرأس.

3 استخدام جهاز iRig

إذا كانت آلتك مزوّدة بميكروفون بيزو (لاصق أو تحت الجسر أو بمشبك)، أو أردت نقل صوت آلة أو غناء إلى التطبيق عبر ميكروفون ديناميكي، فاقتنِ جهاز iRig صغيراً يسهل إيجاده في الأسواق، وأوصِل الصوت به إلى التطبيق.

لذلك صِل كبل الجهاز بالهاتف، ووصّل الميكروفون بمدخل الميكروفون فيه، ثم صِل مخرجه بسماعات الرأس أو مكبّر الصوت/المضخّم.

ملاحظة إذا لم تكن السماعة أو سماعات الرأس أو جهاز iRig موصولة بمقبس سماعات الهاتف عند تشغيل التطبيق، فقد تسمع ضوضاء عالية. هذا طبيعي لأنه تكوّنت تغذية راجعة موجبة.

2 التعرّف على أقسام التطبيق

يتكوّن التطبيق من **سبعة أقسام**. يُفتح كل قسم بالضغط على أيقونته في شريط القائمة بالشاشة الرئيسية. فيما يلي نشرح كيفية استخدام ميزات كل قسم وعناصر التحكم فيه:



المترونوم

يولّد نقرات المترونوم بسرعة من 40 إلى 500 نقرة في الدقيقة، مع ميزات إضافية.



الموالف

يتيح ضبط الآلة وعرض تردد الصوت الملتقط منها، مع ميزات إضافية.



الشوكة الرنانة

يولّد جميع الأصوات من A0 إلى C8 بحسب السنت وبترددات مرجعية مختلفة.



المسار المرافق

يحمّل حتى 8 مسارات مرافقة أو إيقاعات منفصلة لتشغيل كل منها والعزف معها.



آلة الطبول

تنشئ أنماطاً إيقاعية بتقنيات الدرامز مع ميزات عملية.



التوزيع

يبني مساراً مرافقاً متناغماً بإدخال الأكوردات لكل نقرة من مقطوعة تختارها.




المؤثرات

20 مؤثراً شائعاً ومحبباً في عالم العزف والموسيقى، مع إمكانية ضبط كل معامل على حدة.

3 المترونوم

بالضغط على الأيقونة في شريط قائمة الشاشة الرئيسية تظهر عناصر المترونوم. يتكوّن هذا القسم من **5 أجزاء**:



شاشة المترونوم

1. **الدائرة الوسطى:** لها وظيفتان: هي زر تشغيل المترونوم وإيقافه، وبالضغط المطوّل عليها يمكنك تغيير رقم السرعة يدوياً. كما يمكنك بالأزرار `+1` `-1` `+5` `-5` زيادة السرعة الحالية أو إنقاصها.
2. **شريط مستوى الصوت:** يضبط صوت المترونوم من الصفر إلى الحد الأقصى. ويمكنك أيضاً الضغط على رقم مستوى الصوت لإدخاله يدوياً.
3. **زر TAP:** يمكنك تحديد السرعة بالنقر المتتالي عليه.
4. **RTM:** لتحديد القالب الإيقاعي المطلوب. يمكن أن يتكوّن من حتى 5 أرقام غير صفرية، يمثّل كل رقم نقرة واحدة من الميزان، ولا يشترط أن تكون الأرقام متساوية.

- إذا أُدخل رقم واحد، مثلاً «4»، فهذا يعني ميزاناً من 4 نقرات.
- إذا أُدخلت عدة أرقام، يمثّل كل رقم نقرة من الميزان. مثلاً «223» ميزان من 7 نقرات، تتكوّن أولى نقرتيه من جزأين وثالثته من ثلاثة أجزاء، ويُعزف بالشكل 123 - 12 - 12.
- القيمة الافتراضية هي 2، أي ميزان بسيط من نقرتين.

مثال: الميزان «223» ← قوية، ضعيفة، متوسطة، ضعيفة، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة



عند تفعيل مربع `First beat only` تُعزف النقرات القوية والمتوسطة فقط ولا تُعزف الضعيفة؛ فمثلاً في الميزان 223 ذي السبع نقرات لن تسمع سوى ثلاث نقرات: الأولى قوية والاثنتان التاليتان متوسطتان.

باختيار النوتة الثُّمنية أو الربعية المنقوطة نغيّر النوتة الأساسية للمترونوم، ويُحسب عدد النقرات في الدقيقة بحسب قيمة تلك النوتة.


5. **التغيير التلقائي للسرعة:** فعّل المربع الخاص به وحدّد ثلاثة معاملات: المدة (بالدقائق) أو عدد الموازين المعزوفة، ومقدار زيادة السرعة. وبعد مرور المدة أو عدد الموازين المحدد تُزاد السرعة الحالية تلقائياً بالمقدار المحدد.

الإصدار هذا الجزء (التغيير التلقائي للسرعة) غير متوفر في **الإصدار البرونزي**.

4 الموالف

بالضغط على الأيقونة في شريط قائمة الشاشة الرئيسية تظهر عناصر الموالف. يتكوّن هذا القسم من **ثلاثة أجزاء:**

1. تحديد **التردد المرجعي لنوتة A4** (نوتة لا في الأوكتاف 4) بالأزرار + و -.
2. من خلال مربعي «سوري» و«كورون» يمكنك تحديد ما إذا كان سيتم اكتشاف هذين الصوتين (ربع تون رافع وربع تون خافض كما في الموسيقى الفارسية)، كما يمكنك ضبط انحراف كل نوتة أساسية بالسنت.
3. عند سماع صوت الآلة يتوقف **مؤشر المقياس** عند تردد تلك النوتة. وإذا كان الصوت الملتقط يختلف بأقل من 5 سنت عن النوتة الأساسية أو عن سوريها أو كورونها، يتحول المؤشر إلى اللون **الأخضر** وتظهر حول النوتة دائرة خضراء تدل على أن النوتة مضبوطة. كما يُعرض تردد جميع النوتات على الشاشة.



شاشة الموالف

الإصدار الجزءان 1 و2 غير متوفرين في **الإصدار البرونزي**.

5 الشوكة الرنانة

فضي ذهبي

بالضغط على الأيقونة في شريط قائمة الشاشة الرئيسية تظهر عناصر الشوكة الرنانة.

تغطي الشوكة الرنانة الميكروتونية **8 أوكتافات** وتولّد أي صوت مطلوب بترددات مرجعية مختلفة وبثلاثة أشكال موجية: Sine Triangle Square (جيبية ومثلثية ومربعة). كما يتوفر تشغيل نبضي (Pulse) ويُعرض تردد الأصوات. بالضغط على «تشغيل» يُعزف الصوت المحدد.

ملاحظة الأصوات منخفضة التردد (الأوكتاف 0 إلى 2) لا تُسمع عبر مكبّر معظم الهواتف واللوحيات بسبب محدودية المكبّر، لكن يمكن سماعها بسماعات الرأس.



شاشة الشوكة الرنانة

الإصدار هذا القسم غير متوفر في **الإصدار البرونزي**.

6 المسار المرافق

بالضغط على الأيقونة في شريط قائمة الشاشة الرئيسية تظهر عناصر المسار المرافق.
يمكنك هنا تحميل **8 مسارات مرافقة** أو إيقاعات في الوقت نفسه والعزف معها.

تنبيه يكفي تحميل ميزان واحد أو عدة موازين من الإيقاع ليُشغَّل في حلقة متكررة دون حد زمني.




شاشة المسار المرافق

اختيار المسار	بالضغط على رقم أي مسار يتم اختياره.
زر التشغيل	يشغّل المسار المحدد، وأثناء التشغيل يمكنك اختيار مسار آخر ومتابعة العزف مع المسار الجديد.
مستوى الصوت	يمكن تغيير مستوى صوت كل مسار أثناء التشغيل.
تغيير سرعة التشغيل	هناك طريقتان لتغيير السرعة: **مع تغيير التردد** و**دون تغيير التردد**. يتم اختيار ذلك من القائمة (راجع فصل «قائمة التطبيق»).
معادل ثلاثي النطاقات	لتحسين جودة التشغيل يُطبَّق هذا المعادل على صوت المسار المحمَّل.
الإعدادات الجاهزة	بزر `Save` يمكنك حفظ قائمة المسارات المرافقة ومستوى الصوت والملف وسرعة التشغيل في ملف باسم تختاره داخل المجلد `download/Buskit/BTpreset`. لتحميل إعداد محفوظ اضغط على القائمة لتظهر الإعدادات المتوفرة، ثم اضغط على اسم الإعداد المطلوب. أما زر `Delete` فيحذف الإعداد المحدد.
ملفات المسارات	لتسهيل الاستخدام تُنسخ الملفات بعد اختيارها إلى المجلد `download/Buskit/rhythm` في ذاكرة الهاتف لتكون في المتناول بسهولة في المرات القادمة.

7 آلة الطبول

الإصدار الذهبي فقط

بالضغط على الزر تدخل هذا القسم. يمكنك هنا إنشاء أي نمط طبول بالتقنيات المعتادة ضمن ميزانين وبما يتناسب مع RTM المحدد في التطبيق. إذا برمجت ميزاناً واحداً فقط يُتجاهل الميزان الثاني. **(هذا القسم متوفر في الإصدار الذهبي فقط.)**



الشاشة الرئيسية لآلة الطبول — اختيار الإيقاع (RTM) — تحرير خلية — نمط جاهز وتشغيل

إنشاء نمط

اختيار RTM

اختر القالب الإيقاعي بواسطة RTM.

السرعة

حدّد سرعة التشغيل بشريط السرعة. وبالضغط على رقم السرعة تُفتح نافذة صغيرة تتيح إدخاله مباشرة.

التقنيات الرئيسية

التقنيات الرئيسية التي يمكن استخدامها في إنشاء النمط هي:

HH pedal | HH open | HH close | snare | Kick | crash | ride

تقنيات الإيقاع الجانبي

تقنيات الإيقاعات الجانبية (بيركاشن) المتاحة هي التالية (تظهر بالضغط على نص Perc rows):

cabasa | cowbell | tom low | tom mid | rim

شبكة النمط	لكل نقرة، تُحتسب نوتة ربعية، تُعرض 4 خلايا بزمن السُّدس عشر على هيئة شبكة. وبالضغط على أي خلية تُفعَّل التقنية بمستوى صوت mf. بالضغط على خلية مفعّلة تُفتح نافذة توفر الإمكانات التالية: • تعديل مستوى الصوت • تحويل تلك الخلية إلى ضربتين بزمن 1/32 • تحويل الخلية المحددة والتي تليها إلى ثلاثية (ثلاث ضربات في زمن نوتتين من 1/16) • حذف تلك التقنية من الخلية (زر `Clear`) • تطبيق التغييرات على الخلية المحددة (زر `Set`)

الأنماط والمخرجات

الأنماط الجاهزة	في القائمة العليا أنماط مكتوبة مسبقاً؛ وباختيار أي منها يظهر نمطه في شبكة التقنيات ويمكنك تعديله أو تغييره كما تشاء.
حفظ (Save)	يحفظ النمط في المجلد `download/Buskit/DrumPreset` ليُستعاد مستقبلاً.
New	لإنشاء نمط جديد من الصفر؛ وبالضغط عليه تُفرَّغ جميع خلايا النمط.
تشغيل (Play)	يشغّل النمط المكتوب بالسرعة التي يحددها شريط السرعة.
إخراج Wave	يحفظ زر `Save Wave` النمط كملف Wave يمكن استخدامه كمسار مرافق.

8 التوزيع


الإصدار الذهبي فقط

بالضغط على الزر ⊙ ندخل هذا القسم. يتيح لك ضبط مقطوعة كمسار مرافق متناغم مع إيقاع. **(هذا القسم متوفر في الإصدار الذهبي فقط.)**

- عند اختيار القالب الإيقاعي في RTM يُعرض في الشاشة مربع لكل نقرة من المقطوعة. الأرقام على اليسار هي أرقام الموازين، ويمثّل كل صف ميزاناً واحداً.

إدخال الأكورد


1. بالضغط على أي مربع تُفتح نافذة تضبط فيها الأكورد المطلوب، حتى الأكوردات المقلوبة الأولى والثانية، والباور كورد، والصغير والكبير والسابع.
2. بالضغط على المربع فوق الأزرار الثلاثة تُعلم التطبيق بالنمط الإيقاعي المطلوب لذلك الميزان. وبزر `Play` تسمع الأكورد المحدد.
3. ثم بالضغط على زر `Set` يُسجَّل الأكورد في شبكة الأكوردات.



شاشة التوزيع | إدخال الأكورد

تشغيل المقطوعة

بتمرير الشاشة إلى الأعلى ستجد أدوات التحكم اللازمة لتشغيل المقطوعة المُعدّة. تُعزف المقطوعة بـ**5 أصوات آلات** (غيتار وبيانو ووتريات وسبيكاتو وستاكاتو) وبالأنماط الإيقاعية المختارة أو التي سجّلتها في المقطوعة، أو كأكوردات بسيطة.




أدوات تشغيل المقطوعة

النقل (ترانسبوز)	يمكن نقل المقطوعة المكتوبة بنصف التون بأداة الزيادة والنقصان. بزيادة عدد أنصاف التون أو إنقاصه من المربع #/b تُنقل المقطوعة كلها.
نمط الطبول	اختر من قائمة أنماط الطبول النمط المطلوب وأضفه إلى المقطوعة.
شريط السرعة	يضبط سرعة التشغيل.
Chords و Drums	المربعان لكتم صوت الأكوردات أو الإيقاع، والشريط المقابل لكل منهما لضبط مستوى الصوت.
Play From	حدّد رقمي ميزان البداية والنهاية في المربعين الدائريين المقابلين له، ثم اضغط الزر ليُشغَّل ذلك الجزء فقط.
Save MIDI / Wave	يحفظ المقطوعة كاملة كملف MIDI أو Wave في المجلدين `download/Buskit/Midi` و `download/Buskit/Arrangement`.

أدوات تحرير الموازين

لتسهيل كتابة الأكوردات وتسريعها تتوفر إمكانات مثل النسخ والحذف واللصق والتجميع، وتظهر نافذتها بالضغط على رقم الميزان:



نافذة أدوات الميزان

+After	ينشئ ميزاناً فارغاً بعد الميزان الحالي.
Copy	يحفظ الميزان الحالي في الحافظة.
Paste	يضع محتوى الحافظة في الميزان الحالي.
Clear	يمسح محتوى الميزان الحالي فقط.
Delete	يحذف الميزان بأكمله من المقطوعة فيقل عدد موازينها بواحد.
Play from this measure	يشغّل المقطوعة من الميزان المحدد حتى النهاية.

تجميع الموازين

لتقسيم موازين مقطوعة طويلة إلى أقسام أصغر (مثل المقطع الأول والكورس...) أو لتحديد مجموعة من الموازين بغرض النسخ أو الحذف أو المسح:

1. في ميزان بداية المجموعة اضغط الزر [.
2. في ميزان نهاية المجموعة اضغط الزر] .
3. وأخيراً، في النافذة التي تُفتح اضغط الزر Group . ويمكن أيضاً تسمية المجموعة.

Expand	اضغط على القسم المجمَّع ثم على هذا الزر فتُفتح المجموعة وتُعرض مقاييسها للتعديل أو المراجعة.
Collapse	اضغط على أي ميزان من المجموعة المفتوحة (يتحول لون رقمه إلى الأزرق) ثم على هذا الزر فتعود المجموعة إلى حالتها المجمَّعة.
حذف النطاق المحدد أو مسحه	إذا حدّدت نطاقاً بالمفتاحين [ ] ثم ضغطت Delete تُحذف جميع الموازين المحددة من المقطوعة؛ وإذا ضغطت Clear يُمسح محتواها فقط.

9 المؤثرات

يضم التطبيق **20 مؤثراً** محبباً وكثير الاستخدام. بالضغط على زر «المؤثرات» تظهر شبكة من المؤثرات. وبالضغط على اسم أي مؤثر يتغير لونه ويتفعّل ويُضاف إلى **سلسلة المعالجة**، وتظهر معاملاته القابلة للضبط أسفل الشاشة. وبالضغط مرة أخرى يتوقف المؤثر ويُزال من السلسلة.

قائمة المؤثرات

المؤثرات المتوفرة في كل إصدار هي:

الإصدار البرونزي

بوابة الضوضاء (Noise Gate) | ضاغط (Compressor) | معادل 9 نطاقات | فيزر (Phaser) | ريفرب (Reverb)
ديلاي (Delay) | وارم أوفردرايف | ليميتر (Limiter) | فز ديستورشن

الإصدار الفضي

إضافة إلى جميع مؤثرات الإصدار البرونزي

واو-واو | فيبراتو | كورس | فلانجر | إكسايتر | مرشح تمرير منخفض | كلاسيك أوفردرايف
تيوب أوفردرايف | هارد ديستورشن | بيتش شيفتر (نقل، هارمونايزر، أوكتافر)

الإصدار الذهبي


إضافة إلى جميع مؤثرات الإصدار الفضي

كابينة (9 نماذج)

بدء معالجة الصوت الداخل

بالضغط على زر START يبدأ نظام معالجة الصوت بالعمل ويستعد لاستقبال الصوت الداخل من الميكروفون. وفي الوقت نفسه تُفتح لوحة تحكم توفر لك أدوات التحكم اللازمة للأداء المباشر.

إلى أن تضغط زر البدء/الإيقاف مرة أخرى أو تُغلق شاشة التطبيق، يتم التحكم بمستوى صوت الإدخال ومستوى صوت الإخراج واختيار المسار المرافق وتشغيله أو إيقافه وكذلك تسجيل الصوت بشكل متكامل من هذه اللوحة.



لوحة التحكم ورف المؤثرات

التسجيل (REC)	بالضغط على `REC` يُسجَّل كل ما يُعزف بصيغة WAV في ذاكرة الهاتف.
التحكم بالكسب	يرفع شريط **Input Gain** (الدرايف) في بداية سلسلة المؤثرات مستوى الإشارة الواصلة إلى النظام، ويرفع **Output Gain** في نهاية المسار مستوى صوت الصوت المعالَج.
إعدادات الرف الجاهزة	في هذا الجزء قائمة إعدادات جاهزة وزران هما `Save` و `Delete` . يحفظ زر Save حالة جميع المؤثرات ومعاملاتها في المجلد `download/Buskit/ArPreset` لتحميلها لاحقاً؛ ويحذف زر Delete الإعداد الحالي من ذاكرة الهاتف.

تنبيه صوت المترونوم لا يوجد أبداً في الملف المحفوظ؛ فهو يُشغَّل لإرشاد العازف فقط.

تنبيه قد يؤثر الكسب المفرط في جودة الصوت الخارج.

تنبيه بالنسبة لمؤثر المعادل، يمكن أيضاً حفظ معاملات كل نطاق على حدة بمعزل عن الإعدادات الجاهزة للرف.


سلسلة المؤثرات

بعد دخول صوت آلتك يمر عبر المؤثرات المفعّلة بهذا الترتيب. أما المؤثرات غير المفعّلة فتُتجاوز.



10 قائمة التطبيق

من خلال القائمة يمكنك الوصول إلى الإمكانات التالية:



قائمة التطبيق

Input Source	**اختيار مصدر استقبال الصوت:** الميكروفون الداخلي أو الخارجي أو الاختيار التلقائي.
Audio Performance	ضبط أداء النظام الصوتي. وُضع للهواتف الأقدم أو الأبطأ بهدف تحسين جودة الصوت الخارج وتقليل زمن تأخر التطبيق. إذا حدث تشويش (خشخشة) في الصوت المعالَج فغيّر حالة مفتاح هذا العنصر من القائمة.
Speed Change Quality	**طريقة تغيير سرعة المسار المرافق:** يتيح هذا المفتاح عند الحاجة إبطاء التشغيل أو تسريعه حتى 30٪ دون تغيير التردد. **تنبيه:** يستغرق تغيير السرعة دون تغيير التردد نحو 15 إلى 20 ثانية بحسب طول ملف المسار المرافق.
Read old files	**قراءة الملفات القديمة:** إذا اضطررت لأي سبب إلى إعادة تثبيت التطبيق، أو احتجت بعد التحديث إلى قراءة إعدادات أو إيقاعات أنشأتها سابقاً، فاختر هذا العنصر من القائمة وامنح نظام تشغيل الهاتف الإذن اللازم.
Settings	**الطنين والضوضاء:** إذا كانت هناك ضوضاء أو طنين غير مرغوب فيه في الصوت الخارج، فيمكن تصحيحه وحفظه بتغيير 4 معاملات دون التأثير في جودة الصوت. غير أننا **ننصح بشدة بعدم تغيير أي شيء فيها** لأن القيم الافتراضية مناسبة لأغلب الهواتف.
Useful Tips	عرض النصائح العملية وقراءتها.
Help	عرض طريقة استخدام التطبيق وقراءتها.
About the App	عرض الترخيص الفعّال ونوعه ورقم الإصدار وتحديث التطبيق.
Upgrade	إمكانية ترقية الترخيص.
Exit	الخروج من التطبيق.

11 التراخيص

هناك **4 أنواع** من التراخيص لهذا التطبيق:

TRIALS	ترخيص برونزي	ترخيص فضي	ترخيص ذهبي
تجريبي			

TRIALS يمكن استخدام جميع إمكانات التطبيق، لكنه ينتهي خلال **5 أيام** ويتوقف عن العمل. والغرض منه اختبار الهاتف ومدى توافقه مع التطبيق وتجربة الإمكانات، ليتمكن المستخدم قبل الشراء من تقييم الجودة والتوافق على هاتفه بنفسه.

نقل الترخيص كل ترخيص يكون فعّالاً في أي وقت على **جهاز واحد** فقط. لنقل الترخيص من جهاز إلى آخر اضغط أولاً عند الدخول على زر `Log out` ؛ وبهذا يتحرر الترخيص من هذا الجهاز ويمكن تثبيته على جهاز آخر.

12 نصائح عملية وحل المشكلات

المشكلة	الحل
خشخشة في الصوت الخارج	من القائمة افتح العنصر `Audio Performance` وغيّر حالة مفتاحه ثم أعد الاختبار. وإذا لم تُحل المشكلة فاخرج من التطبيق مرة واحدة ثم ادخل إليه من جديد.
انقطاع الصوت	لا ترفع كسب المخرج أو المضخّم الأولي كثيراً، خصوصاً عند استخدام الأوفردرايف أو الديستورشن.
ضوضاء عند التشغيل دون آلة	هذا طبيعي (راجع فصل «توصيل الآلة والبدء»).
طنين أو ضوضاء مزعجة	اقرأ عنصر `Settings` في القائمة.

13 ملاحظة مهمة حول الإعدادات الجاهزة

مهم تعتمد جودة أداء الإعدادات الجاهزة في هذا التطبيق على عوامل عديدة، منها نوع الآلة وبيئة العزف وطريقة التقاط الصوت من الآلة والنظام الصوتي، بل وحتى نوع الريشة وأسلوب العزف. لذا اعتبر الإعدادات الجاهزة مجرد **قالب للبدء في ضبطاتك الشخصية**.



حمّله من جوجل بلاي وماي كت